



OpenScape UC Application V7 OpenScape Web Client

Bedienungsanleitung

A31003-S5070-U102-8-19

Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ist
entsprechend den Vorgaben der ISO9001 und ISO14001
implementiert und durch ein externes
Zertifizierungsunternehmen zertifiziert.

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 01/2014
Hofmannstr. 51, 81379 München/Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31003-S5070-U102-8-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Unify GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhalt

Änderungshistorie	9
1 Über dieses Handbuch	13
1.1 Zielgruppe für dieses Handbuch	13
1.2 Inhalt dieses Handbuchs	13
1.3 Konventionen für die Darstellung	14
1.3.1 Schreibweisen und Darstellungsformen	14
1.3.2 Hinweise	15
1.3.3 Abbildungen	15
1.4 Weiterführende Dokumentationen	15
1.5 Abkürzungen	16
2 Bedienungsreferenz	17
2.1 Allgemeines	17
2.2 Benutzeranmeldung	19
2.3 Die Benutzeroberfläche im Überblick	21
2.4 Hauptmenü	25
2.4.1 Pearl-Menü	27
2.4.1.1 Status-Information	27
2.4.1.2 Anzeige	34
2.4.1.3 Persönliche Einstellungen	36
2.4.1.4 Hilfe...	36
2.4.2 Präsenzanzeige	36
2.4.3 Geräteanzeige	39
2.4.4 Regelprofilanzeige	40
2.4.5 menü	41
2.5 Arbeitsbereich	42
2.5.1 Einrichten des Arbeitsbereichs	42
2.5.2 Allgemeine Bedienelemente	47
2.5.3 Verbindungssteuerung	48
2.5.3.1 Eingehende Verbindung	49
2.5.3.2 Eingehender Teamanruf	50
2.5.3.3 Bestehende Verbindung	50
2.5.3.4 Ausgehende Verbindung	52
2.5.3.5 Rückfrageverbindung	53
2.5.3.6 Konferenzverbindung	54
2.5.3.7 Konferenzsteuerung über Kurzbefehle via Telefon	58
2.5.4 Kontakte	60
2.5.4.1 Informationen im Funktionsfenster "Kontakte"	62
2.5.4.2 Bedienelemente im Fenster "Kontakte"	65
2.5.4.3 Eingabemaske eines Kontakts – Kontakt hinzufügen	72
2.5.4.4 Eingabemaske eines Kontakts – Kontakt bearbeiten	74
2.5.5 Instant Messaging	76
2.5.5.1 Bedienelemente im Dialog "Instant Messaging"	78
2.5.6 Konferenzen	81
2.5.6.1 Konferenzarten	82
2.5.6.2 Bedienelemente im Funktionsfenster "Konferenzen"	87
2.5.6.3 Einstellungen einer Meet Me-Konferenz	89

Inhalt

2.5.7 Verzeichnissuche	97
2.5.7.1 Informationen im Fenster "Verzeichnissuche"	98
2.5.7.2 Bedienelemente im Fenster "Verzeichnissuche"	99
2.5.8 Journal	101
2.5.8.1 Informationen im Fensters "Journal"	102
2.5.8.2 Bedienelemente im Fenster "Journal"	103
2.5.9 Nicht angenommene Anrufe	104
2.5.9.1 Informationen im Fenster "Nicht angen. Anrufe"	105
2.5.9.2 Bedienelemente im Fenster "Nicht angen. Anrufe"	106
2.5.10 Voicemail-Postfach	107
2.5.10.1 Informationen im Fenster "Voicemail-Postfach"	107
2.5.10.2 Bedienelemente im Fenster "Voicemail-Postfach"	108
2.5.10.3 Steuerung der Voicemailwiedergabe (Voicemail-Player)	109
2.5.11 Anrufumleitung	110
2.5.11.1 Optionen im Fenster "Anrufumleitung"	110
2.5.12 Lesezeichen	111
2.5.12.1 Optionen des Fensters "Lesezeichen"	112
2.5.13 Team-Funktion - Überblick	114
2.5.13.1 Team View - Bedienelemente und Funktionen	115
3 Allgemeine Einstellungen im Hauptmenü	121
3.1 Allgemeines	121
3.1.1 Darstellung	122
3.1.2 Journal	126
3.1.3 Anrufumleitung	128
3.1.4 Geräte	130
3.1.5 Rufnummernlisten	133
3.1.6 Desktop-Integration	136
3.2 Präsenz	138
3.2.1 Mein Status	139
3.2.2 Voreinstellungen	140
3.2.3 Zugriffskontrolle	142
3.3 Adressen	146
3.3.1 Importieren	147
3.3.1.1 Datenaustauschformate	148
3.3.2 Exportieren	150
3.3.3 Adressgruppen	151
3.4 Team	152
4 Kommunizieren mit Kontakten	155
4.1 One Number Service	155
4.1.1 One Number Service konfigurieren	155
4.2 Erreichen eines Kontakts per Telefon, E-Mail oder Sofortnachricht	156
4.3 Tell-Me-When	158
4.3.1 Einstellungen der Tell-Me-When-Funktion	158
4.3.1.1 Funktionen im Tell-Me-When-Benachrichtigungsfenster	160
4.3.2 Liste der Tell-Me-When-Einträge	161
4.3.3 Änderung der Tell-Me-When-Einstellungen	162
5 Schritt für Schritt	164
5.1 Allgemein	164
5.1.1 Wie Sie sich am System anmelden	164
5.1.2 Wie Sie sich vom System abmelden	165

5.2 Die Benutzeroberfläche im Überblick	166
5.2.1 Wie Sie Ihren Arbeitsbereich einrichten	168
5.3 Einstellungsaktionen	170
5.3.1 Wie Sie Ihr Passwort ändern	170
5.3.2 Wie Sie Ihren eigenen Präsenzstatus einstellen	171
5.3.3 Steuerung der Präsenzbeobachtung	171
5.3.3.1 Wie Sie die Präsenzbeobachtung erlauben	171
5.3.3.2 Wie Sie die Präsenzbeobachtung sperren	172
5.3.4 Wie Sie Ihr bevorzugtes Gerät einstellen	173
5.3.5 Wie Sie ein neues Gerät definieren	173
5.3.6 Wie Sie eine Anrufumleitung einrichten/aktivieren	175
5.3.7 Wie Sie eine Anrufumleitung deaktivieren	177
5.3.8 Wie Sie Ihre Mobile Zeitzone einstellen	177
5.3.9 Wie Sie ein neues Lesezeichen anlegen	179
5.4 Kontaktverwaltung	180
5.4.1 Wie Sie einen neuen Kontakt erstellen	180
5.4.2 Wie Sie einen Kontakt aus einem Verzeichnis hinzufügen	182
5.4.3 Wie Sie die Kontaktdaten bearbeiten	183
5.4.4 Wie Sie Microsoft Outlook-Kontakte importieren	184
5.4.5 Wie Sie die Kontaktliste sichern/exportieren	185
5.4.6 Wie Sie eine Kontaktliste importieren	186
5.4.7 Wie Sie den Präsenzstatus eines Kontakts anzeigen	187
5.4.8 Wie Sie eine Präsenzanfrage bearbeiten	188
5.4.9 Wie Sie eine neue Adressgruppe anlegen	189
5.4.10 Wie Sie eine Adressgruppe löschen	189
5.4.11 Wie Sie Ihre Kontaktliste nach Adressgruppe filtern	190
5.4.12 Wie Sie eine Adressgruppe umbenennen	190
5.4.13 Wie Sie einem Kontakt eine Adressgruppe zuweisen	191
5.5 Kommunizieren mit Ihren Kontakten	191
5.5.1 Wie Sie einen Kontakt anrufen	191
5.5.2 Wie Sie eine Rufnummer wählen	192
5.5.3 Wie Sie durch Kopieren und Einfügen eine Rufnummer wählen	193
5.5.4 Wie Sie einen Anruf annehmen	193
5.5.5 Wie Sie einen eingehenden Anruf/eine aktive Verbindung an Teilnehmer weitergeben	194
5.5.6 Wie Sie Ihr bevorzugtes Gerät bei bestehender Verbindung wechseln	194
5.5.7 Wie Sie eine Rückfrage stellen	195
5.5.8 Wie Sie makeln	195
5.5.9 Wie Sie einen Anruf an eine neue Verbindung übergeben	195
5.5.10 Wie Sie einen Anruf beenden	196
5.5.11 Wie Sie sich die entgangenen Anrufe anzeigen lassen	196
5.5.12 Wie Sie die Journaleinträge nach Anruftyp sortieren	196
5.5.13 Wie Sie einen Chat (Instant Messaging) starten	197
5.5.14 Wie Sie eine E-Mail an einen Kontakt schicken	198
5.5.15 Wie Sie Ihre Voicemails über das Telefon abhören	198
5.5.16 Wie Sie Ihre Voicemails über den Windows Media-Player abhören	199
5.5.17 Wie Sie Tell-Me-When aktivieren	200
5.5.18 Wie Sie Tell-Me-When deaktivieren	201
5.6 Zusammenarbeiten mit Kontakten	201
5.6.1 Wie Sie ein neues Team erstellen	201
5.6.2 Wie Sie einem Team ein neues Mitglied zuweisen	203
5.6.3 Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz starten	204
5.6.4 Wie Sie einer aktiven Konferenz einen Teilnehmer hinzufügen	205

Inhalt

5.6.5	Wie Sie eine Meet Me-Konferenz einrichten	205
5.6.6	Wie Sie eine terminierte Meet Me-Konferenz einrichten	206
5.6.7	Wie Sie einer aktiven Meet Me-Konferenz beitreten	207
5.6.8	Wie Sie eine MeetNow!-Konferenz einleiten	207
5.6.9	Wie Sie sich die Konferenzdaten anzeigen lassen	208
5.6.10	Wie Sie die Konferezeinstellungen bearbeiten	208
5.6.11	Wie Sie eine Ad-hoc-Webkonferenz starten	208
5.6.12	Wie Sie einen Anruf zu einer Ad-hoc-Webkonferenz erweitern und weitere Teilnehmer einladen	209
5.6.13	Wie Sie eine Meet Me-Webkonferenz starten	210
5.6.14	Wie Sie eine Telefonübergabe über DTMF-Tasten einleiten	211
6	Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln	212
6.1	Die Terminologie des Regelinterpreters	212
6.2	Anwendung des Regelinterpreters - Beispiele	215
6.2.1	Szenario 1: "Im Büro"	216
6.2.1.1	Wie Sie das Regelprofil "Im Büro" einrichten	217
6.2.2	Szenario 2: "In Besprechung"	222
6.2.2.1	Wie Sie das Regelprofil "In Besprechung" einrichten	223
6.2.3	Szenario 3: "Auf Dienstreise"	229
6.2.3.1	Wie Sie das Regelprofil "Auf Dienstreise" einrichten	230
6.3	Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters	242
6.3.1	Registerkarte Aktiviere Profil	242
6.3.1.1	Wie Sie ein neues Profil erstellen	245
6.3.1.2	Wie Sie ein Regelprofil aktivieren	246
6.3.1.3	Wie Sie ein Regelprofil deaktivieren	247
6.3.2	Registerkarte Neu / Editieren	247
6.3.2.1	Wenn Anruf von	250
6.3.2.2	Wenn Datum / Zeitpunkt	255
6.3.2.3	Wenn mein Status ist	258
6.3.2.4	Aktion	260
6.3.2.5	Zugewiesene Profile	262
6.3.2.6	Wie Sie eine neue Regel erstellen	263
6.3.2.7	Wie Sie die Priorität der Regel festlegen	264
6.3.3	Registerkarte Personenlisten	265
6.3.3.1	Wie Sie eine neue Personenliste erstellen	271
6.3.4	Registerkarte Datumslisten	272
6.3.4.1	Wie Sie eine Datumsliste erstellen	275
6.3.4.2	Wie Sie eine Datumsliste einer Regel zuweisen	277
6.3.4.3	Wie Sie den Zeitpunkt für eine Regel definieren	279
6.3.5	Registerkarte Info	280
7	Voicemail-Einstellungen	282
7.1	Benutzerdaten	282
7.1.1	Mailbox-Vertreter einrichten	283
7.1.2	Sprache auswählen (für das Voicemailsysteem)	284
7.2	Voicemailsysteem	284
7.2.1	PIN ändern	288
7.2.2	Bedienführung auswählen	288
7.2.3	Anruferoptionen definieren	289
7.2.4	Erweiterte Begrüßungskonfiguration aktivieren	289
7.2.5	Taste(n) zur Weiterleitung definieren	289
7.2.6	Einen persönlichen Nachrichtenfilter einstellen	291
7.2.7	Lautstärke für die Spracherkennung einstellen	292

7.3 Weiterleitungsmodus	292
7.3.1 Weiterleitung einrichten	294
7.4 Gruppen	295
7.4.1 Neue private Gruppe anlegen	296
7.4.2 Private Gruppe bearbeiten	297
7.4.2.1 Benutzer in eine private Gruppe aufnehmen	298
7.4.2.2 Benutzer aus der Gruppe entfernen	300
7.4.2.3 Gruppenname aufnehmen	301
7.4.3 Gruppe löschen	301
7.5 Zeitprofile	302
7.5.1 Das Zeitprofil für die vereinfachte Begrüßungskonfiguration	303
7.5.2 Das Zeitprofil für die erweiterte Begrüßungskonfiguration	305
7.5.3 Begrüßungskonfiguration auswählen	307
7.5.4 Ein Zeitprofil für die vereinfachte Begrüßungskonfiguration anlegen	307
7.5.5 Ein Zeitprofil für die erweiterte Begrüßungskonfiguration anlegen	308
7.6 Aufnahmen	309
7.6.1 Ansagen aufnehmen und bearbeiten	311
7.6.1.1 Ansagen über ein Telefon aufnehmen	313
7.6.1.2 Bestehende Ansage-Datei hochladen	314
7.6.2 Ansagen löschen	314
Stichwörter	315

Änderungshistorie

Datum	Änderungen	Grund
2012-03-02	HINZUGEFGÜGT: Das Verbindungssteuerungsfenster einer Konferenz ist in Abhängigkeit von der Systemumgebung über eine URL erreichbar.	FRN4401
2012-04-18	HINZUGEFGÜGT: Während einer Konferenz wird in der Verbindungssteuerung zusätzlich zu der laufenden Konferenz ein weiterer Anruf angezeigt.	CQ00191404
2012-04-19	HINZUGEFGÜGT: Liste der Informationen und Funktionen, die im Fenster Verbindungssteuerung einer aktiven Konferenzverbindung verfügbar sind, wenn es über die in der Konferenzbenachrichtigungs-E-Mail enthaltenen URL geöffnet wurde.	CQ00206282
2012-04-21	HINZUGEFGÜGT: Eine Konferenzbenachrichtigungs-E-Mail wird vom Konferenzsystem nur dann gesendet, wenn für den externen Teilnehmer eine E-Mail-Adresse angegeben ist und die Kontaktdaten des OpenScape UC Application-Teilnehmers über die Verzeichnissuche aufgelöst worden sind.	CQ00196472
2012-04-26	GEÄNDERT: Mehrere Anpassungen der Informationen zu Benutzerpräsenz und Instant Messaging-Funktionalität.	CQ00207193
2012-04-27	HINZUGEFGÜGT: Informationen über die automatische Verlängerung einer moderierten Meet Me-Konferenz.	
2012-04-27	HINZUGEFGÜGT: Informationen über die automatische Verlängerung einer terminierten Meet Me-Konferenz.	
2012-04-30	HINZUGEFGÜGT: Beschreibung der Funktion In den Vordergrund gehen bei ankommender IM-Nachricht .	
2012-04-30	HINZUGEFGÜGT: Einschränkungen für die Nutzung der Funktionen In den Vordergrund gehen bei ankommendem Ruf und In den Vordergrund gehen bei ankommender IM-Nachricht : - Nur für Internet Explorer 8 und 9 erfolgreich getestet - Das Fenster keiner anderen Applikation ist zu dem Zeitpunkt auf dem Desktop maximiert - Im Microsoft Internet Explorer sind keine weiteren Registerkarten (Tabs) geöffnet.	CQ00200613
2012-04-30	HINZUGEFGÜGT: Beschreibung der Funktion des Optionsfelds Alle auswählen/Auswahl für alle aufheben in der Kontaktliste.	FRN5340
2012-05-29	GEÄNDERT: Die Liste der unterstützten Webbrowser ist entfernt worden. Eine aktuelle Liste der unterstützten Webbrowser ist im Handbuch OpenScape UC Application V7 Planungsanleitung enthalten.	CQ00212074
2012-05-31	GEÄNDERT: Weitere Anpassungen der Informationen zu Benutzerpräsenz und Instant Messaging-Funktionalität.	CQ00212602
2012-08-06	GEÄNDERT: Der persönliche Statustext ist unabhängig von dem Präsenzstatus.	CQ00225475
2012-08-17	GEÄNDERT: Standardmäßig wird beim ersten Programmaufruf die kompakte Ansicht der Benutzeroberfläche geöffnet.	CQ00221746
2012-08-30	GEÄNDERT: Nach Auslaufen des Zeitlimits der Tell-Me-When-Funktion wird ein Rückruf automatisch eingeleitet.	CQ00218289

Datum	Änderungen	Grund
2012-09-11	HINZUGEFGT: Für bestimmte OpenScape UC Application-Benutzer kann die Konfiguration neuer Geräte deaktiviert sein. In diesem Fall ist es unmöglich vorhandene Endgeräte aus der Geräteliste sowie aus einer Rufnummernliste und bestehende Rufnummernlisten zu löschen.	FRN4911, CQ00230770
2012-09-11	HINZUGEFGT: Beschreibung und Funktionen der Team-Funktionalität.	FRN4922
2012-09-11	GEÄNDERT: Terminierte Meet Me-Konferenzen, die mit OpenScape Extensions for Outlook erstellt worden sind, können vom Ersteller über die OpenScape Web Client-GUI gelöscht und bearbeitet werden. Jeder Teilnehmer einer solchen Konferenz kann sich selbst aus der Konferenz herausnehmen.	FRN5180
2012-09-14	HINZUGEFGT: Einschränkungen für die korrekte Darstellung der Konferenzbenachrichtigungs-E-Mail in allen Sprachen.	CQ00225521
2012-09-19	HINZUGEFGT: Informationen darüber hinzugefügt, welche Endgeräte für die Einstellung Aktion (Umleitungsziel) einer Regel zur Verfügung stehen.	CQ00226540
2012-10-26	GEÄNDERT: Common Management Portal ist in Common Management Platform umbenannt worden.	FRN5833 CQ00232637
2012-11-09	HINZUGEFGT: Es ist möglich einen Anruf zu einer Ad-hoc-Webkonferenz zu erweitern.	FRN4706
2012-11-09	GEÄNDERT: Ein Teilnehmer einer mit OpenScape Extensions for Microsoft Outlook erstellten Konferenz, der sich selbst über die OpenScape UC Application-Konferenzliste aus der Konferenzteilnehmerliste löscht, erhält keine Microsoft Outlook-Benachrichtigung darüber.	CQ00233776
2012-11-26	GEÄNDERT: Im Abschnitt "Benutzeranmeldung" sind nun alle drei Möglichkeiten für die Anmeldung am OpenScape UC Application-System über den OpenScape Web Client beschrieben: Standardanmeldung, Single Sign-On (SSO) und Windows-Authentifizierung. Bei der letzten Anmeldeoption ist der Windows-Benutzername im folgenden Format erforderlich: <Windows-Domänenname>\<Windows-Benutzername>.	CQ00229595
2013-01-03	HINZUGEFGT: Wenn der Benutzer einen Rückruf von einem seiner bevorzugten Geräte aus einleitet, welches anders als sein ONS-Gerät ist, wird der Rückruf zu gegebener Zeit nicht am bevorzugten Gerät signalisiert, sondern am Endgerät mit der zugehörigen ONS-Rufnummer.	CQ00238894
2013-01-21	GEÄNDERT: Jeder Teamadministrator eines Teams kann jedes andere Teammitglied, dem im CMP das Team-Administrator-Profil zugewiesen ist, über die Team View zu einem Teamadministrator machen. Dementsprechend hat er auch die Berechtigung anderen Teamadministratoren desselben Teams die Teamadministrator-Rechte zu entziehen.	CQ00237620
2013-01-21	GEÄNDERT: Die Voicemail-Einträge im Voicemail-Postfach und die Journal-Einträge in der erweiterten Ansicht des Journals können nicht nach der Dauer sortiert werden.	CQ00243131
2013-01-28	GEÄNDERT: Die Option Mitglied forcieren für ein neues Teammitglied ist nicht mehr verfügbar.	
2013-02-20	HINZUGEFGT: Beim Importieren der Adressdaten aus einer CSV-Datei werden alle Zeichen von 0x7F bis einschließlich 0x9F herausgefiltert, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden.	CQ00247733
2013-02-21	HINZUGEFGT: Bei einer moderierten Meet Me-Konferenz mit vielen Teilnehmern ist die Anzahl der in der Verbindungssteuerung angezeigten Konferenzteilnehmer aus Gründen der Übersichtlichkeit eingeschränkt.	CQ00244820

Datum	Änderungen	Grund
2013-02-28	HINZUGEFGT: Beim Anlegen eines neuen Kontakts kann in der Kontaktmaske ein videofähiges Endgerät Tel. Video konfiguriert werden, unter dem der Kontakt erreichbar ist. Das konfigurierte Video-Endgerät wird im Dialog der Kontaktinformationen und im Fenster Kontakte angezeigt und kann von dort aus angewählt werden.	FRN4977
2013-04-12	GEÄNDERT: Informationen über unterstützte Betriebssysteme und Browserversionen entfernt. HINWEIS hinzugefügt, dass diese Informationen der Planungsanleitung zu OpenScape UC Application zu entnehmen sind.	CQ00255180
2013-04-17	GEÄNDERT: Eine bestehende Verbindung, die über die Funktion Aktuelle Verbindung auf "Warten" setzen gehalten wird, kann nicht zu einer Rückfrageverbindung erweitert werden.	CQ00256077
2013-04-17	GEÄNDERT: Die Funktion Übergeben an ist in der Verbindungssteuerung einer aktiven Verbindung bei einer HiPath 4000-Anbindung verfügbar.	
2013-04-18	HINZUGEFGT: Die OpenScape Web Client-URL, die zum Herunterladen der Anwendung OpenScape Desktop Integration verwendet wird, muss den FQDN des OpenScape Web Client-Systems enthalten, um mögliche Zertifikatsfehler zu vermeiden.	CQ00255330
2013-04-18	GEÄNDERT: Im Fenster Voicemail-Postfach ist nur das Löschen von einzelnen Voicemail-Einträgen möglich.	CQ00254233
2013-04-18	HINZUGEFGT: In einer Teamanfrage muss das Häkchen links vor dem Namen des anfragenden Benutzers gesetzt werden, damit die Anfrage akzeptiert oder abgelehnt werden kann.	CQ00254711
2013-05-27	HINZUGEFGT: Hinweis: Es ist nicht möglich, bei einer Sprachverbindung mit einer IVR-Anwendung eine Webkonferenz mit derselben zu starten.	CQ00258750
2013-05-31	HINZUGEFGT: Ergänzung der VUI.	Review
2013-06-05	HINZUGEFGT: Weder automatisches noch manuelles Löschen von Cookies, da sonst die Authentifizierungsdaten des Webclient verlorengehen und der Benutzer u. U. vom System getrennt wird.	CQ00262009
2013-06-18	HINZUGEFGT: Ad-hoc-Konferenzen unterstützen nur Audio.	CQ00264104
2013-06-24	ENTFERNT: Button zum Wechseln zwischen der kleinen und der großen Ansicht der Benutzeroberfläche.	CQ00261398
2013-07-01	HINZUGEFGT: Bei manuellem Hinzufügen eines Kontaktes keine Option zum Senden einer Präsenzfrage. Review der entsprechenden Funktionen.	CQ00260837
2013-07-17	GEÄNDERT: Beim Hinzufügen eines Kontaktes über die Verzeichnissuche wird automatisch eine Präsenzfrage versendet, selbst wenn das entsprechende Kontrollkästchen nicht aktiviert ist.	CQ00267150
2013-08-08	GEÄNDERT: Auch an HiPath 4000 werden Rufnummernlisten unterstützt.	FRN6705
2013-09-02	HINZUGEFGT: Telefonnummern, die einem Benutzer über die Team View in einem Partnerjournal angezeigt werden, werden genau so dargestellt wie im Journal des betreffenden Partners.	CQ00269900
2013-09-03	HINZUGEFGT: Um die Anzeige der ausgewählten Internetseite als eigene Registerkarte/eigenes Fenster zu gewährleisten, muss beim Anlegen eines Lesezeichens die vollständige URL, einschließlich http:// bzw. https://, angegeben werden.	CQ00269900

Datum	Änderungen	Grund
2013-09-13	HINZUGEFÜGT: Im Internet Explorer muss die Kompatibilitätsansicht deaktiviert werden.	CQ00272177
2013-11-04	HINZUGEFÜGT: Wenn die Anzeige der persönlichen Kontaktliste auf eine Adressgruppe eingeschränkt wird, werden im Hauptmenü in der Vorschlagsliste für das Eingabefeld <Name oder Nummer> nur solche Kontakte angezeigt, die sich in der ausgewählten Adressgruppe befinden.	CQ00276242

1 Über dieses Handbuch

Der OpenScape Web Client ist ein browserbasierter CTI-Client mit einer Verbindung zu einer HiPath 4000 oder zu einer OpenScape Voice. Er nutzt die Internet-Anbindung an den OpenScape UC Application-Server. Zum Aufrufen des OpenScape Web Client genügt ein Webbrowser. Somit kann der OpenScape Web Client an jedem Rechner im Intranet sofort genutzt werden. Die Sicherung der Benutzerdaten erfolgt zentral auf dem Server. Auch wenn der PC des Anwenders ausgeschaltet ist, werden alle für ihn relevanten Journalinformationen auf dem Server weitergeführt und stehen dann bei einer Neuanmeldung sofort zur Verfügung.

1.1 Zielgruppe für dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an:

- alle Benutzer, die OpenScape Web Client verwenden; insbesondere auch an Programmeinsteiger, die Informationen über die Programmoberfläche und die Bedienung von OpenScape Web Client benötigen.
- fortgeschrittene Benutzer, die OpenScape Web Client ihren Anforderungen individuell anpassen möchten.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren und korrekten Gebrauch von OpenScape Web Client. Befolgen Sie diese Anleitungen genau, um eine falsche Bedienung von OpenScape Web Client zu vermeiden und einen möglichst großen Nutzen aus dieser Anwendung zu ziehen.

1.2 Inhalt dieses Handbuchs

Dieses Handbuch beschreibt, wie sie OpenScape Web Client konfigurieren und bedienen.

Dazu gliedert sich dieses Handbuch in folgender Weise.

Kapitel 1: Über dieses Handbuch

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über den Aufbau und den Gebrauch dieser Bedienungsanleitung sowie eine Liste aller verwendeten Abkürzungen.

Kapitel 2: Bedienungsreferenz

Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Bedienungselemente und deren Handhabung dar.

Kapitel 3: Allgemeine Einstellungen im Hauptmenü

Dieses Kapitel dient als Nachschlagewerk für die grundlegende Konfiguration über das Hauptmenü.

Kapitel 4: Kommunizieren mit Kontakten

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über die Funktionen des Produkts, die Ihnen die Kommunikation mit Ihren Kontakten ermöglichen.

Kapitel 5: Schritt für Schritt

Dieses Kapitel enthält Informationen, die dem Benutzer dabei helfen sollen, mit den Funktionen des Produkts vertraut zu werden.

Kapitel 6: Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln

Der Regelinterpreter ermöglicht die Mobilität der OpenScape UC Application-Benutzer. In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Informationen über das Regelinterpreter-Tool, Anweisungen über die Einstellungen verschiedener Parameter dieses Tools und Beschreibungen seiner Bedienelemente und deren Handhabung.

Kapitel 7: Voicemail-Einstellungen

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Konfiguration und Bedienung des Voicemailsystems.

1.3 Konventionen für die Darstellung

Um in diesem Handbuch Informationen hervorzuheben, verwenden wir die folgenden Auszeichnungen und Darstellungen.

1.3.1 Schreibweisen und Darstellungsformen

In dem vorliegenden Handbuch gelten folgende Darstellungskonventionen:

Verwendungszweck	Darstellung	Beispiel
Besondere Hervorhebung	Fett	Name darf nicht gelöscht werden.
Elemente der Benutzeroberfläche	Fett	Klicken Sie auf OK .
Menüfolge	>	Datei > Beenden
Textueller Querverweis	<i>Kursiv</i>	Weitere Informationen finden Sie im Handbuch <i>Konfiguration und Administration</i> .
Pfadbezeichnungen und Dateinamen	Schriftart mit fester Laufweite, z. B. Courier	c:\Programme\... oder Beispiel.txt

Verwendungszweck	Darstellung	Beispiel
Angaben, die einen individuellen Inhalt haben können, wie zum Beispiel Variablen.	<i>Kursiv</i> in spitzen Klammern	Geben Sie für die Anmeldung am System Ihren <i><Benutzernamen></i> und das <i><Kennwort></i> ein.
Systemein- und ausgabe	Schriftart mit fester Laufweite, z. B. Courier	Befehl nicht gefunden.
Tastenkombination	Fett	[Strg]+[Alt]+[Esc]

1.3.2 Hinweise

Arten von Hinweisen

Kritische Hinweise und ergänzende Informationen kennzeichnen wir in diesem Handbuch auf folgende Weise.

HINWEIS: So sind Hinweise gekennzeichnet, die Sie auf wissenswerte Informationen oder praktische Tipps hinweisen.

WICHTIG: So sind **kritische** Hinweise gekennzeichnet, die Ihnen Informationen hoher Priorität signalisieren. Sie müssen diese Hinweise unbedingt lesen und befolgen, um Fehlfunktionen, Datenverlust oder Geräteschäden auszuschließen.

1.3.3 Abbildungen

In diesem Handbuch sind alle für den Betrieb und die Konfiguration wichtigen Eingabefenster dargestellt. Diese können abhängig vom Betriebssystem, vom verwendeten Browser, von der Bildschirmauflösung, von den Konfigurationseinstellungen Ihres PCs oder Ihrer Auswahl für den Oberflächenstil geringfügig anders aussehen. Dies ändert normalerweise aber nichts an der beschriebenen Funktionalität.

1.4 Weiterführende Dokumentationen

Weitere Informationen zu OpenScape Web Client finden Sie in den folgenden Dokumentationen:

- *OpenScape UC Application V7 OpenScape Web Client*, Kurzbedienungsanleitung.
Sie beschreibt die grundlegenden Funktionen von OpenScape UC Application OpenScape Web Client.

- *OpenScape UC Application V7 Client Applikationen*, Bedienungsanleitung
Dieses Handbuch bietet einen Überblick über alle Clients der OpenScape UC Application.

1.5 Abkürzungen

Tabelle: Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
CCBS	Completion of Calls to Busy Subscriber
CCNR	Completion of Calls on No Reply
CMP	Common Management Platform
COS	Class-Of-Service
CSV	Comma Separated Value
CTI	Computer-Telefonie-Integration
DNS	Domain Name System
DTMF	Dual -Tone Multi-Frequency
MLHG	Multi-Line Hunt Group
UC	Unified Communications
URI	Uniform Resource Identifier
VPN	Virtual Private Network

2 Bedienungsreferenz

Dieses Kapitel enthält detaillierte Informationen über die verschiedenen Bedienelemente der Benutzeroberfläche und deren Funktionen.

2.1 Allgemeines

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den unterstützten Sprachen sowie über die Funktionseinschränkungen, die bei der Nutzung von OpenScape Web Client zu berücksichtigen sind.

WICHTIG: Der OpenScape Web Client funktioniert nicht in einem Netzwerk mit Netzwerkgeräten (wie z. B. Firewalls) zwischen dem Front-End-Rechner und dem Applikationsrechner, die TCP-Leerlaufverbindungen (*idle connections*) trennen.

Unterstützte Webbrowser

Eine aktuelle Liste der unterstützten Webbrowser finden Sie im Handbuch *OpenScape UC Application Planungsanleitung*.

Spracheinstellung über den Webbrowser

Die Einstellung der Benutzersprache wird über die Spracheinstellung des Webbrowsers realisiert. Folgende Sprachen werden mit der aktuellen Version unterstützt:

- Chinesisch
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Portugiesisch (Brasilien)
- Portugiesisch (Portugal)
- Russisch
- Spanisch
- Tschechisch

Einschränkungen bei der Verwendung von OpenScape Web Client

Folgende Funktionseinschränkungen sind bei der Nutzung von OpenScape Web Client zu berücksichtigen:

- Der OpenScape Web Client unterstützt keine Mehrfachsitzen. Das heißt, es ist nicht erlaubt, mehrere Browsersitzungen für den gleichen Benutzer zu öffnen. Das Gleiche gilt auch für den parallelen Zugriff mit dem OpenScape Web Client und dem OpenScape Desktop Client

- Ein eingehender Anruf kann nur dann über den OpenScape Web Client (🟢 in der **Verbindungssteuerung**) entgegengenommen werden, wenn zum Zeitpunkt des Anrufs das Bürotelefon (ONS) als bevorzugtes Gerät konfiguriert ist. Wird zum Zeitpunkt des Anrufs ein anderes Endgerät aus der Geräte-Liste als bevorzugtes Gerät verwendet, ist dieses Symbol in der **Verbindungssteuerung** nicht verfügbar. Der Anruf kann nur über das aktuell konfigurierte bevorzugte Endgerät angenommen werden.
- Wenn für ausgehende Anrufe ein anderes Endgerät als das Bürotelefon (ONS) verwendet wird, wird zunächst eine Verbindung von der Telefonanlage zum aktuell eingestellten bevorzugten Gerät aufgebaut. Der Anruf muss an dem Endgerät angenommen werden. Erst dann kann die Verbindung zum gewünschten Gesprächspartner hergestellt werden.
- Wenn Sie im OpenScape Web Client die Funktionen **In den Vordergrund gehen bei ankommendem Ruf** und **In den Vordergrund gehen bei ankommender IM-Nachricht** nutzen möchten, muss der OpenScape Web Client in der Lage sein, zu jeder Zeit den Programmfokus auf den verwendeten Webbrowser zu legen. Dies ist nicht bei jedem Webbrowser und unter allen Betriebsbedingungen eines Webbrowsers möglich.

HINWEIS: Weitere Informationen über die Webbrowser, für die diese Funktionen erfolgreich getestet wurde, finden Sie im Handbuch *OpenScape UC Application V7 Planungsanleitung*.

- Die korrekte Darstellung der Konferenzbenachrichtigungs-E-Mails in allen Sprachen kann nur dann gewährleistet werden, wenn Folgendes erfüllt ist:
 - Im Microsoft Internet Explorer Version 7 und höher ist unter **Extras > Internetoptionen > Erweitert > International*** die Option **UTF-8 für mailto-Links verwenden** aktiviert.
 - Im Microsoft Outlook 2010 ist unter **Datei > Optionen > Erweitert > Internationale Optionen** die Option **UTF-8-Unterstützung für das Mailto-Protokoll zulassen** aktiviert.
 - Im Microsoft Outlook 2007 ist unter **Extras > Optionen > E-Mail-Format > Internationale Optionen** die Option **UTF-8-Unterstützung für das Mailto-Protokoll zulassen** aktiviert.
- OpenScape Web Client-Benutzer, die gleichzeitig Mitglieder eines Mehrleitungs-Sammelanschlusses (MLHG) sind, dürfen keine Rufnummernliste als bevorzugtes Gerät für ein- und/oder ausgehende Anrufe konfigurieren.
- OpenScape Web Client-Benutzer, die gleichzeitig Mitglieder eines Mehrleitungs-Sammelanschlusses (MLHG) sind, dürfen nicht Ihre Voicemailbox als bevorzugtes Gerät für ein- und/oder ausgehende Anrufe konfigurieren.
- Die Nutzung des Regelinterpreters bzw. des Leistungsmerkmals *Regeln* von OpenScape Web Client-Benutzern, die gleichzeitig Mitglieder eines Mehrleitungs-Sammelanschlusses (MLHG) sind, ist nicht zugelassen.

Einschränkungen bei der Verwendung von OpenScape Web Client mit Internet Explorer

Im Internet Explorer muss die Kompatibilitätsansicht ausgeschaltet werden, indem Sie im folgenden Dialog die Kontrollkästchen aller Optionen deaktivieren:

Extras > Einstellungen der Kompatibilitätsansicht

Einschränkungen bei der Verwendung von OpenScape Web Client mit Safari 5

Folgende Funktionseinschränkungen sind bei der Nutzung von OpenScape Web Client mit dem Safari 5-Browser zu berücksichtigen:

- Die *Desktop-Integration* wird mit dem Safari 5-Browser für Mac OS und Microsoft Windows nicht unterstützt.
- Die Webkonferenz-Anwendung OpenScape Web Collaboration der OpenScape UC Application wird für Mac OS nicht unterstützt.

2.2 Benutzeranmeldung

Sie rufen den OpenScape Web Client in dem von Ihnen bevorzugten Webbrowser auf. Dafür benötigen Sie die URL des OpenScape UC Application-Systems, die Ihnen vom Systemadministrator mitgeteilt wird. Bevor Sie die Leistungsmerkmale der OpenScape UC Application über den OpenScape Web Client nutzen können, müssen Sie sich am OpenScape UC Application-System anmelden.


Sie bleiben solange am System angemeldet bis Sie sich über das **menü > Abmelden** manuell abgemeldet oder den OpenScape Web Client länger als 30 Tage nicht benutzt haben.

HINWEIS: Der OpenScape Web Client legt für die Authentifizierung des Benutzers ein Cookie in den entsprechenden Ordnern Ihres Browsers ab, das nicht gelöscht werden darf. Stellen Sie daher sicher, dass in Ihrem Browser die Option zum automatischen Löschen von Cookies beim Beenden nicht aktiviert ist. Beim Microsoft Internet Explorer z. B. darf zumindest die Option **Cookies und Websitedaten** unter **Extras > Internetooptionen > Allgemein > Browserverlauf > Browserverlauf beim Beenden löschen > Löschen...** nicht aktiviert sein. Ansonsten würden Sie auch beim Schließen eines beliebigen Browserfensters vom System getrennt und müssten sich erneut anmelden. Löschen Sie die Cookies auch nicht manuell.

Folgende Anmeldearten sind für die Benutzeranmeldung möglich:

Standardanmeldung

Beispielsweise sieht der Anmeldedialog des OpenScape Web Client wie folgt aus:



The screenshot shows a login dialog box for the OpenScape WebClient. The dialog has a green header bar with the text "OpenScape WebClient". Below the header, there are two input fields: "Benutzername:" and "Passwort:". Below the password field is an "OK" button.

- **Benutzername**
Hier müssen Sie Ihren Benutzernamen für die Anmeldung am OpenScape UC Application-System eingeben.
- **Domäne**
Über dieses Kombinationsfeld können Sie Ihre Domäne auswählen.

HINWEIS: Das Kombinationsfeld für die Domänenauswahl ist nur dann vorhanden, wenn mehrere Domänen konfiguriert sind. Nur dann ist die Domänenauswahl erforderlich.

- **Passwort**
Geben Sie in dieses Eingabefeld Ihr Passwort für die Anmeldung am OpenScape UC Application-System ein.

HINWEIS: Für die Erstanmeldung am System müssen Sie das vom Systemadministrator für Ihr Benutzerkonto eingerichtete **Passwort** verwenden. Es ist zu empfehlen, direkt nach der Erstanmeldung das vordefinierte Passwort über das Hauptmenü **menü > Passwort ändern** durch ein individuelles Passwort zu ersetzen.

- **OK**
Durch Betätigen dieser Schaltfläche werden die Anmeldedaten dem System übermittelt und die Benutzeroberfläche geöffnet.

Single Sign-On

Wenn für Ihr Windows-Benutzerkonto das Leistungsmerkmal *Single Sign-On* (SSO) konfiguriert ist, wird der Anmeldedialog nicht angezeigt. Somit können Sie nach der Anmeldung an Ihrem Arbeitsplatzrechner die Leistungsmerkmale der OpenScape UC Application über den OpenScape Web Client nutzen, ohne sich zusätzlich gegenüber dem OpenScape UC Application-System authentifizieren zu müssen.

Windows-Authentifizierung

Vorausgesetzt die Windows-Authentifizierung in Ihrem System ist aktiviert, können Sie für die Anmeldung am OpenScape UC Application-System Ihre Windows-Anmeldedaten verwenden. In diesem Fall müssen Sie im Anmeldedialog des OpenScape Web Client in das Eingabefeld **Benutzername** Ihre Windows-Benutzerkennung im folgenden Format eingeben:


```
<Windows-Domänenname> \ <Windows-Benutzername>
```

Unter **Passwort** müssen Sie das zugehörige Windows-Benutzerkennwort eingeben.

2.3 Die Benutzeroberfläche im Überblick

Nach der ersten erfolgreichen Anmeldung am System wird die Benutzeroberfläche von OpenScape Web Client mit einer voreingestellten Struktur geöffnet. Sie enthält die folgenden Elemente:

- **Hauptmenü**



Das Hauptmenü befindet sich am oberen Rand des Browserfensters. Es ermöglicht den schnellen Zugriff auf die grundlegenden Programmfunktionen und Einstellungen.

- **Arbeitsbereich**

Der Arbeitsbereich umfasst alle unterhalb des Hauptmenüs angezeigten Funktionen und bietet den Zugriff auf die Leistungsmerkmale verschiedener Funktionsfenster.

Ansichten der Benutzeroberfläche


Die Benutzeroberfläche von OpenScape Web Client kann mit einer der folgenden drei Ansichten im Browserfenster erscheinen:

Bedienungsreferenz

Die Benutzeroberfläche im Überblick

- **Große Ansicht**


Die große Ansicht kann mehrere (minimum zwei nebeneinander) ausgewählte Funktionsfenster als unter- und nebeneinander positionierten Rahmen im Browserfenster darstellen. Das nachfolgende Bild stellt beispielsweise die große Ansicht der OpenScape Web Client-Oberfläche mit einer möglichen Zusammenstellung ausgewählter Funktionsfenster dar.



Jeder Benutzer kann die Anzahl der angezeigten Funktionsfenster seinen individuellen Bedürfnissen anpassen.


- **Kleine Ansicht**

Bei der kleinen Ansicht werden alle im Arbeitsbereich angezeigten Funktionsfenster untereinander dargestellt. Die Anzahl der angezeigten Rahmen ist auch bei dieser Ansicht individuell anpassbar. Die Funktionen des Hauptmenüs bleiben dabei weiter alle erreichbar. Sie werden lediglich verkleinert dargestellt, wie im nachfolgenden Bild beispielhaft zu sehen ist.



- **Kompakte Ansicht**

Die kompakte Ansicht wird standardmäßig beim ersten Programmaufruf geöffnet. Das Hauptmenü ist verkleinert (wie bei der kleinen Ansicht) und im Arbeitsbereich wird immer nur ein Funktionsfenster angezeigt.



Unter dem Hauptmenü befindet sich eine Leiste, in der die einzelnen Funktionsfenster des Arbeitsbereichs als Registerkarten dargestellt sind. Hierüber können Sie durch einen Mausklick auf den Namen der gewünschten Registerkarte zwischen den folgenden Funktionsfenstern wechseln:

- **Nicht angen. Anrufe**
- **Journal**
- **Voicemail-Postfach**

- **Konferenzen**
- **Kontakte**
- **Instant Messaging**
- **Anrufumleitung**
- **Verzeichnissuche**
- **Lesezeichen**
- **Team View**

Die kompakte Ansicht erreichen Sie nur über das **Hauptmenü > menü > Allgemein > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Darstellung**, indem Sie im Kombinationsfeld **Ansicht für den Start festlegen** die Option **Kompakte Ansicht** auswählen. Speichern Sie anschließend die vorgenommene Einstellung durch Betätigen der Schaltfläche **Übernehmen**. Durch Klicken auf **OK** können Sie den Einstellungsdialog schließen.

HINWEIS: Die kompakte Ansicht erscheint erst, nachdem Sie das Browserfenster aktualisiert haben - durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche Ihres Webbrowsers oder durch Drücken der Taste **F5** Ihrer PC-Tastatur.

In Abhängigkeit von der Größe des Webbrowserfensters können einige Registerkarten nur teilweise oder gar nicht angezeigt werden. Verwenden Sie **◀** bzw. **▶**, um auf jeweils eine Registerkarte weiter links bzw. weiter rechts zu springen. Sind alle Registerkarten in der Leiste sichtbar, stehen die oben abgebildeten Symbole nicht zur Verfügung.

Links in der Registerkartenleiste befindet sich das Symbol **▼**. Ein Mausklick darauf öffnet eine Liste zur Auswahl eines Funktionsfensters. Ein erneutes Klicken auf das Symbol schließt die angezeigte Liste. Wenn Sie in dieser Liste die Option **Editieren ...** auswählen, öffnet sich der folgende Dialog.





Hier können Sie durch Aktivieren bzw. Deaktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens festlegen, welche Registerkarten in der Registerkartenleiste aufgeführt werden. Per Voreinstellung sind alle verfügbaren Registerkarten ausgewählt.

In diesem Dialog stehen Ihnen zusätzlich die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Reihenfolge der Registerkarten ändern
Durch Betätigen der Schaltfläche ▲ bzw. ▼ wird die vorher markierte Registerkarte nach oben bzw. nach unten in der Liste verschoben und dadurch weiter links bzw. weiter rechts in der Registerkartenleiste dargestellt.
- Neues Lesezeichen erstellen
Durch Klicken auf + oder auf die Schaltfläche **Hinzufügen** öffnet sich der Dialog **Lesezeicheneinstellungen**, in dem Sie ein neues Lesezeichen anlegen können. Wenn Sie dieses Lesezeichen anschließend im Dialog **Komponentenauswahl** auswählen, erscheint es in der Registerkartenleiste.

HINWEIS: Um die Anzeige der ausgewählten Internetseite als eigene Registerkarte zu gewährleisten, muss die vollständige URL, einschließlich `http://` bzw. `https://`, angegeben werden.

Alle persönlichen Lesezeichen können bearbeitet  und gelöscht  werden. Die vordefinierten Registerkarten können weder geändert noch aus der Liste entfernt werden.

HINWEIS: Bei dieser Ansicht sind keine individuellen Einstellungen der Benutzeroberfläche über das **Hauptmenü > menü > Homepage** möglich, da die Option **Homepage** ausgeblendet ist.

2.4 Hauptmenü

Das Hauptmenü kann mit seiner erweiterten oder kompakten Ansicht im Browserfenster angezeigt sein.

Erweiterte Ansicht

Die erweiterte Ansicht des Hauptmenüs sehen Sie, wenn Sie für die Benutzeroberfläche des OpenScape Web Client die große Ansicht ausgewählt haben.

















Kompakte Ansicht

Die kompakte Ansicht des Hauptmenüs steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie für die Benutzeroberfläche des OpenScape Web Client die kleine oder kompakte Ansicht ausgewählt haben.




Das Hauptmenü weist die folgenden Elemente auf (von links nach rechts):


-  **Pearl-Menü**
Dies ist eine Anwendungsmenüschaltfläche für den Zugriff auf die grundlegenden Funktionen des OpenScape Web Client.






-  **Eingabefeld**
Eingabefeld für Telefonnummern bzw. Namen kombiniert mit dem Kombinationsfeld zur Anzeige der zuletzt gewählten Rufnummern. Durch Klicken in dieses Eingabefeld ist es möglich, über die Eingabe einer Telefonnummer oder eines Namens einen Anruf einzuleiten oder nach Kontaktinformationen zu suchen.
 - Zum Einleiten eines Anrufs klicken Sie nach der Nummerneingabe auf .
 - Zum Suchen nach den Kontaktdaten des gewünschten Teilnehmers in allen konfigurierten Verzeichnissen klicken Sie nach der Namenseingabe auf .Während Sie die Buchstaben eines Namens in das Eingabefeld eingeben, öffnet sich eine Vorschlagsliste, wenn zu den eingegebenen Zeichen ein Name in Ihrer persönlichen Kontaktliste gefunden werden konnte. Sollten Sie die Anzeige Ihrer persönlichen Kontaktliste auf eine Adressgruppe eingeschränkt haben, werden Ihnen nur solche Kontakte vorgeschlagen, die sich in der ausgewählten Adressgruppe befinden.
-  **Verzeichnissuche**
Betätigen Sie diese Schaltfläche, um eine Eingabemaske zu öffnen, in der Sie über verschiedene Suchkriterien nach einem Kontakt suchen können.
-  **Teilnehmer anrufen**
Klicken Sie auf , um die über das Tastenfeld eingegebene Rufnummer anzuwählen.
-  **Verbindung abbrechen**
Klicken Sie auf , um eine bestehende Verbindung zu beenden.
- **Namensanzeige**
Die Anzeige Ihres Benutzernamens
-  Verfügbar bzw.  **Präsenzanzeige**
Das Kombinationsfeld für die Präsenzanzeige zeigt Ihren aktuellen OpenScape UC Application-Benutzerstatus an. Durch Anklicken dieses Kombinationsfeldes können Sie über die angebotene Auswahlliste diesen Status ändern.
-  Bürotelefon bzw.  **Geräteanzeige**
Das Kombinationsfeld für die Geräteanzeige zeigt das derzeit für die Kommunikation verwendete Gerät. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Kombinationsfeld, um eine Quick-Info mit dem Gerätenamen und der Geräteadresse (Telefonnummer) anzuzeigen. Durch Anklicken dieses Kombinationsfeldes können Sie über die angebotene Auswahlliste das verwendete Endgerät ändern.
-  **Regelprofilanzeige**
Dies ist ein Kombinationsfeld zum Anzeigen des aktuell verwendeten Regelprofils bzw. zum Einrichten eines neuen sowie zum Aktivieren eines anderen, bereits definierten Regelprofils. Ein Regelprofil definiert abhängig vom Anrufer, vom Anrufzeitpunkt und von den Benutzer-Präsenzeinstellungen, zu welchem bestimmten Gerät die eingehenden Anrufe weitergeleitet werden.

- **menü**
Dieses Menü ermöglicht dem Benutzer den Zugang zu den allgemeinen Einstellungen der Weboberfläche sowie die Konfiguration des Voicemail-Postfaches und des Regelinterpreter-Tools.

2.4.1 Pearl-Menü

 Das Pearl-Menü wird über das nebenstehende Symbol aufgerufen. Es enthält die folgenden Optionen:



-  **Status-Information**
-  **Anzeige**
-  **Persönliche Einstellungen**
-  **Hilfe...**
-  **Info**

Zum Schließen des Pearl-Menüs klicken Sie erneut auf  oder betätigen Sie die Schaltfläche **Schließen**.

Das Symbol  zeigt durch Rotation folgende Betriebszustände an:

- Eine neue Voicemail ist in Ihr Voicemail-Postfach eingegangen.
- Von einem anderen OpenScape UC Application-Benutzer ist eine Anfrage an Sie gesendet worden, Ihren Präsenzstatus sehen zu dürfen.
- Sie haben einen Anruf, beispielsweise wegen vorübergehender Abwesenheit, nicht entgegengenommen.

2.4.1.1 Status-Information


Mithilfe dieser Option können die folgenden Informationen durch einen Mausklick im rechten Menübereich aufgerufen werden:

- **Nicht angenommene Anrufe**



- **Voicemail**


HINWEIS: Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn das System, an dem Sie angemeldet sind, als Voicemailserver konfiguriert ist.

- **Präsenz-Anfragerliste**
- **Teamanfragerliste**

HINWEIS: Wenn Sie einen neuen Eintrag in der Liste der **Nicht angenommenen Anrufe** haben, eine neue Voicemail-Nachricht, Präsenz- oder/und Teamanfrage erhalten haben, wird das Symbol  vor dem Eintrag **Status-Information** angezeigt.

Nicht angenommene Anrufe



Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen konnten, wird vor der Option **Nicht angenommene Anrufe** das Symbol  angezeigt. Durch Klicken auf  **Nicht angenommene Anrufe** im rechten Menübereich können Sie die Liste Ihrer nicht angenommenen Anrufe anzeigen lassen.



HINWEIS: Ist das Funktionsfenster **Nicht angenommene Anrufe** nicht gerade im Arbeitsbereich geöffnet, werden die Informationen in einem separaten Dialog dargestellt. Ist das Funktionsfenster im Arbeitsbereich aktuell dargestellt, wird durch kurzzeitiges Pulsieren des Funktionsfensters **Nicht angenommene Anrufe** angezeigt, wo die gewünschten Informationen zu finden sind.


Das Funktionsfenster bzw. der Dialog **Nicht angenommene Anrufe** stellt das Journal für Ihre nicht angenommenen Anrufe zur Verfügung.



Über die Symbolleiste dieses Funktionsfensters können Sie die folgenden Funktionen erreichen:

-  **Teilnehmer ins Adressbuch aufnehmen**
Wenn Sie die Kontaktdaten eines Anrufs in Ihre Kontaktliste übertragen möchten, wählen Sie den entsprechenden Anruf aus der Liste der nicht angenommenen Anrufen aus. Klicken Sie anschließend auf . Die Kontakt-

eingabemaske wird mit den bereits bekannten Kontaktinformationen geöffnet. Ergänzen Sie gegebenenfalls die Informationen und klicken Sie auf **OK**, um die Daten in Ihrer Kontaktliste zu speichern.

-  **Kontaktinformationen anzeigen**

Wenn Sie sich die vorhandenen Kontaktinformationen eines markierten Eintrags in der Liste der nicht angenommenen Anrufe anschauen möchten, klicken Sie auf die . Der Dialog **Info zur Person** öffnet sich.

HINWEIS: Der Dialog **Info zur Person** kann über die folgenden Funktionsfenster durch Klicken auf  oder  erreicht werden: **Journal, Kontakte, Nicht angenommene Anrufe, Voicemail-Postfach, Konferenzen** und **Verzeichnissuche**.

Die folgende Abbildung ist beispielhaft.



The screenshot shows a dialog box titled "PrivateContactList-Service". It contains a list of contact information for a user named "user211". The fields are as follows:

Name:	user211	
Adressgruppe:		
Firma:		
Abteilung:		
Standort:		
Präsenz Status:	, US/Central, 05:30	
Tel. Büro:	+492404103211	
Tel. Privat:		
Tel. Mobil:		
Tel. Video:	+4924041034711	
Fax:		
E-Mail Büro:		
E-Mail Privat:		
Web-Seite:		
IM-Adresse:	user211@im	
Kommentar:		

At the bottom right of the dialog box is a button labeled "Schließen".

Im Dialog **Info zur Person** finden Sie folgende Funktionen zusätzlich zu den angezeigten Kontaktinformationen:

-  **Eintrag im Adressbuch ändern**

Klicken Sie auf , wenn Sie den Kontakteintrag bearbeiten möchten. Die Kontakteingabemaske mit den vorhandenen Kontaktdaten öffnet sich.


- , , ,  **Anrufen**

Klicken Sie auf die Schaltfläche, die der gewünschten Rufnummer entspricht, um eine Verbindung zu diesem Gerät aufzubauen.


- ,  **E-Mail senden**

Klicken Sie auf eine der beiden abgebildeten Schaltflächen, um dem Kontakt eine E-Mail-Nachricht zu senden.



–  **Sofortnachricht senden**

Betätigen Sie , wenn Sie der ausgewählten Person eine Sofortnachricht senden möchten.

–  **Notiz öffnen**


Klicken Sie auf , um eine Notiz dem Kontakt- bzw. Journaleintrag hinzuzufügen.

•  **Journaleinträge löschen**

Wenn Sie einen Journaleintrag löschen möchten, wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus. Klicken Sie anschließend auf . Möchten Sie mehrere Journaleinträge gleichzeitig löschen, markieren Sie alle entsprechenden Einträge und betätigen Sie dann . Die Auswahl kann durch **[Strg]** + Anklicken des Journaleintrages oder durch Anklicken des Kontrollkästchens vor jedem Journaleintrag erfolgen.

WICHTIG: Ist kein einzelner Journaleintrag ausgewählt, werden beim Klicken auf  alle Journaleinträge gelöscht.

•  **Journaleinträge drucken**

Wenn Sie die kompletten Journalinformationen ausdrucken möchten, klicken Sie auf . Die Journalinformationen werden in tabellarischer Form auf Ihrem vorkonfigurierten Drucker ausgegeben.

•  **Uhrzeit umschalten**

HINWEIS: Diese Schaltfläche wird im Funktionsfenster **Journal** nur dann angezeigt, wenn im Einstellungsdialog **Allgemeine Einstellungen** unter **Allgemeines > Darstellung** eine **Mobile Zeitzone** definiert ist.


Dies ist dann Nützlich, falls Sie sich in einer anderen Zeitzone befinden und von dort aus mit dem Programm arbeiten. Die Ereigniszeit wird dann in Ortszeit angezeigt.

• **Pro Anrufer**

Das Setzen dieses Kontrollkästchens legt fest, dass pro Anrufer nur einen Journaleintrag erzeugt wird. Sollte ein Anrufer mehrmals versucht haben Sie zu erreichen, wird dann nur der letzte Anruf im Journal aufgenommen.




Unter der Symbolleiste dieses Funktionsfensters befindet sich der Tabellenkopf für die Journaleinträge. Durch Anklicken der Spaltenbezeichnung können Sie die Journaleinträge nach dem **Datum** bzw. dem **Namen** sortieren.

Ein Journaleintrag für die **Nicht angenommen Anrufe** enthält folgende Elemente (von links nach rechts):



- Ein Kontrollkästchen, um Einträge für eine Bearbeitung zu markieren
-  - zeigt den Status "**Nicht angenommener Anruf**" des betreffenden Anrufs an
- Das **Datum** und die **Uhrzeit** des Eingangs des nicht angenommenen Anrufs

- Den **Namen** des Anrufers

HINWEIS: Der Name kann nur angezeigt werden, wenn er in der Kontaktliste oder im globalen Adressbuch verzeichnet ist.

- Die **Nummer** des Anrufers
-  Kontaktinformationen zum ausgewählten Journaleintrag anzeigen. Beim Anklicken dieser Schaltfläche wird der Dialog **Info zur Person** mit den Kontaktdaten des Teilnehmers geöffnet, falls diese Informationen zur Verfügung stehen.
-  bzw.  Ermöglicht einen sofortigen Rückruf an die angezeigte Rufnummer oder an eine weitere Rufnummer dieses Teilnehmers. Sie können auf die weiteren Rufnummern eines Teilnehmers zugreifen, indem Sie auf das Symbol klicken, das durch ein zusätzliches kleines Dreieck gekennzeichnet ist. Die Journalzeile wird daraufhin vergrößert und zeigt alle Rufnummern an, unter denen dieser Teilnehmer erreichbar ist.

Vocicemail



Es ist eine neue Voicemail in Ihr Voicemail-Postfach eingegangen, wird vor der Option **Vocicemail** das Symbol  angezeigt. Durch Klicken auf  **Vocicemail** im rechten Menübereich können Sie die Liste Ihrer eingegangenen Voicemails anzeigen lassen.


HINWEIS: Erscheint im Dialog **Vocicemail-Postfach** die Meldung:


“Verbindung zum Voicemail Server ist nicht konfiguriert!” wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, um das Problem zu beheben.

HINWEIS: Ist das Funktionsfenster **Vocicemail-Postfach** nicht gerade im Arbeitsbereich geöffnet, werden die Informationen in einem separaten Dialog dargestellt. Ist das Funktionsfenster im Arbeitsbereich aktuell dargestellt, wird durch kurzzeitiges Pulsieren des Funktionsfensters **Vocicemail-Postfach** angezeigt, wo die gewünschten Informationen zu finden sind.


Über die Symbolleiste dieses Funktionsfensters können Sie die folgenden Funktionen erreichen:

-  **Journaleinträge löschen**
Wenn Sie einen Journaleintrag löschen möchten, wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus. Klicken Sie anschließend auf . Möchten Sie mehrere Journaleinträge gleichzeitig löschen, markieren Sie alle entsprechenden

Einträge und betätigen Sie dann . Die Auswahl kann durch **[Strg]** + Anklicken des Journaleintrages oder durch Anklicken des Kontrollkästchens vor jedem Journaleintrag erfolgen.



WICHTIG: Ist kein einzelner Journaleintrag ausgewählt, werden beim Klicken auf  alle Journaleinträge gelöscht.

-  **Voicemail-Eintrag lokal speichern**




Wenn Sie eine eingegangene Voicemail lokal speichern möchten, wählen Sie die entsprechende Voicemail im Journal aus und betätigen Sie . Ein Verzeichnisauswahl-Dialog wird geöffnet, in dem Sie den Speicherort und den Namen der Voicemail angeben können. Durch das lokale Speichern steht Ihnen die Voicemail auch nach dem Löschen aus dem **Voicemail-Postfach** weiter zur Verfügung.

Unter der Symbolleiste dieses Funktionsfensters befindet sich der Tabellenkopf für die Voicemail-Einträge. Durch Anklicken der Spaltenbezeichnung können Sie die Voicemail-Einträge nach dem **Datum** bzw. dem **Namen** sortieren.

Ein Voicemail-Eintrag im **Voicemail-Postfach** enthält folgende Elemente (von links nach rechts):


- Ein Kontrollkästchen, um Voicemails zum Abspielen oder Löschen auszuwählen.
- Den Status der jeweiligen Voicemail:
 -  - die Voicemail ist noch nicht abgespielt worden,
 -  - die Voicemail ist abgespielt worden.
- Das Datum und die Uhrzeit des Empfangs der Voicemail.
- Den Namen des Absenders.


HINWEIS: Der Name kann nur angezeigt werden, wenn er in der Kontaktliste oder im globalen Adressbuch verzeichnet ist.

-  - Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Voicemail-Wiedergabe wahlweise über Ihr Telefon oder über Ihre Soundkarte (via Windows Media Player) zu starten.
-  bzw.  Ermöglicht einen sofortigen Rückruf an die angezeigte Rufnummer oder an eine weitere Rufnummer dieses Teilnehmers. Sie können auf die weiteren Rufnummern eines Teilnehmers zugreifen, indem Sie auf das Symbol klicken, das durch ein zusätzliches kleines Dreieck gekennzeichnet ist. Die Journalzeile wird daraufhin vergrößert und zeigt alle Rufnummern an, unter denen dieser Teilnehmer erreichbar ist.

Präsenz-Anfrageliste

Die **Präsenz-Anfrageliste** ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die von anderen OpenScape UC Application-Benutzern gesendeten Anfragen, Ihren Präsenzstatus sehen zu dürfen. Eine Präsenz-anfrage wird automatisch generiert, wenn ein anderer OpenScape UC Application-Benutzer Ihre Kontaktinformationen in sein Adressbuch aufgenommen hat.

Wird vor der Option **Präsenz-Anfrageliste** das Symbol  angezeigt, stehen neue Anfragen von OpenScape UC Application-Benutzern an, die Ihren Präsenzstatus sehen möchten. Beispielsweise sieht eine Präsenz-anfrage wie folgt aus:



Der Name des Anfragenden wird im mittleren Bereich des Dialogs aufgelistet.

Über die Option **Anfragende Benutzer beim Akzeptieren in die Kontaktliste aufnehmen** können die Benutzer festlegen, ob die anfragende Person automatisch in die Kontaktliste aufgenommen werden soll oder nicht.

HINWEIS: Sie können die Option **Anfragende Benutzer beim Akzeptieren in die Kontaktliste aufnehmen** auch über das **Hauptmenü > menü > Allgemein ... > Präsenz > Zugriffskontrolle** aktivieren bzw. deaktivieren. Nach einer Bestätigungsanfrage, die Sie bejahen oder verneinen können, wird Ihre Einstellung für die nächsten Präsenz-anfragen übernommen.


Über die Schaltfläche **Akzeptieren** können Sie der Anfrage zustimmen. Der entsprechende Kontakteintrag wird in die Liste der **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status sehen dürfen** aufgenommen.


Über die Schaltfläche **Sperrern** können Sie die Anfrage ablehnen. Der entsprechende Kontakteintrag wird in die Liste der **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status nicht sehen dürfen** aufgenommen.

HINWEIS: Über das Hauptmenü **menü > Allgemein ... > Registerkarte Präsenz > Registerkarte Zugriffskontrolle** können Sie sich die Listen der Benutzer anzeigen lassen, die Ihren Präsenzstatus beobachten dürfen und deren, die keine Präsenzinformationen von Ihnen mitgeteilt bekommen dürfen.

Teamanfrageliste

Die **Teamanfrageliste** ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die von anderen OpenScape UC Application-Benutzern gesendeten Anfragen, Sie als Mitglied eines Teams hinzuzufügen. Eine Teamanfrage wird automatisch generiert, wenn ein anderer OpenScape UC Application-Benutzer, der über Teamadministrator-Rechte verfügt, Sie in sein Team eingeladen hat.

Wird vor der Option **Teamanfrageliste** das Symbol  angezeigt, stehen neue Anfragen von OpenScape UC Application-Benutzern an. Diese möchten den Status Ihres Telefons überwachen oder/und Zugriff auf Ihre Journaleinträge haben. Beispielsweise sieht eine Teamanfrage wie folgt aus:



Die **Teamanfrageliste** kann eine oder mehrere Anfragen enthalten. Jede Anfrage enthält den Namen des Anfragenden und des Teams, zu dem Sie eingeladen wurden. Außerdem kann für jedes Team separat konfiguriert werden, ob die anderen Teammitglieder den Status Ihres Telefons überwachen dürfen oder/und Zugriff auf Ihre Journaleinträge haben.

Durch das Aktivieren/Deaktivieren der Option **Monitoring des eigenen Apparates** kann der Benutzer festlegen, ob die Teammitglieder für ihn bestimmte Anrufe in seiner Abwesenheit annehmen dürfen oder nicht.

Durch das Aktivieren/Deaktivieren der Option **Journal-Verfügbarkeit** kann der Benutzer festlegen, ob die Teammitglieder Zugriff auf seine Journaleinträge haben oder nicht.

Über die Schaltfläche **Akzeptieren** können Sie der Anfrage zustimmen.




HINWEIS: Sie müssen das Häkchen links vor dem Namen des anfragenden Benutzers setzen, um die Anfrage akzeptieren zu können.

Über die Schaltfläche **Sperrern** können Sie die Anfrage ablehnen.

HINWEIS: Sie müssen das Häkchen links vor dem Namen des anfragenden Benutzers setzen, um die Anfrage ablehnen zu können.







2.4.1.2 Anzeige

Die Funktion **Anzeige** ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf die folgenden Funktionsfenster:

-  **Verbindungssteuerung**
Durch Klicken auf diesen Menüeintrag im rechten Bereich des **Pearl**-Menüs wird das Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** geöffnet. In diesem Fenster werden sowohl eingehende als auch ausgehende Anrufe angezeigt. Es öffnet sich automatisch, sobald Sie einen Anruf einleiten oder Sie von einem anderen Teilnehmer angerufen werden.
-  **Kontakte (erweitert)**
Durch Klicken auf diesen Menüeintrag im rechten Bereich des **Pearl**-Menüs wird das Funktionsfenster **Kontakte** geöffnet. In diesem Fenster werden Ihre Kontakte aufgelistet. Von hier aus können Sie Ihre Kontakte ggf. per Telefon, E-Mail oder Sofortnachrichten erreichen, Ihrem Adressbuch neue Kontakte hinzufügen, vorhandene Kontaktinformationen bearbeiten sowie mit ausgewählten Kontakten Ad-hoc-Konferenzen beginnen, Meet Me-Konferenzen erstellen, bearbeiten und starten.
-  **Instant Messaging**
Durch Klicken auf diesen Menüeintrag im rechten Bereich des **Pearl**-Menüs wird das Funktionsfenster **Instant Messaging** als separates Fenster geöffnet. Über dieses Fenster können Sie an die OpenScape UC Application-Benutzer, die gerade online sind, Textnachrichten senden und von anderen OpenScape UC Application-Benutzern solche empfangen. Die Zustellung erfolgt direkt mit dem Absenden der Nachricht, sodass Ihr Kollege sofort reagieren und antworten kann.
-  **Konferenzen**
Durch Klicken auf diesen Menüeintrag im rechten Bereich des **Pearl**-Menüs wird das Funktionsfenster **Konferenzen** als separates Fenster geöffnet. Dieses Funktionsfenster enthält eine Liste aller von Ihnen erstellten Konferenzen, aller aktiven Konferenzen und/oder aller Konferenzen, denen Sie als Teilnehmer hinzugefügt worden sind. Von hier aus können Sie eine neue Meet Me-Konferenz erstellen, ausgewählte Konferenzen aus der Konferenzliste löschen (nur wenn Sie der Ersteller sind), bearbeiten und starten.
-  **Verzeichnissuche (erweitert)**
Durch Klicken auf diesen Menüeintrag im rechten Bereich des **Pearl**-Menüs wird das Funktionsfenster **Verzeichnissuche** als separates Fenster geöffnet. Hier können Sie auf Ihr Firmenverzeichnis, das Verzeichnis der OpenScape UC Application-Benutzer und Ihre privaten Kontakte zugreifen, um in diesen nach Kontaktnamen zu suchen.
-  **Journal (erweitert)**
Durch Klicken auf diesen Menüeintrag im rechten Bereich des **Pearl**-Menüs wird das Funktionsfenster **Journal** geöffnet. Hier werden alle Ihre eingehenden und ausgehenden Anrufe protokolliert, selbst wenn Sie offline sind.

HINWEIS: Ist eins dieser Funktionsfenster im Arbeitsbereich bereits geöffnet, wird durch kurzzeitiges Pulsieren des jeweiligen Funktionsfensters angezeigt, wo die gewünschten Informationen zu finden sind.


2.4.1.3 Persönliche Einstellungen

-  **Präsenz/Gerätezuordnung**
Durch Klicken auf **Präsenz/Gerätezuordnung** wird der Dialog **Allgemeine Einstellungen** mit ausgewählter Registerkarte **Voreinstellungen** für die Präsenz geöffnet. Dadurch können Sie schnell auf die Voreinstellungen Ihres Präsenzstatus zugreifen.
-  **Präsenz-Zugriffskontrolle**
Das Klicken auf **Präsenz-Zugriffskontrolle** öffnet den Dialog **Allgemeine Einstellungen** mit ausgewählter Registerkarte **Zugriffskontrolle** unter den Präsenz-Einstellungen. Dadurch können Sie schnell auf die Verwaltung der Benutzer zugreifen, die Ihren Präsenzstatus sehen dürfen.
-  **Tell-Me-When**
Tell-Me-When ist eine Funktion, die ausschließlich bei OpenScape UC Application-Kontakte anwendbar ist. Über diese Funktion können Sie Ihren Client veranlassen, Aktionen auszuführen oder Sie zu benachrichtigen, sobald Ihr gewünschter Gesprächspartner wieder verfügbar wird. Durch Klicken auf die Option  **Tell-Me-When** unter den Persönlichen Einstellungen des **Pearl-Menüs** wird eine Liste der aktiven *Tell-Me-When*-Einträge angezeigt.
-  **Geräte**
Durch Klicken auf diese **Pearl**-Menüoption wird der Dialog **Allgemeine Einstellungen** mit ausgewählter Registerkarte **Geräte** geöffnet. Dadurch können Sie auf die Verwaltung Ihrer Kommunikationsgeräte zugreifen, um beispielsweise neue Geräte hinzuzufügen, Gerätedefinitionen zu ändern oder nicht mehr benötigte Geräte, zu löschen.
-  **Zu Favoriten hinzufügen**
Klicken Sie auf diesen Menüeintrag, um die aktuelle URL Ihres OpenScape Web Client zur Liste Ihrer Internet-Favoriten hinzuzufügen. Sie können so direkt über die Liste der Favoriten Ihres Webbrowsers den OpenScape Web Client öffnen.


2.4.1.4 Hilfe...

Durch Klicken im rechten Menübereich auf **Benutzerhandbuch PDF** wird das Benutzerhandbuch für das Programm in einem separaten Browserfenster geöffnet.

2.4.2 Präsenzanzeige

Im **Hauptmenü**, neben dem Namen des aktuell angemeldeten Benutzers, befindet sich das Kombinationsfeld für die Präsenzanzeige . Auf dem Kombinationsfeld wird das jeweilige Symbol des eingestellten Präsenzstatus angezeigt.

Beim Anklicken des Kombinationsfelds wird das nachfolgende Auswahlménü geöffnet. Hierüber können Sie Ihren aktuellen Präsenzstatus einstellen. Dieser Status ist dann durch einen Pfeil gekennzeichnet.



Nur wenn Sie einem OpenScape UC Application-Benutzer erlaubt haben Ihren Präsenzstatus zu sehen, wird der Status bei diesem Benutzer angezeigt. Ihr Präsenzstatus wird dann in den Kontaktlisten sowie bei der Verzeichnissuche angezeigt.

HINWEIS: Wenn ein OpenScape UC Application-Benutzer einen anderen OpenScape UC Application-Benutzer über die Verzeichnissuche neu in seine Kontaktliste aufnimmt, sendet er automatisch eine Präsenzanfrage an diesen Benutzer, selbst wenn die Option **Von <Kontaktname> die Erlaubnis zum Erhalt von Präsenzinformationen anfordern?** nicht ausgewählt ist. Über diese Anfrage kann der betreffende Benutzer entscheiden, ob der anfragende Benutzer seinen Präsenzstatus sehen darf. Wird ein Kontakt hingegen manuell, d. h. ohne Verwendung der Verzeichnissuche, hinzugefügt, ist diese Option ausgegraut und steht nicht zur Verfügung.


Folgende Präsenzstatus stehen zur Auswahl:

- **Verfügbar**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie an Ihrem Arbeitsplatz erreichbar sind.
- **Nicht verfügbar**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie an Ihrem Arbeitsplatz nicht erreichbar sind.
- **Bitte nicht stören**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie zwar an Ihrem Arbeitsplatz sind, aber nicht gestört werden möchten.
- **Bin gleich zurück**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie Ihren Arbeitsplatz kurz verlassen haben.
- **Beschäftigt**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie an Ihrem Arbeitsplatz erreichbar sind, allerdings nur in dringenden Fällen gestört werden möchten.

- **👥 In einer Besprechung**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie momentan in einer Besprechung und somit nicht erreichbar sind.

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, immer Ihren aktuellen Präsenzstatus einzustellen, damit Ihre Kollegen immer darüber informiert sind, ob eine Kontaktaufnahme zu Ihnen möglich ist oder nicht.

Das Menü bietet zusätzlich die Option **Statustext ändern**. Das Auswählen dieser Option öffnet den folgenden Dialog:



The screenshot shows a dialog box titled "Statustext ändern". Inside the dialog, there is a text area with the following text: "Bitte geben Sie hier Ihre persönliche Statusmeldung ein. Ihre Kontakte sehen diesen Text bei Ihrem Statusanzeiger in deren Kontaktliste." Below the text area, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Hier können Sie einen persönlichen Statustext eingeben. Er ist unabhängig von dem aktuellen Präsenzstatus und erscheint auch nach einer Änderung des Präsenzstatus. Der Statustext wird bei den anderen OpenScape UC Application-Benutzern als Quick-Info angezeigt, wenn diese in deren Kontaktliste mit dem Mauszeiger auf Ihrem Statussymbol verweilen.

2.4.3 Geräteanzeige


Neben dem Kombinationsfeld für die Präsenzanzeige im **Hauptmenü** befindet sich das Kombinationsfeld für die Geräteanzeige. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Kombinationsfeld, um eine Quick-Info mit dem Gerätenamen und der Gerätadresse (Telefonnummer) Ihres aktuell eingestellten Geräts für eingehende Anrufe anzuzeigen.

WICHTIG: Ein Gerät, das bereits von einer anderen CSTA-Anwendung, z. B. *OpenScape Contact Center*, überwacht wird, kann nicht als bevorzugtes Gerät eingerichtet/ausgewählt werden.

WICHTIG: Die Mitglieder eines Mehrleitungs-Sammelan schlusses (MLHG) dürfen keine Rufnummernliste als bevor zugtes Gerät für ein- und/oder ausgehende Anrufe konfigurieren.

WICHTIG: Die Mitglieder eines Mehrleitungs-Sammelan schlusses (MLHG) dürfen nicht Ihre Voicemailbox als bevor zugtes Gerät für ein- und/oder ausgehende Anrufe konfigurieren.


Beim Anklicken des Kombinationsfelds öffnet sich das nachfolgende Menü zur Auswahl eines bevorzugten Geräts bzw. Einstellung einer Anrufumleitung.



Das aktuell verwendete Endgerät ist durch einen Pfeil gekennzeichnet.


- Über den Menüpunkt **Einstellung ändern** können Sie direkt die Einstellungen für das Regelprofil, den *One Number Service* – Anzeige Ihrer Rufnummer beim Anrufer oder angerufenen Teilnehmer unabhängig vom verwendeten Gerät – sowie eine Rufumleitung einrichten und weitere Geräte zur Geräteliste hinzufügen.

- Über den Menüpunkt **Ausgehende Anrufe** können Sie den folgenden Dialog öffnen und eine Schnelleinstellung Ihres bevorzugten Geräts für den *One Number Service* bei ausgehenden Anrufen vornehmen.



Setzen Sie hierfür das Optionsfeld des gewünschten Geräts für ausgehende Anrufe. Durch Betätigen der Schaltfläche **Schließen** wird Ihre Einstellung gespeichert und der Dialog geschlossen.

Über die Schaltfläche **Editieren** können Sie die Einstellungen Ihrer vorhandenen Geräte bearbeiten bzw. ein neues bevorzugtes Gerät hinzufügen. Der Einstellungsdialog **Allgemeine Einstellungen** mit ausgewählter Registerkarte **Geräte** öffnet sich.


HINWEIS: Haben Sie für eingehende- bzw. ausgehende Anrufe unterschiedliche Geräte konfiguriert, wird dies durch ein rotes Symbol auf dem Kombinationsfeld  angezeigt.

2.4.4 Regelprofilanzeige

Dieses Kombinationsfeld ermöglicht Ihnen die Definition von Vermittlungsregeln für Ihre eingehenden Anrufe. Mithilfe dieser Regeln werden die Gespräche, abhängig vom Anrufer, vom Anrufzeitpunkt und Ihren Präsenzstatus, zu einem bestimmten Gerät weitergeleitet. Auf dem Kombinationsfeld für die Profil- und Regeleinstellungen wird angezeigt, ob ein Profil aktiviert ist (◇) oder nicht (◇).

Zusätzlich ist das aktivierte Regelprofil durch einen Pfeil gekennzeichnet.


Beim Anklicken der Anzeige öffnet sich das folgende Menü.








Hierüber können Sie das verwendete Regelprofil deaktivieren, ein bereits definiertes Regelprofil aktivieren oder über die Option **Profil ändern...**, neue Profile mit den zugehörigen Vermittlungsregeln erstellen bzw. die Vermittlungsregeln vorhandener Regelprofile bearbeiten.

2.4.5 menü



Über **menü** haben Sie Zugang zu den allgemeinen Einstellungen für die Benutzeroberfläche.



Folgende Einstellungen sind hierüber möglich:

-  **Allgemein...**
Wählen Sie **Allgemein**, um die grundlegenden Einstellungen für die Weboberfläche durchzuführen. Es stehen in diesem Menü Dialoge zur Definition allgemeiner Parameter und zur Verwaltung von Adressen zur Verfügung.
-  **Regeln...**
Wählen Sie **Regeln**, um ein Profil und Vermittlungsregeln einzurichten, damit eingehende Anrufe an von Ihnen definierte Geräte weitergeleitet werden.
-  **Konferenz...**
Wählen Sie **Konferenz**, um die Eingabemaske zur Planung einer Konferenz zu öffnen.
-  **Voicemail...**
Wählen Sie **Voicemail**, um die Konfigurationsseiten für die Einstellung Ihrer Voicemail-Parameter aufzurufen.
-  **Homepage**
Wählen Sie **Homepage**, um die Oberfläche von OpenScape Web Client an Ihre Kommunikationsbedürfnisse anzupassen. Im Webbrowser wird dann ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie Ihren Arbeitsbereich strukturieren können oder weitere alternative Arbeitsbereiche einrichten können.

HINWEIS: Wenn Sie die kompakte Ansicht der Benutzeroberfläche verwenden, ist die Option **Homepage** ausgeblendet.

-  **Passwort ändern**
Wählen Sie **Passwort ändern**, um Ihr existierendes OpenScape UC Application-Passwort für die Anmeldung am OpenScape UC Application-System zu ändern.
-  **Abmelden**
Wählen Sie **Abmelden**, um sich vom OpenScape UC Application-Server abzumelden.

HINWEIS: Wenn Sie sich vom Server abmelden, werden der Benutzername und das Passwort gelöscht. Für eine Neuansmeldung mit OpenScape Web Client am System müssen Sie

erneut den Benutzernamen und das Passwort eingeben. Beide werden im Webbrowser in einem Cookie gespeichert, wenn Sie sich am Server anmelden. Dadurch ist es möglich, eine Browseraktualisierung durchzuführen, ohne sich danach neu am System anzumelden. Stellen Sie dazu jedoch sicher, dass das entsprechende Cookie nicht gelöscht wird, weder automatisiert noch manuell.

HINWEIS: Dieser Menüeintrag ist nicht verfügbar, wenn im OpenScape UC Application-System für Ihr Windows-Benutzerkonto das Leistungsmerkmal *Einmalanmeldung (Single Sign-on)* eingerichtet ist. Weiterführende Informationen zur *Einmalanmeldung* finden Sie in der Administratordokumentation *OpenScape UC Application V7 Konfiguration und Administration*.

2.5 Arbeitsbereich


Der Arbeitsbereich umfasst alle unterhalb des Hauptmenüs angezeigten Funktionen und bietet den Zugriff auf die Leistungsmerkmale verschiedener Funktionsfenster, die in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben werden.

2.5.1 Einrichten des Arbeitsbereichs

Um eine optimale Nutzung von OpenScape Web Client zu erzielen, können Sie den Arbeitsbereich an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das Einrichten bzw. Ändern der Oberfläche erfolgt über die Funktion **Homepage** im **menü**. Sie können fünf verschiedenen Ansichten, zum Beispiel für unterschiedliche Betriebsituationen, vordefinieren.

WICHTIG: Das Einrichten des Arbeitsbereichs über die Funktion **Homepage** im **menü** ist nur für die **große** bzw. **kleine Ansicht** möglich.

Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü > Homepage**, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Komponenten des Arbeitsbereichs - die Funktionsfenster - auswählen können. Beispielsweise sieht dieses Fenster wie folgt aus:






HINWEIS: Im Grundzustand, also ohne vorige Konfiguration, werden zwei Rahmen nebeneinander angezeigt, für die Funktionsfenster definiert werden können.





Am oberen Rand befindet sich das Hauptmenü, das hier für dieses Fenster spezifische Funktionen zur Verfügung stellt.



Folgende Funktionen sind von links nach rechts verfügbar:

-  **Pearl-Menü**
Das Pearl-Menü bietet hier den Zugriff auf dieselben Optionen wie im Hauptmenü des Programms.
- **OpenScape**
Der Produktname
- **Wähle Ansicht**
Über dieses Kombinationsfeld können Sie aus fünf vordefinierten Ansichten diejenige auswählen, die Sie momentan verwenden möchten.
-  **Sichern**
Über diese Schaltfläche können Sie die Änderungen an der aktuell angezeigten Ansicht speichern.
-  **Rücksetzen**
Über diese Schaltfläche können Sie den letzten gespeicherten Zustand der aktuell angezeigten Ansicht oder die voreingestellte Ansicht der Grundeinstellung wiederherstellen. Es öffnet sich ein Abfragedialog. Wenn Sie in diesem Dialog auf **Ja** klicken, wird die Ansicht auf den Grundzustand zurückgesetzt. Dies empfiehlt sich zum Beispiel dann, wenn Sie eine komplette

Neukonfiguration der Ansicht durchführen möchten. Wenn Sie **Nein** anklicken, wird die Ansicht auf die letzte gespeicherte Ansicht zurückgesetzt. Hierüber können Sie eine durchgeführte Änderung zurücknehmen.


-  **Vorschau**
Diese Schaltfläche erlaubt es Ihnen die gerade vorgenommene Änderung zu kontrollieren, bevor Sie diese speichern.
- **Editieren beenden**
Über diese Schaltfläche können Sie das Fenster zum Einrichten des Arbeitsbereichs schließen und zum Hauptfenster zurückkehren.
-  **Rahmen horizontal teilen**
Über diese Schaltfläche können Sie einen Rahmen horizontal unterteilen. Es entstehen dadurch in diesem Bereich zwei übereinander liegende Rahmen, die unterschiedlich konfiguriert werden können.
-  **Rahmen vertikal teilen**
Über diese Schaltfläche können Sie einen Rahmen vertikal unterteilen. Es entstehen dadurch in diesem Bereich zwei nebeneinanderliegende Rahmen, die unterschiedlich konfiguriert werden können.
-  **Rahmen löschen**
Über diese Schaltfläche können Sie einen Rahmen aus dem Arbeitsbereich entfernen.

HINWEIS: Das Löschen der beiden Rahmen, die im Grundzustand vorhanden sind, ist nicht möglich.

- **Bitte einen Eintrag auswählen**
Über dieses Kombinationsfeld definieren Sie für die einzelnen Rahmen die Funktionen bzw. die Funktionsfenster, die Sie in den Arbeitsbereich integrieren möchten. Folgende Funktionen bzw. Funktionsfenster stehen Ihnen momentan zur Integration in die Oberfläche zur Verfügung:
 - **Neues Lesezeichen hinzufügen**
Öffnet den Dialog, mit dessen Hilfe Sie Lesezeichen für Internetseiten definieren können. Diese Lesezeichen können im ausgewählten Rahmen über die Funktion Lesezeichen anzeigen als Fenster in den Arbeitsbereich integriert werden.
-
- HINWEIS:** Um die Anzeige der ausgewählten Internetseite als eigenes Fenster zu gewährleisten, muss die vollständige URL, einschließlich `http://` bzw. `https://`, angegeben werden.
-
- **<Lesezeichen Anzeigename>**
Alle von Ihnen über **Neues Lesezeichen hinzufügen** vordefinierten Internetseiten werden im Kombinationsfeld der Komponentenauswahl mit dem von Ihnen zugewiesenen **Anzeigennamen** aufgelistet. Sie können sich so einen Fundus oft benötigter Internetseiten anlegen, die Sie direkt als

Fenster einblenden können. Die hier gewählte Internetseite wird permanent in dem Rahmen einblendet, den Sie für eine der vordefinierten Internetseiten auswählen.

Verschiedene Internetseiten sind so via *Javascript* programmiert, dass sie beim Aufrufen automatisch das ganze Browserfenster einnehmen. Dieses Verhalten kann vom Benutzer nicht verhindert werden und führt dazu, dass der Zugang zu der Benutzeroberfläche des OpenScape Web Client blockiert wird.

Testen Sie dieses Verhalten, indem Sie nach dem Auswählen der Internetseite die Schaltfläche  **Vorschau** betätigen. Es öffnet sich das Vorschaufenster. Sollte die Internetseite den gesamten Fensterbereich einnehmen, schließen Sie das Vorschaufenster. Wählen Sie anschließend eine andere Internetseite oder die Lesezeichenansicht aus. Sollten Sie jedoch eine solche Internetseite ausgewählt haben, können Sie die folgende URL verwenden, um wieder in das Fenster zum Einrichten des Arbeitsbereichs von OpenScape Web Client zu gelangen:

<OpenScape Web Client-URL>/tweb/portal/req?loadOpenScape&edithomepage=true

– **Verbindungssteuerung**

Das Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** ermöglicht das Suchen und Anrufen eines Kontaktes, zeigt Informationen zu eingehenden und ausgehenden Anrufen an sowie stellt verschiedene Telefoniefunktionen während einer aktiven Verbindung (Konferenz oder Telefongespräch) zur Verfügung.

– **Team View**

Das Funktionsfenster **Team View** zeigt die Mitgliederliste des jeweils ausgewählten Teams und ermöglicht nützliche Funktionen für das Telefonieren im Team. Solange Sie keinem Team als Mitglied zugeordnet wurden oder kein Team selbst erstellt haben, bleibt dieses Funktionsfenster leer.

– **Journal (Alle Anrufe)**

Im Funktionsfenster **Journal** protokolliert der OpenScape UC Application-Server unabhängig davon, ob Sie am System angemeldet sind oder nicht, alle ein- und ausgehenden Anrufe. Weiterhin können Sie aus dem **Journal** Verbindungen zu protokollierten Kommunikationspartnern einleiten.

– **Nicht angen. Anrufe**

Das Funktionsfenster **Nicht angen. Anrufe** ermöglicht den schnellen Zugriff auf alle nicht entgegengenommenen Anrufe und das Anrufen protokollierter Kommunikationspartnern.

– **Voicemail-Postfach**

Das Funktionsfenster **Voicemail-Postfach** ermöglicht den Zugriff auf empfangene Voicemails und stellt die Bedienelemente zu deren Wiedergabe zur Verfügung.






– **Journal / Voicemail-Postfach**

Dieses Funktionsfenster ermöglicht das Umschalten zwischen dem **Journal**, in dem alle Anrufe und dem **Voicemail-Postfach**, in dem alle bei Ihnen eingegangenen Voicemails aufgelistet sind.

- **Konferenzen**
Das Funktionsfenster **Konferenzen** stellt die Bedienelemente zum Erstellen einer neuen Konferenz bzw. zum Starten einer eingerichteten Konferenz zur Verfügung. Wenn Sie über eine konfigurierte Webkonferenz-Anwendung verfügen, dann können Sie auswählen, ob diese bei einer Konferenz ebenfalls gestartet werden soll.
- **Instant Messaging**
Das Funktionsfenster **Instant Messaging** ermöglicht das Senden und Empfangen von Sofortnachrichten sowie gibt eine Übersicht über die aktiven Chat-Verbindungen.
- **Kontakte (kompakt)**
Dieses Funktionsfenster stellt eine kompakte Ansicht der Kontaktdaten Ihrer OpenScape UC Application-Kontaktliste dar, d.h. die Kontakteinträge sind nur mit **Namen** und **Nummer** aufgeführt.
- **Kontakte**
Das Funktionsfenster **Kontakte** stellt Ihre persönliche Kontaktliste dar. In dieser Kontaktliste können Sie einzelne Kontakte manuell oder aus verschiedenen Verzeichnissen einfügen sowie Ihre Kontakte nach individuellen Anforderungen in Gruppen zusammenfassen. Ein direkter Verbindungsaufbau zu einzelnen Kontakten, die Bearbeitung und ggf. Entfernung von bestehenden Kontaktdaten sowie das Senden von E-Mails und Sofortnachrichten aus der Kontaktliste ist ebenfalls möglich. Zudem ist dieses Funktionsfenster um eine Schnellsuchfunktion für Kontakteinträge (**Gehe zu**) erweitert.
- **Anruf umleiten**
Das Funktionsfenster **Anrufumleitung** ermöglicht das Umleiten eingehender Anrufe vom Bürotelefon an andere konfigurierte Geräte.
- **Verzeichnissuche (erweitert)**
Das Programm unterstützt die Einbindung mehrerer Verzeichnisse. Im Funktionsfenster **Verzeichnissuche** haben Sie die Möglichkeit in diesen Verzeichnissen nach bestimmten Kontakten zu suchen und daraufhin zu diesen per E-Mail oder Telefon direkten Kontakt einzuleiten sowie diese Kontakte dann in Ihre persönliche Kontaktliste aufzunehmen.
- **Verzeichnissuche**
In diesem Funktionsfenster können Sie nach dem Nachnamen eines Kontaktes suchen sowie anschließend diese Person anrufen oder Ihr per E-Mail oder Sofortnachrichten eine Nachricht schicken.
- **Lesezeichen anzeigen**
Im Funktionsfenster **Lesezeichen** werden alle von Ihnen über die Option **Neues Lesezeichen hinzufügen...** erstellten Lesezeichen aufgelistet.
- **Komponentenbereich (kompakt)**
Durch diese Option können Sie dem Arbeitsbereich ein Funktionsfenster hinzufügen, dessen Titelzeile bzw. Funktionen variabel ist. Über den als Kombinationsfeld gestalteten Fenstertitel haben Sie die Möglichkeit, die anderen zur Verfügung stehenden Fenster schnell im Arbeitsbereich einzublenden.





2.5.2 Allgemeine Bedienelemente

In der Titelzeile der Funktionsfenster und Dialoge finden Sie folgende Symbole, mit denen Sie die Darstellungsweise der Funktionsfenster beeinflussen können:

-  Fenster auf Titelzeile verkleinern.
-  Fenster wieder expandieren.
-  Rahmen bzw. Funktionsfenster in einem separaten Fenster darstellen.
-  Diesen Rahmen bzw. dieses Funktionsfenster in der entsprechenden Spalte des Arbeitsbereichs oder im gesamten Arbeitsbereich (bei einer kompakten Ansicht) maximieren. Die anderen Fenster bzw. Rahmen in der Spalte bzw. im Arbeitsbereich werden auf Tittleistengröße minimiert.
-  Wieder alle Rahmen bzw. Fenster in der entsprechenden Spalte des Arbeitsbereichs bzw. im gesamten Arbeitsbereich (bei einer kompakten Ansicht) mit der ursprünglichen Größe darstellen.

In den Funktionsfenstern des **Journals**, des **Voicemail-Postfachs** oder der **Kontaktliste** befindet sich unter der Symbolleiste der Tabellenkopf für die jeweiligen Einträge. Durch Anklicken einer Spaltenbezeichnung können Sie die Sortierreihenfolge, bezogen auf die betreffende Spalte, umkehren.


Am unteren Rand der Funktionsfenster finden Sie u. U. Bedienelemente, die dazu dienen besser in dem entsprechenden Fenster navigieren zu können. So gibt der Wert neben **Einträge** an, welche Einträge Sie gerade im Fenster sehen (z. B. 1 - 10) und in Klammern wie viele Einträge sich insgesamt im Fenster befinden. Sind mehr Einträge vorhanden, als in der Liste angezeigt werden können, werden Symbole aktiv, über die Sie im entsprechenden Fenster blättern können. Benutzen Sie die folgenden Symbole, um gezielt einen Listeneintrag anzusteuern:


-  Die nächsten Einträge werden angezeigt.
Beispiel: Wenn in einem Journal sechs Einträge sichtbar sind, werden die sechs Einträge danach dargestellt.
-  Die vorigen Einträge werden angezeigt.
Beispiel: Wenn in einem Journal sechs Einträge sichtbar sind, werden die sechs Einträge davor dargestellt.
-  Im Funktionsfenster wird der Anfang der Liste angezeigt.
-  Im Funktionsfenster wird das Ende der Liste angezeigt.

2.5.3 Verbindungssteuerung


Das Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** stellt Ihnen Funktionen zur Steuerung Ihres Telefons während einer aktiven Verbindung (Telefonat, Rückfrage oder Konferenz) zu Verfügung. Es wird immer automatisch geöffnet, wenn Sie eine Verbindung aufbauen oder wenn ein anderer Teilnehmer versucht Ihren Anschluss zu erreichen.



HINWEIS: Sie können diesen Dialog auch über das **Pearl-Menü > Anzeige > Verbindungssteuerung** anzeigen lassen.


HINWEIS: Haben Sie während einer bestehenden Verbindung das Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** versehentlich geschlossen, wird Ihre Verbindung nicht unterbrochen. Klicken Sie einfach auf das **Pearl-Menü > Anzeige > Verbindungssteuerung**, um das Fenster **Verbindungssteuerung** wieder zu öffnen. Alternativ können Sie  im Hauptmenü betätigen.





Sie können von hier aus einen Teilnehmer anrufen, unabhängig davon, ob er in Ihrer Kontaktliste eingetragen ist oder nicht.

- Geben Sie in das Kombinationsfeld **Neuer Anruf** eine Rufnummer ein. Betätigen Sie , um den Anruf einzuleiten.

HINWEIS: Klicken Sie auf das Symbol , um eine Liste mit den letzten 20 gewählten Rufnummern anzuzeigen. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und betätigen Sie .

- Geben Sie in das Kombinationsfeld **Neuer Anruf** einen Namen ein. Betätigen Sie anschließend , um nach dem angegebenen Kontakt in verschiedenen konfigurierten Verzeichnissen zu suchen. Es öffnet sich das Fenster **Verzeichnissuche**, in dem die Suchergebnisse aufgelistet sind. Markieren

Sie den gewünschten Kontakt und klicken Sie auf  bzw. . Falls der Kontakt unter mehreren Rufnummern erreichbar ist, wählen Sie eine Nummer aus. Die Verbindung wird aufgebaut.

HINWEIS: Ist der angegebene Name in der eigenen Kontaktliste gefunden worden, wird das durch eine direkt über dem Eingabefeld **Neuer Anruf** erscheinende Schaltfläche signalisiert. Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird der Anruf eingeleitet.


In diesem Funktionsfenster finden Sie die folgenden Informationen:


- Falls möglich, den Namen des anrufenden bzw. angerufenen Teilnehmers.
- Die Telefonnummer des Anrufenden (falls bekannt) bzw. angerufenen Teilnehmers.

Abhängig von der Verbindungsart stehen Ihnen unterschiedliche Bedienelemente zur Steuerung einer Verbindung zur Verfügung. Diese Bedienelemente sind in den nachfolgenden Abschnitten ausführlich beschrieben.




2.5.3.1 Eingehende Verbindung


Wenn ein eingehender Anruf im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** angezeigt wird, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Auswahl:

-  **Gerät wechseln/Eingehende Verbindung weiterleiten**
Hierüber können Sie eine eingehende Verbindung zu einem anderen Gerät aus Ihrer Liste der konfigurierten Geräte weiterleiten und den Anruf dort annehmen oder an einen anderen Teilnehmer übergeben. Folgender Dialog öffnet sich.




In diesem Dialog stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

-  **Wechseln zu Gerät**
Durch Klicken auf diese Option öffnet sich eine Auswahlliste Ihrer konfigurierten Geräte, aus der Sie dann einen Listeneintrag auswählen können, zu dem der Anruf weitergeleitet wird.
-  **Weiterleiten an**
Hierüber können Sie den Anruf an einen anderen Teilnehmer weiterleiten. Geben Sie die Rufnummer des gewünschten Kontakts direkt in das Eingabefeld ein. Alternativ haben Sie die Möglichkeit über die Suchfunktion  nach dem gewünschten Kontakt in allen verfügbaren Verzeichnissen zu suchen.


-  **Anruf annehmen**
Die Verbindung wird hergestellt.

HINWEIS: Dieses Symbol wird nur dann angezeigt, wenn Sie zum Zeitpunkt des Anrufs das Endgerät, dem Ihre ONS-Nummer zugewiesen ist, als bevorzugtes Gerät konfiguriert haben. Verwenden Sie zum Zeitpunkt des Anrufs ein anderes Endgerät aus Ihrer Geräteliste als bevorzugtes Gerät, ist dieses Symbol in der **Verbindungssteuerung** nicht verfügbar. Sie können den Anruf nur über das aktuell konfigurierte bevorzugte Endgerät annehmen.

-  **Eingehenden Anruf zurückweisen**
Der Anruf wird abgewiesen und der Verbindungsaufbau abgebrochen.


2.5.3.2 Eingehender Teamanruf

Anrufe, die für andere Teammitglieder aus Ihrem Team bestimmt sind, werden auch Ihnen in der **Verbindungssteuerung** signalisiert.

Die Rufnummer eines angerufenen Teammitglieds wird im Fenster der **Verbindungssteuerung** angezeigt. Sie können einen solchen Anruf durch Klicken auf  übernehmen.

2.5.3.3 Bestehende Verbindung

Während einer bestehenden Verbindung stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verbindungssteuerung zur Verfügung:

-  **Webkonferenz anfordern**
Hierüber können Sie die bestehende Sprachverbindung zu einer Ad-hoc-Webkonferenz erweitern.
Ist der Gesprächspartner ein Kontakt aus Ihrer Kontaktliste, für den Sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben, wird die Konferenzeinladung direkt an diese E-Mail-Adresse gesendet. Die Einladung enthält eine benutzerspezi-

fische Internetadresse, über die das Teilnehmermodul der *OpenScape Web Collaboration* zum Herunterladen angeboten wird. Nach dem Ausführen der heruntergeladenen Datei, wird die Online-Sitzung geöffnet.


Ist der andere Teilnehmer nicht als Kontakt in Ihrer Kontaktliste eingetragen, öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die E-Mail-Adresse eingeben können, an die die Konференzeinladung gesendet werden soll. In diesem Dialog können Sie auch festlegen, ob der Teilnehmer automatisch als Kontakt in die Kontaktliste aufgenommen werden soll.

Dieser Dialog wird auch dann angezeigt, wenn für den Kontakt aus der Kontaktliste keine E-Mail-Adresse definiert worden ist.

HINWEIS: Das Icon zur Anforderung einer Webkonferenz wird auch bei solchen bestehenden Verbindungen eingeblendet, für die eine Webkonferenz nicht sinnvoll wäre, wie etwa Verbindungen zu einer Mailbox (z. B. OpenScape Voice Portal) oder einer automatischen Telefonzentrale (z. B. OpenScape Auto Attendant). In solchen Fällen ist es jedoch ohne Funktion.

- ↪ **Gerät wechseln/Bestehende Verbindung übergeben**

Hierüber können Sie die bestehende Verbindung entweder zu einem anderen Gerät weiterleiten und den Anruf von da aus weiterführen oder an einen anderen Teilnehmer übergeben. Folgender Dialog öffnet sich.



In diesem Dialog stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- .. **Wechseln zu Gerät**

Durch Klicken auf diese Option öffnet sich eine Auswahlliste Ihrer konfigurierten Geräte, aus der Sie dann einen Listeneintrag auswählen können, zu dem der Anruf weitergeleitet wird.

- ↪ **Übergeben an**

Hierüber können Sie den Anruf an einen anderen Teilnehmer weiterleiten. Die Rufnummer des gewünschten Kontakts geben Sie direkt in das Eingabefeld ein. Alternativ haben Sie die Möglichkeit über die Suchfunktion nach dem gewünschten Kontakt in allen verfügbaren Verzeichnissen zu suchen.

- || **Aktuelle Verbindung auf "Warten" setzen**


Hierüber wird die bestehende Verbindung gehalten.

HINWEIS: Wenn Sie den OpenScape Desktop Client mit einer Anbindung an einer HiPath 4000 betreiben, ist diese Funktion nicht verfügbar.

-  **Gehaltene Verbindung wieder aufnehmen**

HINWEIS: Wenn Sie den OpenScape Desktop Client mit einer Anbindung an einer HiPath 4000 betreiben, ist diese Funktion nicht verfügbar.

Sie werden automatisch zum Anfangsgespräch zurückgeschaltet.



-  **Verbindung trennen**
Beendet die Verbindung.



2.5.3.4 Ausgehende Verbindung

Der OpenScape Web Client verhält sich unterschiedlich beim Einleiten eines Anrufes in Abhängigkeit davon, welches bevorzugte Gerät Sie gerade verwenden.

- Das aktuell verwendete bevorzugte Gerät ist Ihnen durch den Systemadministrator im CMP als ONS-Nummer (z. B. die Rufnummer Ihres Bürotelefons oder Ihres Softphones) zugewiesen worden und die Funktion *Automatische Anrufannahme (Auto-Answer)* für diese Rufnummer ist in der Telefonanlage (z. B. OpenScape Voice) aktiviert.
In diesem Fall wird die Verbindung zum gewünschten Gesprächspartner direkt hergestellt und im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** angezeigt.
- Das aktuell verwendete bevorzugte Gerät ist im CMP nicht als Ihre ONS-Nummer konfiguriert (z. B. Ihr Mobiltelefon).
In diesem Fall wird zunächst eine Verbindung von der Telefonanlage zu Ihrem aktuell eingestellten bevorzugten Gerät aufgebaut. Sie müssen diesen Anruf annehmen. Erst dann wird die Verbindung zum gewünschten Gesprächspartner hergestellt und in der **Verbindungssteuerung** aufgeführt.


Wenn Sie einen Anruf eingeleitet haben, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verbindungssteuerung zur Verfügung:

-  Rückruf
 - Rückruf bei Besetzt (CCBS) - ermöglicht es dem Benutzer, einen Verbindungsaufbau zu einem zuvor besetzten Zielteilnehmer in der Vermittlungsstelle zu automatisieren. Wenn Sie von einem Zielteilnehmer das Besetztzeichen erhalten, können Sie vor dem Auflegen durch Klicken auf dieses Symbol im Fenster **Verbindungssteuerung** diesen Dienst aktivieren. Wird der zuvor besetzte Zielteilnehmer wieder frei, wird diese durch die Vermittlungsstelle zur Verfügung gestellte Information Ihnen signalisiert. Sie erhalten einem Anruf im Fenster **Verbindungssteuerung** und erkennen so, dass der Zielteilnehmer nicht mehr besetzt ist. Nehmen Sie diesen Rückruf durch Betätigen von  entgegen, dann wird der Zielteilnehmer durch die Vermittlungsstelle erneut angerufen.
 - Rückruf bei Nichtmelden (CCNR) - ermöglicht es dem Benutzer, einen Verbindungsaufbau zu einem Zielteilnehmer, der sich nicht meldet, in der Vermittlungsstelle zu automatisieren. Wenn der Zielteilnehmer „frei“ ist, den Anruf jedoch nicht entgegennimmt, können Sie vor dem Auflegen

durch Klicken auf  im Fenster **Verbindungssteuerung** diesen Dienst aktivieren. Wenn der Zielteilnehmer das nächste Mal den Telefonhörer auflegt, erhält der OpenScape Web Client durch die Vermittlungsstelle hierüber Information. Das Programm signalisiert Ihnen mit einem Anruf im Fenster **Verbindungssteuerung**, dass der Zielteilnehmer verfügbar ist. Nehmen Sie diesen Anruf (Rückruf) durch Betätigen von  entgegen, so werden Sie durch die Vermittlungsstelle erneut mit dem gewünschten Zielteilnehmer verbunden.

HINWEIS: Wenn Sie einen Rückruf von einem Ihrer bevorzugten Geräte aus eingeleitet haben, welches ein anderes als Ihr ONS-Gerät ist, wird der Rückruf zu gegebener Zeit nicht am bevorzugten Gerät signalisiert, sondern am Endgerät mit der zugehörigen ONS-Rufnummer.






HINWEIS: Das Leistungsmerkmal CCBS bzw. CCNR kann nicht genutzt werden, wenn der Angerufene den Anruf abweist oder die Vermittlungsstelle des Angerufenen den Dienst nicht unterstützt.

-  **Verbindungsaufbau abbrechen**
Der Verbindungsaufbau wird abgebrochen.

2.5.3.5 Rückfrageverbindung


Steuerungsfunktionen der gehaltenen Verbindung


Während der Rückfrage stehen Ihnen im Bereich der gehaltenen Verbindung folgende Funktionen zur Verbindungssteuerung zur Verfügung:

-  **An neue Verbindung übergeben**
Hierüber wird die gehaltene Verbindung an den Rückfrageteilnehmer übergeben. Ihre Verbindung wird dabei automatisch getrennt.
-  **Verbindung wechseln (Makeln)**
Hierüber wird die Gesprächsverbindung zum Anfangsgespräch wiederhergestellt. Dabei wird die Verbindung zum Rückfrageteilnehmer gehalten. Sie können durch wiederholtes Klicken auf  zwischen beiden Gesprächspartnern wechseln.
-  **Konferenz einleiten**
Hierüber werden die gehaltene und die Rückfrageverbindung dem Konferenzserver übergeben und zu einer Merge Calls-Konferenz/Merge Calls-Videokonferenz mit drei Teilnehmern zusammengeführt. Der Konferenz können weitere Teilnehmer hinzugefügt werden.
-  **Verbindung trennen**
Die gehaltene Verbindung wird beendet.

Steuerungsfunktionen der Rückfrageverbindung

Während der Rückfrage stehen Ihnen im Bereich der aktiven Rückfrageverbindung folgende Funktionen zur Verfügung:

-  **Bestehende Verbindung übergeben**
Hierüber können Sie die bestehende Verbindung an ein anderes Gerät aus der Liste Ihrer bevorzugten Geräte übergeben und das Gespräch weiterführen. Folgender Dialog öffnet sich.



Durch Betätigen der Schaltfläche **Übergeben an** wird die Liste Ihrer konfigurierten bevorzugten Geräte angezeigt. Sie können einen Listeneintrag auswählen, zu dem der Anruf weitergeleitet wird.

- **Aktuelle Verbindung auf "Warten" setzen**

HINWEIS: In Verbindung mit einer HiPath 4000 ist diese Funktion nicht verfügbar.

Hierüber wird die bestehende Verbindung gehalten.

-  **Gehaltene Verbindung wieder aufnehmen**

HINWEIS: In Verbindung mit einer HiPath 4000 ist diese Funktion nicht verfügbar.

Hierüber wird die Verbindung zum Rückfrageteilnehmer beendet. Sie werden automatisch zum Anfangsgespräch zurückgeschaltet.

-  **Verbindung trennen**
Die Rückfrageverbindung wird beendet.

2.5.3.6 Konferenzverbindung

In Abhängigkeit von der Systemumgebung und Ihren Teilnehmerrechten (Ersteller/Moderator, eingeladener Teilnehmer) bietet das Verbindungssteuerungsfenster einer aktiven Konferenz unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten.

Abhängig von der OpenScape UC Application-Systemumgebung wird die **Verbindungssteuerung** einer aktiven Konferenz automatisch nach dem Konferenzstart geöffnet oder kann manuell über eine URL in der Konferenzbenachrichtigungs-E-Mail geöffnet werden.

HINWEIS: Externe Benutzer, die zu einer Meet Me-Konferenz eingeladen sind, haben keine Möglichkeit das Verbindungssteuerungsfenster zu öffnen.

Im Fenster der **Verbindungssteuerung** einer aktiven Konferenz werden folgende Bedienelemente, Konferenz- und Statusinformationen angezeigt:

- Konferenzname
- Konferenz-PIN
- Funktionen für die Teilnehmer mit Moderator-/Erstellerrechten
- Liste der Teilnehmer, die mit der Konferenz verbunden sind
Bei einer moderierten Meet Me-Konferenz mit vielen Teilnehmern ist die Anzahl der in der **Verbindungssteuerung** angezeigten Konferenzteilnehmer aus Gründen der Übersichtlichkeit eingeschränkt. Wenn die Teilnehmerzahl einen vom Systemadministrator im CMP festgelegten Wert (Standardeinstellung 15) überschreitet, werden jedem Teilnehmer die Eigenanzeige und nur eine bestimmte Anzahl Moderatoren angezeigt. Die Anzahl der sichtbaren Moderatoren wird vom Systemadministrator definiert (Standardeinstellung 15).
Bei einer offenen Meet Me-Konferenz mit vielen Teilnehmern enthält die Liste der Teilnehmer, die mit der Konferenz verbunden sind, nur einen Eintrag - jeder Konferenzteilnehmer sieht nur sich selbst.
- Liste der Teilnehmer, die der Konferenz noch nicht beigetreten sind
- Der Name des gerade aktiven Sprechers wird hervorgehoben dargestellt

HINWEIS: In Abhängigkeit von Ihrer OpenScape UC Application-Systemumgebung (mindestens zwei Media Server sind vorhanden) ist es möglich, dass im Fenster **Verbindungssteuerung** zusätzlich zu der laufenden Konferenz eine weitere aktive Verbindung angezeigt wird. Dies ist eine Verbindung zum Konferenzsystem, über die die bestehende Konferenz an einen weiteren Media Server übergeben wird, um eine mögliche Systemüberlastung zu vermeiden.






HINWEIS: Konferenzteilnehmer, die das Verbindungssteuerungsfenster über einen Link öffnen können, werden nicht in der **Verbindungssteuerung** angezeigt, wenn sie auf diese URL klicken. Sie erscheinen als Konferenzteilnehmer in der **Verbindungssteuerung** der Konferenz, sobald sie sich in die Konferenz einwählen.

HINWEIS: Abhängig von der Systemumgebung kann es sein, dass eingeladene Teilnehmer die **Verbindungssteuerung** vor dem Konferenzstart über die in der Konferenzbenachrichtigungs-E-Mail enthaltene URL öffnen, aber nur ein leeres Fenster **Verbindungssteuerung** sehen. Die Konferenz wird in der **Verbindungssteuerung** angezeigt, sobald sie von dem Konferenzersteller bzw. Moderator gestartet worden ist.


Für die Steuerung einer aktiven Konferenz stehen Moderatoren und Erstellern in der **Verbindungssteuerung** folgende Funktionen zur Verfügung:

-  **Eine Meet Me-Webkonferenz starten**
Haben Sie eine Webkonferenz konfiguriert oder wurden Sie zu einer Webkonferenz eingeladen, können Sie hierüber den Aufbau der Webkonferenzverbindung einleiten.
-  **Eine Ad-hoc-/MeetNow!-Webkonferenz starten**
Hierüber können Sie einer aktiven Ad-hoc- bzw. MeetNow!-Konferenz eine Webkonferenz-Sitzung hinzufügen und somit jede aktive Sprachkonferenz zu einer Webkonferenz erweitern.
-  **Konferenz sperren**
Hierüber wird es für andere Konferenzteilnehmer nicht mehr möglich sein, sich in die Konferenz einzuwählen. Das Symbol ändert sich nach dem Betätigen in .
-  **Konferenz entsperren**
Hierüber wird eine Konferenzsperrung wieder aufgehoben.
-  **Konferenz stummschalten**
Diese Funktion ist nur für Teilnehmer mit Moderator- bzw. Erstellerrechten verfügbar. Hierüber wird die Tonübertragung für alle Konferenzteilnehmer unterbrochen. Das Symbol ändert sich nach dem Betätigen in .
-  **Stummschalten der Konferenz aufheben**
Diese Funktion ist nur für Teilnehmer mit Moderator- bzw. Erstellerrechten verfügbar. Hierüber wird die Stummschaltung der Konferenz wieder aufgehoben.
-  **Konferenz beenden**
Diese Funktion ist nur für Teilnehmer mit Moderator- bzw. Erstellerrechten verfügbar. Hierüber wird die Konferenz beendet, indem die Verbindungen zu den Konferenzteilnehmern getrennt werden.


Für die Steuerung einer aktiven Konferenz stehen eingeladenen Teilnehmern in der **Verbindungssteuerung** folgende Funktionen zur Verfügung:

-  **Gerät wechseln und bestehende Verbindung weiterführen**
Hierüber können Sie die bestehende Verbindung an ein anderes Gerät übergeben und den Anruf von da aus weiterführen.
-  **Teilnehmer stummschalten**
Hierüber wird die Tonübertragung für diesen Konferenzteilnehmer unterbrochen. Das Symbol ändert sich nach dem Betätigen in .
-  **Stummschalten des Teilnehmers aufheben**
Hierüber wird die Stummschaltung für diesen Konferenzteilnehmer wieder aufgehoben.
-  **Konferenz verlassen**
 - Moderierte Meet Me-Konferenz
Hierüber kann der Moderator bzw. Ersteller die Konferenz verlassen oder ggf. einzelne Konferenzteilnehmer von der Konferenz trennen.
 - Offene Meet Me-Konferenz
Hierüber kann jeder Teilnehmer die bestehende Konferenz verlassen.

- Ad-hoc-/MeetNow!-Konferenz
Hierüber kann jeder Teilnehmer die bestehende Konferenz verlassen. Sobald alle Teilnehmer die Ad-hoc- bzw. MeetNow!-Konferenz verlassen haben, ist sie beendet.


HINWEIS: Wenn Sie die Konferenz über die Schaltfläche  verlassen haben, und kurze Zeit danach dieser erneut beitreten möchten, müssen Sie sich neu in die gewünschte Konferenz einwählen und die Konferenz-PIN wieder eingeben.

Das Fenster **Verbindungssteuerung**, das über die URL in der Konferenzbenachrichtigungs-E-Mail geöffnet wurde, kann abhängig von der Systemumgebung nur die folgenden Informationen und Funktionen zur Verfügung stellen:


- Hervorgehobene Darstellung des aktiven Sprechers
- Konferenz-PIN
-  Einer aktiven Webkonferenz beitreten
- Liste der Teilnehmer, die aktuell an der Konferenz teilnehmen
- Liste der Teilnehmer, die der Konferenz noch nicht beigetreten sind.

HINWEIS: Wenn Sie unterwegs sind und nicht mit Ihrem Bürotelefon (ONS) sondern beispielsweise mit Ihrem Mobiltelefon an einer Konferenz teilnehmen, kann die Verbindung durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt und sogar abgebrochen werden. Innerhalb einer kurzen vordefinierten Zeitspanne nach einem nicht von Ihnen initiierten Verbindungsabbruch haben Sie die Möglichkeit, sich erneut in die laufende Konferenz einzuwählen. Nachdem die Verbindung zum Konferenzserver hergestellt ist, werden Sie per Ansage aufgefordert, eine bestimmte vordefinierte Telefontaste zu drücken. Durch das Betätigen dieser Taste können Sie der laufenden Konferenz unmittelbar beitreten, ohne die Konferenz-PIN noch ein Mal eingeben zu müssen.

Über das Fenster **Verbindungssteuerung** können Sie der laufenden Konferenz weitere OpenScape UC Application- oder externe Teilnehmer hinzufügen.



- OpenScape UC Application-Benutzer
Beispielsweise können Sie den Namen des gewünschten OpenScape UC Application-Teilnehmers in das Kombinationsfeld **Neuer Anruf** eingeben und anschließend die Schaltfläche  betätigen, um nach dem Namen des gewünschten Kontakts in allen konfigurierten Verzeichnissen zu suchen.
- Externe Benutzer
Durch die Eingabe der Telefonnummer des gewünschten Teilnehmers in das Kombinationsfeld **Neuer Anruf** und das Betätigen des grünen Hörers können Sie einen externen Benutzer der Konferenz hinzuschalten. Dieser Teilnehmer

wird direkt vom Konferenzsystem angerufen. Er erhält keine Konferenzbenachrichtigungs-E-Mail, da seine E-Mail-Adresse für das Konferenzsystem unbekannt ist.

HINWEIS: Für das Hinzufügen externer Teilnehmer wird empfohlen den Dialog **Teilnehmer hinzufügen** zu benutzen, da Sie dort die Möglichkeit haben für den gewünschten Teilnehmer eine E-Mail-Adresse anzugeben. Sie erreichen diesen Dialog durch Klicken auf  im Dialog **Konferenz bearbeiten**.

2.5.3.7 Konferenzsteuerung über Kurzbefehle via Telefon

Als OpenScape UC Application-Benutzer können Sie eine laufende Konferenz auch über Kurzbefehle mithilfe der Tasten Ihres konfigurierten bevorzugten Endgeräts steuern. Die Tasten des Telefons werden genutzt, um über das Senden von DTMF-Tönen die Steuerungsbefehle an das System zu übermitteln.







HINWEIS: Das Bedienungs Menü kann vom Administrator durch eine Konfigurationseinstellung deaktiviert werden. Zudem kann die Zuweisung der Befehle zu den einzelnen Tasten vom Administrator geändert werden. Lassen Sie sich im Zweifel über   die Menüfunktionen ansagen.








Die Steuerung einer Konferenz über die Tasten Ihres konfigurierten bevorzugten Endgeräts erfolgt durch die Eingabe von zwei Tastenbefehlen. Dadurch soll verhindert werden, dass es durch unbeabsichtigtes Betätigen einer Telefontaste während einer Konferenz zu Störungen des Konferenzablaufes kommt.

HINWEIS: Dieses Verhalten kann durch eine Konfigurationseinstellung des Administrators abgeschaltet sein, sodass Sie die jeweils erste Taste nicht betätigen müssen.

Steuerungsbefehle

Sie können folgende Tastenbefehle zur Konferenzsteuerung nutzen:







-   **Menü abspielen**
Die zur Verfügung stehenden Menüfunktionen werden Ihnen angesagt.
-   **Konferenz sperren/entsperren**
Nach dem Sperren der Konferenz können sich keine weiteren Konferenzteilnehmer in die Konferenz einwählen. Durch erneutes Betätigen wird diese Einschränkung wieder zurückgenommen.
-   **Stummschaltung aktivieren/aufheben**
Hierüber können Sie das Mikrofon Ihres Telefons zeitweilig abschalten. Die Verbindung zur Konferenz bleibt dabei bestehen. Durch erneutes Betätigen dieser Taste wird das Mikrofon wieder eingeschaltet.

-   **Konferenzstummschaltung aktivieren/aufheben**
Hierüber werden die Mikrofone aller Konferenzteilnehmer stumm geschaltet. Nur das Sprachsignal des Konferenzteilnehmers, der diese Funktion auslöst, wird weiter an alle Konferenzteilnehmer übertragen.
-   **Telefonübergabe einleiten**
Über diese Funktion können Sie das Gerät, mit dem Sie sich in der Konferenz befinden, wechseln. Nachdem Sie diese Taste betätigt haben, geben Sie die Rufnummer des Geräts, zu dem Sie wechseln möchten. Die Rufnummereingabe müssen Sie mit der  -Taste abschließen. Für die weitere Vorgehensweise müssen Sie den Aufforderungen der Ansage folgen.
-   **Wartemusik abschalten**
Befinden Sie sich in einer Konferenz und es wird Ihnen Wartemusik eingespielt, zum Beispiel wenn Sie momentan der einzige ausgewählte Konferenzteilnehmer sind, können Sie hierüber die Wartemusik abschalten. Durch erneutes Betätigen dieser Taste wird die Wartemusik wieder eingeschaltet.

Steuerungsbefehle einer Videokonferenz

Die folgenden Steuerungsbefehle können zusätzlich zu den beschriebenen Steuerungsmöglichkeiten einer Sprachkonferenz standardmäßig während einer Videokonferenz genutzt werden, um über die Tasten eines konfigurierten bevorzugten Endgeräts Funktionen in einer aktiven Videokonferenz aufzurufen.

-   **Bedienungs Menü öffnen.**
Öffnet das Bedienungs Menü für die Steuerung der Videokonferenz.
-   **Teilnehmerliste anzeigen**
Durch das Betätigen dieser Taste wird im Fenster **Video** eine Liste aller Konferenzteilnehmer eingeblendet. Die Teilnehmer werden beispielsweise mit deren Namen oder Telefonnummern aufgeführt. Ein erneutes Betätigen dieser Tastenkombination blendet die Teilnehmerliste wieder aus.
-   **Infobalken an/ausschalten**
Hierüber wird ein Infobalken im Fenster **Video** angezeigt. Dieser Balken kann beispielsweise Informationen enthalten über die Anzahl der verbundenen Video- bzw. Audio-Teilnehmer, über den Status der Stummschaltung (ein- bzw. ausgeschaltet) sowie über den Status der Konferenz (gesperrt oder nicht).
Die erneute Betätigung dieser Taste blendet den Infobalken wieder aus.
-   **Verbindungsinformationen an/ausschalten**
Durch das Betätigen dieser Taste werden im Fenster **Video** bestimmte Verbindungsinformationen dargestellt, wie z. B. die benötigte Bandbreite, um die Bildübertragung zum Client zu ermöglichen. Das wiederholte Drücken dieser Taste blendet die Verbindungsinformationen wieder aus.
-   **Zum kachelbasierten Layout wechseln.**
Wechsel zur Darstellung, in der die übertragenen Videosequenzen aller Konferenzteilnehmer im Videofenster auf gleich großen Kacheln dargestellt werden.

-   **Zum "Aktiver-Sprecher"-Layout wechseln.**
Wechsel zur Darstellung, in der die Videosequenz des gerade aktiven Sprechers neben der Darstellung in einem blauen Rahmen, durch die Darstellung auf einer größeren Kachel hervorgehoben wird.
-   **Zum "Nur-aktiver-Sprecher"-Layout wechseln.**
Wechsel zur Darstellung, in der nur die Videosequenz des gerade aktiven Sprechers im Videofenster dargestellt wird.
-   **Eigenes Bild ein-/ausschalten.**
Die eigene Videosequenz wird zusätzlich zu den Videosequenzen der anderen Videokonferenzteilnehmer eingeblendet. Ein nochmaliges Aufrufen dieser Funktion stellt den voreingestellten Zustand wieder her und schaltet die Darstellung der eigenen Videosequenz aus.

HINWEIS: Die Zuweisung der Befehle zu den einzelnen Tasten kann vom Administrator geändert werden. Sollten die oben aufgelisteten Standard-Tastenzuweisungen für Ihr System nicht stimmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

2.5.4 Kontakte

Das Funktionsfenster **Kontakte** enthält Ihr persönliches Adressbuch. Hierüber können Sie Ihre persönlichen Kontaktdaten verwalten. Die Daten aller Kontakte, die Sie direkt oder über eine Verzeichnissuche in die Kontaktliste aufgenommen haben, werden hier angezeigt.

Kompakte Ansicht

Die Kompaktansicht des Funktionsfensters **Kontakte** erreichen Sie über das Hauptmenu **menü > Homepage**, indem Sie es über die Option **Kontakte (kompakt)** einer der Arbeitsbereichsansichten als Komponente hinzufügen.

<input type="checkbox"/>	Name	Nummer	
<input type="checkbox"/>	Beispiel, Benutzer	+49 2408 678910	
<input type="checkbox"/>	Beispiel, Benutzer 1	+49 2405 45678	
<input type="checkbox"/>	Beispiel, Benutzer 2	+49 2407 34567	
<input type="checkbox"/>	Beispiel, Benutzer 3	+49 2450 234567	
<input type="checkbox"/>	P.Petersson	492404673407102	
<input type="checkbox"/>	S.Svensson	492404673407160	
<input type="checkbox"/>	Test, Benutzer	+49897034731125	

Einträge: 7


HINWEIS: Alternativ können Sie die kompakte Ansicht des Funktionsfensters **Kontakte** über das **Pearl-Menü > Anzeige > Kontakte** öffnen. Durch Klicken auf in der kompakten Ansicht können Sie die erweiterte Ansicht des Fensters **Kontakte** als separates Fenster anzeigen lassen.

Die Daten aller Kontakte, die Sie direkt, aus einem Verzeichnis oder über eine Adressgruppe in die Kontaktliste aufgenommen haben, werden hier angezeigt. Das Alphabet in der Titelzeile ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf die Kontaktdaten der Kontakteinträge, deren Namen mit einem in schwarz dargestellten Buchstaben beginnen.

Im rechten Bereich der Titelzeile dieser Ansicht ist ein Alphabet eingeblendet. Mit dessen Hilfe können Sie sich schnell Kontakteinträge anzeigen lassen, deren Namen einen bestimmten Anfangsbuchstaben haben. Ist mindestens ein Eintrag zu einem Anfangsbuchstaben vorhanden, wird dieser im angezeigten Alphabet schwarz dargestellt und kann ausgewählt werden. Klicken Sie auf den Anfangsbuchstaben des Kontaktnamens, den Sie suchen. Dadurch werden die Einträge in der Kontaktliste ab den Kontakten angezeigt, die mit diesem Buchstaben anfangen.

Erweiterte Ansicht

Die erweiterte Ansicht des Funktionsfensters **Kontakte** erreichen Sie über das Hauptmenu **menü > Homepage**, indem Sie es über die Option **Kontakte** als Komponente einer der Arbeitsbereichansichten hinzufügen. Sie zeigt zusätzlich zu den in der kompakten Ansicht dargestellten Kontaktinformationen die Kontaktattribute **Abteilung** und **Firma** an.



Außerdem befindet sich in der Symbolleiste dieses Fensters ein Eingabefeld mit der zusätzlichen Funktion **Gehe zu**. Diese Funktion können Sie zum Navigieren in den Kontakteinträgen nutzen, z. B., wenn nicht alle Einträge in der Fensteransicht dargestellt werden können. Geben Sie in das Eingabefeld **Gehe zu** einen Namen ein, zu dem Sie die Kontaktdaten suchen und betätigen Sie die **Eingabetaste (Enter)**. Der Kontakteintrag mit dem eingegebenen Namen wird als Erster in der Kontaktliste angezeigt.

2.5.4.1 Informationen im Funktionsfenster "Kontakte"

Im Funktionsfenster **Kontakte** werden Ihnen zu jedem verzeichneten Kontakt folgende Informationen angezeigt (von links nach rechts):

- Ein Optionsfeld zum Markieren des Eintrags


HINWEIS: Am linken Rand des Bereichs unter der Symbolleiste des Funktionsfensters **Kontakte** befindet sich das Optionsfeld mit der Funktion **Alle auswählen/Auswahl für alle aufheben**.

Hierüber können Sie alle Kontakteinträge in Ihrer Kontaktliste auswählen, um beispielsweise diese mit dem globalen Firmenkontaktsverzeichnis zu synchronisieren. Zusätzlich können Sie mithilfe dieses Optionsfelds alle Kontakte in einer Kontaktgruppe markieren, um beispielsweise mit diesen eine Ad-hoc- oder IM-Konferenz zu starten.


- Das Präsenzsymbolsymbol des betreffenden Kontakts:
 - **Verfügbar**
 - **Nicht verfügbar** oder der Kontakt hat die Beobachtung seines Präsenzstatus untersagt oder der Präsenzstatus kann nicht angezeigt werden, weil das Teammitglied die Anfrage zur Teammitgliedschaft noch nicht bestätigt hat.


- 🚫 **Bitte nicht stören**
- 🌐 **Bin gleich zurück**
- 🟡 **Beschäftigt**
- 👥 **In einer Besprechung**
- 👤 Präsenzinformationen nicht sichtbar bzw. werden nicht angezeigt
- Der Name des Kontakts,
- Die Abteilung in der Firma, bei der der Kontakt eingestellt ist (nur **Kontakte (erweitert)**)
- Die Firma, bei der der Kontakt beschäftigt ist (nur **Kontakte (erweitert)**)
- Die Rufnummer des Kontakts am Arbeitsplatz,
- Ein Instant-Messaging (IM)-Symbol, um zu diesem Kontakt einen Chat zu öffnen:
 - 🗨️ Der IM-Status des Kontakts ist *Unbekannt*. Der Kontakt hat Ihre Präsenzfrage abgelehnt oder noch nicht beantwortet.
 - 🟢 Der IM-Status dieses Kontakts ist *Online*. Der Kontakt ist am System und am Instant Messaging-Dienst angemeldet. Sie können mit diesem Kontakt unmittelbar einen Chat beginnen.

- Der IM-Status dieses Kontakts ist *Offline*. Der Kontakt ist am Instant Messaging-Dienst bzw. am System nicht angemeldet.
Wenn Sie am IM-Dienst angemeldet sind, können Sie einem gewünschten Kontakt nur dann eine Sofortnachricht schicken, wenn sein IM-Status *Online* oder *Unbekannt* ist.
Wenn Sie sich von dem IM-Dienst abgemeldet haben, und versuchen mit einem Kontakt einen Chat zu beginnen, öffnet sich folgender Dialog:











- Sie müssen sich am IM-Dienst anmelden, um einen Chat starten zu können. Nachdem Sie sich am IM-Dienst angemeldet haben, wechselt der Dialog automatisch in die folgende Ansicht (beispielhaft):



- Das Symbol , um an diesen Kontakt eine E-Mail zu schreiben.
Das Betätigen dieses Symbols öffnet das E-Mail-Formular Ihrer Standard-E-Mail-Anwendung zum Versenden einer E-Mail an diesen Kontakt.

HINWEIS: In den Kontaktinformationen muss dazu eine E-Mail-Adresse eingetragen sein.

- Ein Hörersymbol, um einen Anruf an diesen Kontakt einzuleiten.

-  - Der Kontakt ist für einen Sprachanruf bereit. Es ist jedoch möglich, dass die Verbindung aus technischen Gründen nicht aufgebaut bzw. der Kontakt nicht erreicht wird.
-  - Siehe die Funktionsbeschreibung für . Diesem Kontakt sind mehrere Rufnummern zugewiesen worden. Über das kleine Dreieck können Sie alle konfigurierten Rufnummern anzeigen lassen. Durch das Anklicken einer der konfigurierten Rufnummern (Büro, Privat, Mobil oder Video) legen Sie fest, welches Endgerät für den anstehenden Anruf verwendet werden soll.
-  - Die maximale Anzahl der aktiven Verbindungen für den gewünschten Kontakt ist erreicht oder überschritten worden. Es kann keine Verbindung zu dem Kontakt aufgebaut werden.
-  - Siehe die Funktionsbeschreibung für . Das kleine Dreieck bedeutet, dass für die Person mehrere Rufnummern verfügbar sind.
-  - Für den Kontakt sind keine Präsenzinformationen verfügbar, sodass nicht angegeben werden kann, ob der Kontakt telefonisch erreichbar ist oder nicht.
-  - Dem Kontakt sind mehrere Sprachgeräte zugewiesen. Derzeit sind aber für den Kontakt keine Präsenzinformationen verfügbar, sodass nicht angegeben werden kann, ob er telefonisch erreichbar ist oder nicht.


HINWEIS: Sie können über diese Symbole auch dann einen Anruf einleiten, wenn Sie bereits eine Verbindung aufgebaut haben, um zum Beispiel eine Rückfrage zu halten oder eine Konferenz einzuleiten.


2.5.4.2 Bedienelemente im Fenster "Kontakte"

Folgende Funktionen stehen Ihnen sowohl über die Symbolleiste der kompakten als auch in der erweiterten Ansicht des Fensters **Kontakte** zur Verfügung.

HINWEIS: Einige Funktionen werden erst dann aktiv, wenn Sie einen Kontakteintrag in der Kontaktliste markieren.

-  **Neuen Kontakteintrag erzeugen**

Um einen neuen Kontakteintrag zu erzeugen, klicken Sie auf . Die Kontakt-eingabemaske öffnet sich.



Eintrag zur Liste hinzufügen

Nachname: 🔍

Vorname:

Anzeigename:

Adressgruppe: ✎

Firma:

Abteilung:

Standort:

Gebäude/Raum: /

Tel. Büro:

Tel. Privat:

Tel. Mobil:

Tel. Video:

Fax:

E-Mail Büro:

E-Mail Privat:

Web-Seite:



IM-Adresse:

Kommentar:


Von die Erlaubnis zum Erhalt von Präsenzinformation anfordern?


OK Abbrechen

-  **Kontakteintrag löschen**

Um einen Kontakteintrag zu löschen, wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus. Betätigen Sie anschließend . Möchten Sie mehrere Benutzereinträge gleichzeitig löschen, markieren Sie alle entsprechenden Einträge und betätigen Sie dann . Die Auswahl kann durch Drücken der **[Strg]**-Taste und gleichzeitiges Anklicken des Kontakteintrages oder durch Anklicken des Optionsfelds vor jedem Kontakteintrag erfolgen.

-  **Kontakteintrag ändern**



Um einen Benutzereintrag zu bearbeiten, wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus und betätigen Sie anschließend . Die Kontakteingabemaske mit den bereits vorhandenen Daten wird geöffnet.



Eintrag in der Liste ändern	
Nachname:	Benutzer
Vorname:	Test
Anzeigename:	Test Benutzer
Adressgruppe:	
Firma:	TEST
Abteilung:	TEST-ABC4
Standort:	Nowhere
Gebäude/Raum:	PINK /
Tel. Büro:	+492404103286
Tel. Privat:	
Tel. Mobil:	+49240410328612
Tel. Video:	+492404103286
Fax:	
E-Mail Büro:	
E-Mail Privat:	
Web-Seite:	
IM-Adresse:	userid286@im
Kommentar:	







Buttons:

Die in diesem Dialog möglichen Einstellungen sind im Wesentlichen identisch mit den Einstellungen in der Eingabemaske für einen neuen Kontakt. Beide Eingabemasken werden in den nachfolgenden Abschnitten detailliert beschrieben.





-  **Kontakteintrag anzeigen**
Um sich die Informationen anzuschauen, die zu einem Kontakteintrag vorhanden sind, wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus. Klicken Sie anschließend auf . Die Daten zu diesem Eintrag werden im separaten Fenster **Info zur Person** angezeigt.

PrivateContactList-Service	
Name:	user211 
Adressgruppe:	
Firma:	
Abteilung:	
Standort:	
Präsenz Status:	, US/Central, 05:30 
Tel. Büro:	+492404103211 
Tel. Privat:	
Tel. Mobil:	
Tel. Video:	+4924041034711 
Fax:	
E-Mail Büro:	
E-Mail Privat:	
Web-Seite:	
IM-Adresse:	user211@im 
Kommentar:	
<input type="button" value="Schließen"/>	


Im Dialog **Info zur Person** finden Sie folgende Funktionen zusätzlich zu den angezeigten Kontaktinformationen:

-  **Eintrag im Adressbuch ändern**
Klicken Sie auf , wenn Sie den Kontakteintrag bearbeiten möchten. Die Kontakteingabemaske mit den vorhandenen Kontaktdaten öffnet sich.
- , , ,  **Anrufen**
Klicken Sie auf die Schaltfläche, die der gewünschten Rufnummer entspricht, um eine Verbindung zu diesem Gerät aufzubauen.


HINWEIS: Durch Klicken auf  wird eine reine Sprachverbindung initiiert, da OpenScape Web Client die Video-Funktionalität der OpenScape UC Application nicht unterstützt.


- ,  **E-Mail senden**
Klicken Sie auf eine der beiden abgebildeten Schaltflächen, um dem Kontakt eine E-Mail-Nachricht zu senden.
-  **Sofortnachricht senden**
Betätigen Sie , wenn Sie der ausgewählten Person eine Sofortnachricht senden möchten.

–  **Notiz öffnen**

Klicken Sie auf , um eine Notiz dem Kontakt- bzw. Journaleintrag hinzuzufügen.

•  **Konferenz konfigurieren**

Um eine neue Meet Me-Konferenz zu konfigurieren, markieren Sie die gewünschten Konferenzteilnehmer aus Ihrer Kontaktliste und betätigen Sie . Der Dialog **Konferenz erstellen** öffnet sich.



Konferenzen









Konferenz erstellen



Name: Konferenz


Ersteller: userdisplayname242

Startzeit: 15.08.11 11:47 **Dauer:** 60 Min

Teilnehmer:

Name	Nummer	Rolle	Optionen
userdisplayname242	+492404103242	Moderator	 
userdisplay 101	+492404103101	Teilnehmer	  
userdisplay 226	+492404103226	Teilnehmer	  

Teilnehmer hinzufügen:  

E-Mail an alle Teilnehmer schicken: 

PII:

Konferenz-Einwahlnummer:

Gebührenfrei:



Andere Nummer:


Zusätzliche Information:




Optionen:

- Offene Konferenz
- Namensaufzeichnung
- Videokonferenz
- Webkonferenz



Die markierten Teilnehmer aus der Kontaktliste sind dabei bereits als Konferenzteilnehmer übernommen.

-  **Konferenz einleiten**
Um eine Ad-hoc-Konferenz einzuleiten, markieren Sie die gewünschten Konferenzteilnehmer aus Ihrer Kontaktliste und betätigen Sie . Folgender Dialog öffnet sich:



Name	Büro	Aktionen
P.Petersson	+49(2404)673407-102	
J.Johnson	492404673407161	 

HINWEIS: Ad-hoc-Konferenzen unterstützen nur Audioverbindungen und kein Video.


-  **Instant Messaging-Konferenz starten**
Um eine Chat-Konferenz einzuleiten, markieren Sie die gewünschten Teilnehmer aus Ihrer Kontaktliste und betätigen Sie . Der Dialog **Instant Messaging** öffnet sich. Die ausgewählten Kontakte sind zur Chat-Konferenz eingeladen.
- **Weitere Funktionen**
Über diese Schaltfläche werden Ihnen in Form einer Auswahlliste folgende Funktionen bereitgestellt:
 - **Tell-Me-When setzen ...**
Wählen Sie diese Option, um die *Tell-Me-When*-Funktion für den ausgewählten Kontakt zu aktivieren.
 - **Tell-Me-When ändern ...**
Diese Option steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie einen Kontakt mit aktiver *Tell-Me-When*-Funktion markiert haben. Hierüber können Sie die *Tell-Me-When*-Einstellungen für den ausgewählten Kontakt verändern.
 - **Tell-Me-When löschen**
Wählen Sie diese Option, um die aktive *Tell-Me-When*-Funktion für den ausgewählten Kontakt zu deaktivieren.


HINWEIS: Diese Option ist nur dann in der Auswahlliste verfügbar, wenn Sie mindestens für einen Ihrer OpenScape UC Application-Kontakte die *Tell-Me-When*-Funktion aktiviert haben.

- **Alle Tell-Me-When auflisten ...**
Über diese Option können Sie sich eine Übersicht aller aktiven *Tell-Me-When*-Funktionen anzeigen lassen.
- **Drucken ...**
Wählen Sie diese Funktion, um die komplette Kontaktliste auszudrucken. Die Kontaktinformationen werden in tabellarischer Form auf Ihrem Drucker ausgegeben.
- **Lokal sichern ...**
Wählen Sie diese Funktion, um die komplette Kontaktliste mit allen Daten lokal auf Ihrem Rechner zu speichern. Es wird daraufhin ein neues Fenster geöffnet, in dem Ihre Kontaktdaten tabellarisch angezeigt werden. Betätigen Sie in diesem Fenster die Schaltfläche **Speichern**. Das Dateiauswahlfenster von Windows wird geöffnet. Wählen Sie hier das Verzeichnis sowie den Dateityp aus und geben Sie den Dateinamen an, unter dem die Adressliste gespeichert werden soll.
- **Synchronisieren**
Hierüber können Sie einen oder mehrere Kontakteinträge aktualisieren. Markieren Sie dazu den (die) entsprechenden Kontakt(e) in der Liste. Wählen Sie dann die Funktion **Synchronisieren** aus.
- **Einstellungen ...**
Wählen Sie diese Funktion, um den Konfigurationsdialog für die Adressdaten zu öffnen. Hierüber können Sie Adressdaten importieren, exportieren sowie neue Adressgruppen definieren.
- **Kombinationsfeld "Filtern nach Adressgruppen"**
Adressgruppen erlauben es Ihnen, den Inhalt der Kontaktliste zu strukturieren und damit übersichtlicher zu gestalten. Sie können so einem Kontakteintrag ein Attribut mitgeben, das ihn als Mitglied einer von Ihnen bestimmten Gruppe kennzeichnet. So können Sie zum Beispiel Ihrer Kontakte nach Firmenzugehörigkeit, Abteilungen oder als privat gruppieren. Über die Kontaktliste können Sie dann gezielt auf diese Gruppen zugreifen. Durch Anklicken dieses Kombinationsfeldes in der Symbolleiste können Sie sich die Kontakte gefiltert nach einer Adressgruppe anzeigen lassen, neue Gruppen einrichten sowie existierende Adressgruppen löschen oder umbenennen.
Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
 - **Alle Anzeigen**
zeigt alle Kontakte entweder alphabetisch aufsteigend- oder abfallend sortiert an,
 - **<Adressgruppennamen>**
Die von Ihnen bereits eingerichteten Adressgruppen,
 - **Editieren**
Über diese Option öffnet sich der Konfigurationsdialog für die Adressgruppen. Hierüber können Sie neue Adressgruppen definieren und existierende Adressgruppen umbenennen und löschen.Wenn Sie die Anzeige Ihrer persönlichen Kontaktliste auf eine Adressgruppe eingeschränken, werden Ihnen im Hauptmenü in der Vorschlagsliste für das Eingabefeld **<Name oder Nummer>** nur solche Kontakte angezeigt, die sich in der ausgewählten Adressgruppe befinden.

- Optionsfeld **Alle auswählen/Auswahl für alle aufheben**
Am linken Rand des Bereichs unter der Symbolleiste des Funktionsfensters **Kontakte** befindet sich das Optionsfeld mit der Funktion **Alle auswählen/Auswahl für alle aufheben**. Hierüber können Sie alle Kontakteinträge in Ihrer Kontaktliste auswählen, um beispielsweise diese mit dem globalen Firmenkontaktverzeichnis zu synchronisieren. Zusätzlich können Sie mithilfe dieses Optionsfelds alle Kontakte in einer Kontaktgruppe markieren, um beispielsweise mit diesen eine Ad-hoc- oder IM-Konferenz zu starten. Ein weiterer Mausklick auf diese Option hebt die Auswahl wieder auf.


2.5.4.3 Eingabemaske eines Kontakts – Kontakt hinzufügen


Im Fenster **Kontakte** finden Sie die Schaltfläche , über die Sie Ihrer Kontaktliste einen neuen Kontakt hinzufügen können. Nach Betätigen dieser Schaltfläche öffnet sich die folgende Eingabemaske:



In diesem Dialog sind folgende Einstellungen möglich:

- **Nachname**
Hier können Sie den Nachnamen des Kontakts mit maximal 64 Zeichen eingeben.

HINWEIS: Wenn es sich bei dem Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, um einen Benutzer der OpenScape UC Application handelt, verwenden Sie die Suchfunktion , um den gewünschten Benutzer in Ihrem globalen Verzeichnis aufzufinden, und übernehmen Sie diesen in die Kontaktliste.


- **Vorname**
Hier können Sie den Vornamen des Kontakts mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Anzeigename**
Hier können Sie einen Namen mit maximal 64 Zeichen für den Kontakt eingeben, der in der Kontaktliste angezeigt wird.
- **Adressgruppe**
Ordnen Sie, falls gewünscht, dem Kontakt eine **Adressgruppe** zu, indem Sie auf  klicken und die gewünschte Adressgruppe auswählen.
- **Firma**
Hier können Sie einen Firmennamen mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Abteilung**
Hier können Sie einen Abteilungsnamen mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Standort**
Hier können Sie einen Standortnamen mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Gebäude/Raum**
Hier können Sie eine Raumnummer mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **Tel. Büro**
Hier können Sie eine Telefonnummer mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **Tel. Privat**
Hier können Sie eine Telefonnummer mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **Tel. Mobil**
Hier können Sie die Telefonnummer eines mobilen Endgeräts mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **Tel. Video**
Hier können Sie die Telefonnummer eines videofähigen Endgeräts mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **Fax**
Hier können Sie eine Faxnummer mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **E-Mail Büro**
Hier können Sie eine E-Mail-Adresse mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **E-Mail Privat**
Hier können Sie eine E-Mail-Adresse mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Web-Seite**
Hier können Sie eine URL-Adresse mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **IM-Adresse**
Hier können Sie eine Instant Messaging-Adresse mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Kommentar**
Hier können Sie einen Kommentar mit maximal 255 Zeichen eingeben.
- **Von <Kontaktname> die Erlaubnis zum Erhalt von Präsenzinformationen anfordern?**
Wenn Sie einen anderen OpenScape UC Application-Benutzer über die Verzeichnissuche neu in Ihre Kontaktliste aufnehmen, senden Sie automatisch eine Präsenzanfrage an diesen Benutzer, selbst wenn diese Option nicht ausgewählt ist. Über diese Anfrage kann der betreffende Benutzer


entscheiden, ob Sie seinen Präsenzstatus sehen dürfen. Wird ein Kontakt hingegen manuell, d. h. ohne Verwendung der Verzeichnissuche, hinzugefügt, ist diese Option ausgegraut und steht nicht zur Verfügung.

Über die Schaltfläche **OK** können Sie die vorgenommenen Einstellungen speichern und die Eingabemaske schließen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Abbrechen** können Sie die Eingabemaske schließen, ohne Kontaktdaten einzugeben oder die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

2.5.4.4 Eingabemaske eines Kontakts – Kontakt bearbeiten

Im Fenster **Kontakte** finden Sie die Schaltfläche , über die Sie einen bestehenden Kontakt aus Ihrer Kontaktliste bearbeiten können. Nach Betätigen dieser Schaltfläche öffnet sich die folgende Eingabemaske mit den Daten des Kontakts:




The screenshot shows a dialog box titled "Eintrag in der Liste ändern" (Edit entry in list). It contains a form with the following fields and values:

Nachname:	Benutzer
Vorname:	Test
Anzeigename:	Test Benutzer
Adressgruppe:	
Firma:	TEST
Abteilung:	TEST-ABC4
Standort:	Nowhere
Gebäude/Raum:	PINK /
Tel. Büro:	+492404103286
Tel. Privat:	
Tel. Mobil:	+49240410328612
Tel. Video:	+492404103286
Fax:	
E-Mail Büro:	
E-Mail Privat:	
Web-Seite:	
IM-Adresse:	userid286@im
Kommentar:	

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Notiz bearbeiten", "OK", and "Abbrechen".

In diesem Dialog sind folgende Einstellungen möglich:

- **Nachname**
Hier können Sie den Nachnamen des Kontakts mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Vorname**
Hier können Sie den Vornamen des Kontakts mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Anzeigename**
Hier können Sie einen Namen mit maximal 64 Zeichen für den Kontakt eingeben, der in der Kontaktliste angezeigt wird.

- **Adressgruppe**
Ordnen Sie, falls gewünscht, dem Kontakt eine **Adressgruppe** zu, indem Sie auf  klicken und die gewünschte Adressgruppe auswählen.
- **Firma**
Hier können Sie einen Firmennamen mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Abteilung**
Hier können Sie einen Abteilungsnamen mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Standort**
Hier können Sie einen Standortnamen mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Gebäude/Raum**
Hier können Sie eine Raumnummer mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **Tel. Büro**
Hier können Sie eine Telefonnummer mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **Tel. Privat**
Hier können Sie eine Telefonnummer mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **Tel. Mobil**
Hier können Sie die Telefonnummer eines mobilen Endgeräts mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **Tel. Video**
Hier können Sie die Telefonnummer eines videofähigen Endgeräts mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **Fax**
Hier können Sie eine Faxnummer mit maximal 32 Zeichen eingeben.
- **E-Mail Büro**
Hier können Sie eine E-Mail-Adresse mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **E-Mail Privat**
Hier können Sie eine E-Mail-Adresse mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Web-Seite**
Hier können Sie eine URL-Adresse mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **IM-Adresse**
Hier können Sie eine Instant Messaging-Adresse mit maximal 64 Zeichen eingeben.
- **Kommentar**
Hier können Sie einen Kommentar mit maximal 255 Zeichen eingeben.

Betätigen Sie die Schaltfläche **Notiz bearbeiten**, um dem Kontakteintrag eine Notiz hinzuzufügen bzw. eine bereits vorhandene Notiz zu bearbeiten.




Über die Schaltfläche **OK** können Sie die eventuell vorgenommenen Einstellungen speichern und die Eingabemaske schließen.


Durch Klicken auf die Schaltfläche **Abbrechen** können Sie die Eingabemaske schließen, ohne die eventuell vorgenommenen Änderungen zu speichern.

2.5.5 Instant Messaging


Über das Fenster **Instant Messaging** können Sie an die OpenScape UC Application-Benutzer, die gerade online sind, Textnachrichten senden und von anderen OpenScape UC Application-Benutzern solche empfangen. Ist der gewünschte Chat-Partner am System und am Instant Messaging (IM)-Dienst angemeldet, erfolgt die Zustellung direkt mit dem Absenden der Nachricht, sodass Ihr Kollege sofort reagieren und antworten kann.

Das Funktionsfenster **Instant Messaging** erreichen Sie auf einer der folgenden Weisen:


- Als separates Fenster über das **Pearl-Menü > Anzeige > Instant Messaging**
- Als separates Fenster durch Betätigen von ,  oder  im Funktionsfenster **Kontakte**
- Durch Auswählen der Option **Instant Messaging** beim Einrichten der gewünschten Ansicht.



Es bleibt leer bzw. enthält nur die Registerkarte **Übersicht**, bis Sie mindestens einen Chat eingeleitet haben oder zu einem Chat eingeladen worden sind. Ab diesem Moment enthält das Fenster **Instant Messaging** zusätzlich zu der Registerkarte **Übersicht**, in der alle aktiven Chat-Verbindungen aufgelistet sind, jeweils eine Registerkarte für jeden aktiven Chat bzw. für jede aktive Chat-Konferenz.

HINWEIS: Durch Markieren mehrerer OpenScape UC Application-Kontakte in der Kontaktliste und Klicken auf  in der Symbolleiste des Fensters **Kontakte** ist es möglich, gleichzeitig zu mehreren OpenScape UC Application-Benutzern eine Verbindung, die sogenannte Instant Messaging-Konferenz, aufzubauen.

Über die Schaltfläche **Neu** können Sie einen neuen Chat einleiten. Es öffnet sich folgendes Auswahlfenster in Form einer Quick-Info, über das Sie einen oder mehrere Chat-Partner einladen können.



- **🗨️ kürzlichen IM Partner**
Über diese Funktion wird ein Auswahldialog geöffnet, in dem Ihre letzten Chat-Partner eingetragen sind. Wählen Sie durch Setzen eines Kontrollkästchens vor dem Namenseintrag die Person aus, die Sie zum Chat einladen möchten. Durch Betätigen der Schaltfläche **OK** wird der Auswahldialog geschlossen. Im Funktionsfenster **Instant Messaging** wird eine neue Registerkarte geöffnet, in der Sie dem ausgewählten Kontakt eine Sofortnachricht schreiben und versenden können.
- **🔍 eine Suche**
Über diese Funktion wird das Fenster **Verzeichnissuche** geöffnet. Geben Sie in die Suchmaske die Daten des Teilnehmers ein, mit dem Sie einen neuen Chat beginnen möchten. Betätigen Sie die Schaltfläche **Suchen**. Die Suchergebnisse werden im unteren Bereich angezeigt. Markieren Sie die gewünschte Person. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Hinzufügen** im Dialog **Verzeichnissuche** oder auf **🗨️**. Der Dialog **Verzeichnissuche** wird geschlossen. Im Funktionsfenster **Instant Messaging** wird eine neue Registerkarte geöffnet, in der Sie dem ausgewählten Teilnehmer eine Sofortnachricht schreiben und versenden können.

Alternativ können Sie dieses Fenster über eine der folgenden Aktionen öffnen:


- Durch Klicken auf **🗨️**, **🗨️**, **🗨️** in der Zeile des gewünschten Chat-Teilnehmers im Funktionsfenster **Kontakte**,
- Durch Klicken auf **🗨️** in der Zeile des gewünschten Chat-Teilnehmers im Funktionsfenster **Verzeichnissuche** nach einer durchgeführten Kontaktsuche.
- Durch einen Mausklick auf die am unteren rechten Rand des Desktops angezeigte Desktopbenachrichtigung.

Das Fenster enthält dann automatisch die Registerkarte **Übersicht** und jeweils eine Registerkarte für jeden aktiven Chat bzw. für jede aktive Chat-Konferenz.


2.5.5.1 Bedienelemente im Dialog "Instant Messaging"

Bedienelemente der Registerkarte einer aktiven Chat-Verbindung

Während eines Chats haben Sie im Dialog **Instant Messaging** folgende Bedienmöglichkeiten:





- ✉ - Öffnet das E-Mail-Formular Ihrer Standard-E-Mail-Anwendung zum Versenden einer E-Mail an diesen Kontakt.
- 📞 - Leitet direkt einen Anruf an den gezeigten Chatpartner ein.
- 🗑 - Löscht den im Textfenster dargestellten Nachrichtentext.
- ✖ - Trennt die Verbindung zum gezeigten Chatpartner.
- 😊 - Es ist möglich verschiedene Emoticons in den zu sendenden Text einzufügen. Wählen Sie nach dem Aufruf der Funktion ein Symbol, durch Anklicken eines Emoticons aus der Liste, aus. Das gewählte Emoticon wird daraufhin in stilisierter Form an den bereits geschriebenen Text angefügt. Beim Senden des Textes wird die stilisierte Form durch das entsprechende Symbol ersetzt.




- ☰ - **Ausgabeformat festlegen**
Hierüber können Sie einstellen, wie der Nachrichtentext dargestellt wird. Sie haben hierüber folgende Einstellmöglichkeiten für das Ausgabeformat der Absätze (von links nach rechts):
 - Textformatierung als laufender Text direkt beginnend hinter der Sendezeit.
 - Textformatierung als laufender Text eingerückt um die Uhrzeit.
 - Textformatierung als laufender Text beginnend unter der Zeile für die Sendezeit.
 - Textformatierung als laufender Text beginnend unter der Zeile für die Sendezeit und eingerückt.


- Über das Kontrollkästchen **Emoticon anzeigen** können Sie festlegen, ob die Emoticons im gesendeten Text dargestellt werden oder nicht.





-  - **Jemanden zu diesem Chat einladen**

Das Betätigen dieser Schaltfläche öffnet einen Auswahldialog, über den Sie weitere OpenScape UC Application-Benutzer zu dem Chat einladen können. Es wird so eine Chat-Konferenz eingeleitet, bei der die ausgetauschten Nachrichten bei allen Chatpartnern angezeigt werden.




Beim Klicken auf  wird in Form einer Quick-Info ein Auswahlfenster geöffnet, über das Sie weitere Chat-Partner einladen können. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen durch Anklicken zur Verfügung:





-  **kürzlichen IM Partner**
Über diese Funktion wird eine Liste geöffnet, in der Ihre letzten Chat-Verbindungen eingetragen sind. Wählen Sie durch Setzen eines oder mehrere Kontrollkästchen vor den Namenseinträgen die Personen aus, die Sie zur Chat-Konferenz einladen möchten. Betätigen Sie die Schaltfläche **OK**. Die gewählten Personen werden in die Chat-Konferenz aufgenommen und die Auswahlliste geschlossen.
-  **eine Suche**
Über diese Funktion wird der Dialog **Verzeichnissuche** geöffnet. Geben Sie in die Suchmaske die Daten des Teilnehmers ein, den Sie zu der Chat-Konferenz einladen möchten. Betätigen Sie die Schaltfläche **Suchen**. Der Suchergebnisse werden im unteren Bereich angezeigt. Markieren Sie die gewünschte Person. Betätigen Sie die Schaltfläche **Hinzufügen**. Die gewählte Person wird in die Chat-Konferenz aufgenommen und der Dialog **Verzeichnissuche** geschlossen.

Bedienelemente der Registerkarte "Übersicht"

Wenn Sie auf die Registerkarte **Übersicht** klicken, wird der Status der Verbindung(en) angezeigt. Zudem wird auf der Registerkartenlasche die Anzahl der aufgebauten Verbindungen angegeben.




Folgende Funktionen erreichen Sie über die Registerkarte **Übersicht**:

-  - Öffnet das E-Mail-Formular Ihrer Standard-E-Mail-Anwendung zum Versenden einer E-Mail an diesen Kontakt.
-  - Leitet direkt einen Anruf an den gezeigten Chatpartner ein.
-  - Durch Klicken auf  können selektiv einzelne Verbindungen getrennt werden.
- Schaltfläche **Neu** - Beim Klicken auf diese Schaltfläche wird in Form einer Quick-Info ein Auswahlfenster geöffnet, über das Sie weitere Chat-Partner einladen können. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen durch Anklicken zur Verfügung:

–  **kürzlichen IM Partner**

Über diese Funktion wird ein Auswahldialog geöffnet, in dem Ihre letzten Chat-Partner eingetragen sind. Wählen Sie durch Setzen eines Kontrollkästchens vor dem Namenseintrag die Person aus, die Sie zum Chat einladen möchten. Betätigen Sie die Schaltfläche **OK**. Der Auswahldialog wird geschlossen. Im Funktionsfenster **Instant Messaging** wird eine neue Registerkarte geöffnet, in der Sie dem ausgewählten Teilnehmer eine Sofortnachricht schreiben und versenden können.

–  **eine Suche**

Über diese Funktion wird das Fenster **Verzeichnissuche** geöffnet. Geben Sie in die Suchmaske die Daten des Teilnehmers ein, mit dem Sie einen neuen Chat beginnen möchten. Betätigen Sie die Schaltfläche **Suchen**. Die Suchergebnisse werden im unteren Bereich angezeigt. Markieren Sie die gewünschte Person. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Hinzufügen** im Dialog **Verzeichnissuche** oder auf . Der Dialog **Verzeichnissuche** wird geschlossen. Im Funktionsfenster **Instant Messaging** wird eine neue Registerkarte geöffnet, in der Sie dem ausgewählten Teilnehmer eine Sofortnachricht schreiben und versenden können.


- Schaltfläche **Alle schließen** - Über diese Schaltfläche werden alle aktiven Chats beendet.

2.5.6 Konferenzen

Das Funktionsfenster **Konferenzen** enthält eine Liste aller von Ihnen erstellten Konferenzen. Abhängig von der OpenScape UC Application-Systemumgebung, werden hier auch folgende Konferenzen aufgeführt:

- nicht gestartete Konferenzen, zu denen Sie eingeladen worden sind
- aktive Konferenzen, die Sie selbst erstellt haben
- aktive Konferenzen, denen Sie als Teilnehmer hinzugefügt worden sind.

Es bleibt leer, bis Sie mindestens eine Konferenz erstellen oder zu einer Konferenz eingeladen worden sind.




Startzeit	Name	Ersteller
-	Conference	Koerfer Hans
01.02.13 17:01	Conferência	Hoelper Aneliya

Sie können hier Konferenzen einrichten, bereits eingerichtete Konferenzen einleiten, eingerichtete Konferenzen modifizieren und von Ihnen eingerichtete Konferenzen löschen.

Sie erreichen dieses Funktionsfenster beim Einrichten einer gewünschten Arbeitsbereichansicht, indem Sie im Hauptmenü **menü > Homepage** im Kombinationsfeld die Option **Konferenzen** auswählen.

HINWEIS: Alternativ können Sie das Funktionsfenster **Konferenzen** über das **Pearl-Menü > Anzeige > Konferenzen** als separates Fenster öffnen.



HINWEIS: Ad-hoc-Konferenzen können Sie im Funktionsfenster **Kontakte** einrichten und von dort aus einleiten.

2.5.6.1 Konferenzarten

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Konferenzarten, die Sie mit der OpenScape UC Application, abhängig von den jeweils installierten und konfigurierten Leistungsmerkmalen, nutzen können.

Die Konferenzfunktionalität der OpenScape UC Application ermöglicht Ihnen die effektive und zuverlässige Zusammenarbeit mit Ihren Kontakten und Kollegen. Neben den lokalen Konferenzen mit drei Teilnehmern, die über die **Verbindungssteuerung** aus einem laufenden Gespräch eingeleitet und über die angeschlossene Telefonanlage realisiert werden, können Sie die folgenden Konferenzarten nutzen:



- **Ad-hoc**
Eine Ad-hoc-Konferenz ist eine dynamisch und spontan eingerichtete und direkt durchgeführte Sprachkonferenz. Wenn Sie eine Besprechung mit mehreren Personen abhalten möchten und in der Kontaktliste sehen, dass

sie alle verfügbar sind, können Sie sie auswählen und anschließend in einem Arbeitsschritt eine einmalige Sprachkonferenz starten. Diese Konferenz können Sie anschließend zu einer Webkonferenz erweitern.

HINWEIS: Ad-hoc-Konferenzen werden nur über das Fenster **Kontakte (kompakt)** bzw. **Kontakte** eingeleitet.

HINWEIS: Ad-hoc-Konferenzen unterstützen nur Audioverbindungen und kein Video.




- **Merge Calls** (Rückfrageverbindung zu einer Konferenz erweitern)
Eine Merge Calls-Konferenz wird auf der Basis einer Rückfrageverbindung aufgebaut und benötigt keine zusätzlichen Einstellungen von Seite der Benutzer. Die wartende und die Rückfrageverbindung werden über die Verbindungssteuerung zu einer Konferenz zusammengeführt. Diese Konferenz wird von dem Konferenzserver der OpenScape UC Application bereitgestellt. Es können beliebig viele Teilnehmer zu der Konferenz hinzugekommen werden.
- **Meet Me**
Meet Me-Konferenzen sind regelmäßig wiederkehrende serverbasierte Sprachkonferenzen, die vorab geplant und konfiguriert werden. Sie können als terminierte Konferenzen, die zu einem definierten Startzeitpunkt automatisch starten, oder als nicht terminierte, frei startbare Konferenzen, die erst manuell vom Moderator oder automatisch mit dem ersten sich einwählenden Konferenzteilnehmer gestartet werden, eingerichtet werden.
Der Start einer terminierten Konferenz erfolgt nicht zum eigentlichen Startzeitpunkt, sondern leicht vorgezogen. Diese Vorlaufzeit ist über eine Systemkonfiguration vorgegeben. Sie soll kleine Unterschiede in den Systemzeiten der Konferenzteilnehmer ausgleichen und somit helfen, eventuelle Fehlwahlen zu vermeiden.
Wenn die vorgegebene Konferenzdauer nicht ausreichend war, wird die Konferenzdauer automatisch nach den Vorgaben in der Systemkonfiguration verlängert. Diese Verlängerung(en) erfolgen im Rahmen der im System konfigurierten Gesamtdauer für Konferenzen. Der Voreingestellte Wert für eine Verlängerung beträgt 30 Minuten.
In Abhängigkeit von den Rechten zur Konferenzsteuerung, über die die Konferenzteilnehmer verfügen, sind folgende zwei Arten von Meet Me-Konferenzen möglich:
 - **Offene Konferenz**
Eine *Offene Konferenz* ist eine Meet Me-Konferenz, bei der alle Konferenzteilnehmer die gleichen Rechte zur Steuerung der Konferenz haben. Eine offene terminierte Konferenz wird automatisch zum terminierten Zeitpunkt gestartet. Eine offene, nicht terminierte Konferenz wird entweder manuell durch einen der Konferenzteilnehmer bzw. automatisch mit dem ersten sich einwählenden Konferenzteilnehmer gestartet. Die Konferenzteilnehmer werden, je nach Einstellung bei der Einrichtung der Konferenz, mit dem Start der Konferenz entweder automatisch vom System angerufen (Dial-Out) oder müssen sich selbst in die Konferenz einwählen (Dial-In). Standardmäßig wird der Ersteller einer Konferenz

vom System angerufen (Dial-Out) . Alle anderen Konferenzteilnehmer müssen sich selbst in die Konferenz einwählen (Dial-In) . Es kann jedoch für einzelne Teilnehmer definiert werden, dass sie auch vom System angerufen werden.

HINWEIS: Eine *offene Konferenz* erzeugen Sie, indem Sie im Dialog **Konferenz erstellen** das Kontrollkästchen **Offene Konferenz** aktivieren.

HINWEIS: In der **Verbindungssteuerung** einer offenen Meet Me-Konferenz mit vielen Teilnehmern enthält die Liste der Teilnehmer, die mit der Konferenz verbunden sind, nur einen Eintrag - jeder Konferenzteilnehmer sieht nur sich selbst.

– **Moderierte Konferenz**

Eine *moderierte Konferenz* ist eine Meet Me-Konferenz, die nur von den Konferenzteilnehmern, die bei der Konferenzerstellung als Moderatoren definiert worden sind wird, gesteuert werden kann. Die Konferenz startet automatisch zum terminierten Zeitpunkt, wenn ein Startzeitpunkt konfiguriert ist. Ist kein Startzeitpunkt definiert, kann sie von einem der Moderatoren manuell oder durch Konferenzwahl gestartet werden. Standardmäßig wird der Ersteller/Moderator einer Konferenz vom System angerufen (Dial-Out) . Je nach Konfiguration können sich die anderen Konferenzteilnehmer in die Konferenz einwählen , oder werden vom System angerufen . Wenn der letzte Konferenzteilnehmer mit Moderatorrechten die Konferenz verlassen hat, ist diese automatisch auch für die anderen Teilnehmer beendet.

HINWEIS: Eine *moderierte Konferenz* erzeugen Sie, indem Sie im Dialog **Konferenz erstellen** das Kontrollkästchen **Offene Konferenz** deaktivieren.

Bei einer moderierten Konferenz ist Folgendes zu beachten:

- Verlässt der Moderator einer terminierten Konferenz die Konferenz während der initial geplanten Zeitspanne, dann bleibt die Konferenz bis zum initial geplanten Endzeitpunkt bestehen. Die anderen Konferenzteilnehmer können die Konferenz also fortsetzen.
- Verlässt der Moderator einer nicht terminierten Konferenz die Konferenz während der initial geplanten Zeitspanne, dann wird mit dem Beenden des Konferenzerufes des Moderators die Nachlaufrist gestartet. Die Nachlaufrist ermöglicht es den anderen Konferenzteilnehmern die Konferenz ebenfalls zu beenden. Nach Ablauf dieser Nachlaufrist wird die Konferenz beendet.

- Verlässt der Moderator die Konferenz während einer Konferenzverlängerung, dann wird mit dem Beenden des Konferenzerufs des Moderators die Nachlaufrist gestartet. Die Nachlaufrist ermöglicht es den anderen Konferenzteilnehmern die Konferenz ebenfalls zu beenden. Nach Ablauf dieser Nachlaufrist wird die Konferenz beendet.
- Das System ist standardmäßig so konfiguriert, dass beim Eintreten der Konferenzteilnehmer in die Konferenz oder beim Verlassen der Konferenz, jeweils ein kurzer Signalton für alle Konferenzteilnehmer hörbar wird. Da sich dieser Signalton bei einer größeren Anzahl von Konferenzteilnehmern störend bemerkbar machen würde, wird der Signalton ab einer vom Systemadministrator im CMP definierten Teilnehmerzahl (Standardeinstellung 15) nicht mehr eingespielt.
- Bei einer moderierten Meet Me-Konferenz mit vielen Teilnehmern ist die Anzahl der in der **Verbindungssteuerung** angezeigten Konferenzteilnehmer aus Gründen der Übersichtlichkeit eingeschränkt. Wenn die Teilnehmerzahl einen vom Systemadministrator im CMP festgelegten Wert (Standardeinstellung 15) überschreitet, werden jedem Teilnehmer die Eigenanzeige und nur eine bestimmte Anzahl Moderatoren angezeigt. Die Anzahl der sichtbaren Moderatoren wird vom Systemadministrator definiert (Standardeinstellung 15).

Jede Meet Me-Konferenz kann zu einer Web- oder Videokonferenz erweitert oder als solche bei der Erstellung konfiguriert werden.

- **Webkonferenzen**

Über eine Webkonferenz können Sie während einer Online-Sitzung, die auf Ihrem Monitor dargestellten Elemente und Ihre Aktionen in Echtzeit anderen Benutzern zeigen. Mithilfe dieses "Desktop Sharings" ist es zum Beispiel möglich, Bedienungsschritte zu demonstrieren oder eine Applikation zu präsentieren und gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten. Dies ist besonders interessant für Schulungsprojekte, Demonstrationen und Konferenzen, bei denen sich die Teilnehmer räumlich weit entfernt voneinander aufhalten. In einem OpenScape UC Application-System ist es möglich unterschiedliche Webkonferenz-Provider einzubinden. Standardmäßig wird mit OpenScape UC Application die Webkonferenz-Anwendung OpenScape Web Collaboration ausgeliefert.

HINWEIS: Die Webkonferenz-Anwendung OpenScape Web Collaboration der OpenScape UC Application wird für Mac OS nicht unterstützt.

HINWEIS: Eine Anleitung zur Nutzung und Bedienung der Webkonferenz-Anwendung OpenScape Web Collaboration sowie die Beschreibung deren Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch *OpenScape UC Application OpenScape Web Collaboration*.

Die Webkonferenz-Anwendung wird auf einem eigenen Server installiert. Weder der Moderator noch die Teilnehmer müssen, bevor sie die Webkonferenz-Anwendung nutzen, irgendeine zusätzliche Anwendung installieren beziehungsweise konfigurieren. Nach dem Start einer Webkonferenz wird

über eine benutzerspezifische Internetadresse ein Programm zum Herunterladen angeboten. Nachdem dieses Programm von den Konferenzteilnehmern gestartet worden ist, wird die Online-Sitzung geöffnet.

Webkonferenz-Anwendungen unterstützen zwei Benutzerrollen:

- Präsentator - sein Desktop wird den anderen Teilnehmern präsentiert. Er kann die Steuerung seines Desktops verbieten oder erlauben.
- Betrachter - er betrachtet den Desktop des Präsentators.

Folgende Benutzermodi sind während einer Webkonferenz möglich:

- Moderator - Er organisiert, öffnet und steuert eine Webkonferenz
- Teilnehmer (aktiv/passiv) - sie sind Konferenzteilnehmer, die zu einer Webkonferenz eingeladen worden sind, und treten einer Webkonferenz-Sitzung bei.

Wird vom Moderator eine Webkonferenz-Sitzung gestartet, befindet sich der Moderator im Zeige-Modus. Die Teilnehmer befinden sich im Betrachter-Modus und sehen den Desktop des Moderators. Dieser Modus kann vom Moderator geändert werden, indem er einem Teilnehmer die Berechtigung zur Darstellung seines Desktops zuweist. Zudem kann der Moderator die Bedienung der Desktop-Elemente an einen Teilnehmer delegieren. Dadurch kann dieser Maus und Tastatur des Rechners ferngesteuert bedienen, dessen Desktop gerade dargestellt wird. Damit kann dieser Teilnehmer die Bedienung dieses Rechners übernehmen.

Mit der Einrichtung einer Konferenz werden die Konferenzdaten (Teilnehmer, Einwahldaten und Zeitpunkt) an die Konferenzteilnehmer gesendet und in deren Microsoft Outlook-Kalender eingetragen. Zusätzlich wird die Konferenz bei den Teilnehmern als Eintrag in die Konferenzliste im Funktionsfenster **Konferenzen** aufgenommen. Sofern vom Administrator konfiguriert, wird eine Konференzeinladung mit den Einwahldaten per E-Mail an alle Teilnehmer versendet.

HINWEIS: Externe Konferenzteilnehmer werden per E-Mail über die Konференzeinwahldaten (die **PIN**, die **gebührenfreie Einwahlnummer** und die URL für die Webkonferenz-Anwendung sowie ggf. den Konferenzzeitpunkt) informiert. Verfügen die externen Konferenzteilnehmer nicht über eine E-Mail-Adresse, müssen Sie diese separat, zum Beispiel telefonisch, über die Einwahldaten informieren.




- **MeetNow!**

Dies sind videofähige Konferenzen, die Sie schnell über eine besondere Service-Zugangsnummer nur mit OpenScape UC Application-Teilnehmern einrichten können. Dabei wird der Konferenzraum ausschließlich durch die Eingabe einer beliebigen PIN definiert. Das heißt, alle Konferenzteilnehmer, die die Service-Zugangsnummer anwählen und die gleiche PIN eingeben, befinden sich auch im gleichen Konferenzraum. Das kann allerdings dazu führen, dass es zu unerwünschten Einwahlen kommen kann, wenn sich die Konferenzteilnehmer auf eine zu einfache PIN, zum Beispiel 123, verständigen. Um dies zu vermeiden, kann man beispielsweise die Durchwahlnummer eines Konferenzteilnehmers als PIN verwenden.



2.5.6.2 Bedienelemente im Funktionsfenster "Konferenzen"

Bedienelemente in der Symbolleiste

Folgende Funktionen stehen in der Symbolleiste des Fensters **Konferenzen** für die Planung von Konferenzen zur Verfügung:

-  **Neue Konferenz erstellen**
Um eine neue Konferenz einzurichten, klicken Sie auf . Es wird der Dialog Konferenzen geöffnet. Über die Eingabemaske auf der Registerkarte Konferenz erstellen können Sie die Konferenz vorbereiten.
-  **Ausgewählte Konferenz bearbeiten**
Über diese Option können Sie ausgewählte Konferenzen, die Sie selbst über Ihre OpenScape UC Application-Konferenz- bzw. Kontaktliste sowie mit der Anwendung OpenScape Extensions for Microsoft Outlook erstellt haben, bearbeiten. Die Eingabemaske **Konferenzen** mit den Daten der ausgewählten Konferenz wird zur Bearbeitung geöffnet.
Die folgenden Konferenz Einstellungen können geändert werden:
 - Konferenzteilnehmer hinzufügen bzw. entfernen


HINWEIS: Bei Konferenzen, die über die Anwendung OpenScape Extensions for Microsoft Outlook erstellt worden sind, können keine Änderungen an der Teilnehmerliste vorgenommen werden.

- Rolle des Teilnehmers: Moderator oder Teilnehmer (nur bei moderierten Konferenzen)
- Verbindungsaufbauart:  (Teilnehmer wählt sich ein) bzw.  (Teilnehmer wird angerufen)
- Optionen (moderierte/offene Konferenz, Namensaufnahme, Video-/ Webkonferenz (falls konfigurierbar))

Bei Konferenzen, zu denen Sie eingeladen worden sind, können Sie sich über diese Option die Konferenz Einstellungen anzeigen lassen. In diesem Fall sind keine Änderungen zugelassen.

Jeder Konferenzteilnehmer kann sich selbst aus der Teilnehmerliste einer Konferenz löschen, unabhängig davon, ob er der Ersteller ist oder als Teilnehmer eingeladen worden ist. Dadurch wird die Konferenz aus der eigenen Konferenzliste gelöscht.

Die Änderungen werden bei allen Konferenzteilnehmern beim nächsten Öffnen des jeweiligen Konferenzdialogs sowohl über die OpenScape UC Application-Konferenzliste als auch im Microsoft Outlook-Kalender aktualisiert angezeigt.

-  **Ausgewählte Konferenz löschen**
Über diese Option können Sie ausgewählte Konferenzen, die Sie selbst eingerichtet haben (auch mit der Anwendung OpenScape Extensions for Microsoft Outlook), aus der Liste entfernen.




- **Kombinationsfeld** zur Auswahl der Konferenzenansicht
Über das Kombinationsfeld in der Symbolleiste können Sie die Konferenzliste nach den von Ihnen erstellten Konferenzen filtern und sich dann nur diese anzeigen lassen. Wählen Sie hierfür die Option **Ich bin Ersteller** in der Auswahlliste. Über **Alle Konferenzen** wird die vollständige Liste der Konferenzen angezeigt.

Bedienelemente eines Konferenzlisteneintrags




Für jeden Konferenzbeitrag stehen Ihnen folgende Informationen und Funktionen zur Verfügung:

- **▶ Erweiterte Darstellung**


Durch Klicken auf **▶** wird die erweiterte Darstellung des Konferenzbeitrags in der Konferenzliste aufgeführt. Es werden folgende Konferenzinformationen und Funktionen angezeigt (von links nach rechts):

- Namen der Konferenzteilnehmer
- Verbindungsaufbauart:  (Teilnehmer wählt sich ein) bzw.  (Teilnehmer wird angerufen)
-  Öffnet in Ihrer Standard-E-Mail-Anwendung den Dialog zum Verfassen einer neuen E-Mail. Für diese neue E-Mail sind bereits die E-Mail-Adresse des betreffenden Konferenzteilnehmers, die Betreffzeile und der Nachrichtentext (Konferenzname, PIN, etc.) vorbelegt.

HINWEIS: Die Empfängeradresse, die Betreffzeile und der Nachrichtentext, die der Client für die neue E-Mail an Ihre Standard-E-Mail-Anwendung übergibt, kann höchstens 2000 Zeichen umfassen. Sollten die zu übergebenden Daten mehr Zeichen erfordern, enthält die automatisch geöffnete E-Mail nicht alle nötigen Informationen. In diesem Fall wurden als erstes die letzten Zeichen des Nachrichtentextes abgeschnitten.

-  Öffnet den Dialog **Verzeichnissuche** im separaten Fenster und zeigt die in allen definierten Verzeichnissen vorhandenen Kontaktinformationen zu dem jeweiligen Teilnehmer.
- **Startzeit**
Gibt den Termin an, zu dem eine terminierte Meet Me-Konferenz vom System gestartet wird.
- **Name**
Der Konferenzname
- **Ersteller**
Der Name der einladenden Person
-  **Konferenz starten**
Um eine Konferenz zu starten, betätigen Sie . Eine Auswahlliste mit den Optionen **Konferenz anzeigen** und **An Konferenz teilnehmen** wird geöffnet. Wählen Sie hier **An Konferenz teilnehmen** aus.
Über die Funktion **Konferenz anzeigen** werden bei einer laufenden Konferenz die Verbindungsdaten und Steuerelemente der Konferenz, über das Fenster **Verbindungssteuerung**, zugänglich.

-  **Bestehende Konferenz**


Klicken Sie auf  und wählen Sie **Konferenz anzeigen** aus, um bei einer laufenden Konferenz die Verbindungsdaten und Steuerelemente der Konferenz im Fenster **Verbindungssteuerung** anzuzeigen.

2.5.6.3 Einstellungen einer Meet Me-Konferenz

Das Funktionsfenster **Konferenzen** bietet Ihnen die Möglichkeit eine terminierte bzw. eine nicht terminierte Meet Me-Konferenz zu konfigurieren und zu bearbeiten. Die konfigurierte Konferenz kann auch von diesem Fenster aus eingeleitet werden.









Konfigurationsoptionen einer neuen Meet Me-Konferenz



Durch Klicken auf  im Funktionsfenster **Konferenzen** öffnet sich der folgende Dialog zur Konfiguration einer neuen Meet Me-Konferenz.




The screenshot shows a dialog box titled 'Konferenzen' with a sub-tab 'Konferenz erstellen'. It contains several input fields and a table of participants.

Name: Konferenz
Ersteller: userdisplayname242
Startzeit: 15.08.11 11:47 **Dauer:** 60 Min

Teilnehmer:	Telefonnummer	Rolle	Werkzeuge
userdisplayname242	+492404103242	Moderator	 
userdisplay101	+492404103101	Teilnehmer	  
userdisplay226	+492404103226	Teilnehmer	  

Teilnehmer hinzufügen: < Name oder Nummer >  

E-Mail an alle Teilnehmer schicken: 

PII:

Konferenz-Einwahlnummer:

Gebührenfrei:

Andere Nummer:

Zusätzliche Information:

Optionen:

- Offene Konferenz
- Namensaufzeichnung
- Videokonferenz
- Webkonferenz

Buttons: Starten, OK, Abbrechen, Übernehmen

Die folgenden Eingabefelder, Optionen und Funktionen finden Sie in diesem Dialog:

- **Name**

Dies ist der Name der Konferenz. Unter diesem Namen wird sie im Fenster **Konferenzen** angezeigt. Der Name darf maximal 30 Zeichen lang sein.

- **Ersteller**
Hier wird der Name der Person angezeigt, die die Konferenz einrichtet. Diese Person ist gleichzeitig der Moderator einer moderierten Konferenz.
- **Startzeit**
Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens können Sie konfigurieren, wenn die Konferenz zu einem bestimmten Termin automatisch vom System gestartet werden soll. Ein Eingabefeld für die Einstellung des Datums und der Uhrzeit sowie ein Eingabefeld zur Bestimmung der Konferenzdauer wird eingeblendet. Durch Klicken in diese Felder können Sie die Zeitvorgaben definieren. Die hier definierte Startzeit wird nach der Erstellung der Konferenz in der Konferenzliste aufgeführt.
 - Konfiguration des Datums und der Uhrzeit
Als Voreinstellung für die Startzeit dient die aktuelle Zeit, zu der der Dialog **Konferenzen** aufgerufen wurde. Über einen Mausklick in das Eingabefeld neben dem Kontrollkästchen oder auf können Sie die Startzeit ändern. Ein Kalenderdialog wird geöffnet, in dem das Datum und die Uhrzeit definiert werden.
Durch Klicken auf den gewünschten Tag des angezeigten Monats können Sie den Tag festlegen, an dem die Konferenz stattfinden soll. Sie können mit den beiden Pfeilsymbolen jeweils abwärts und aufwärts in den Monaten blättern.
Die Uhrzeit kann über die Schieberegler **Std** und **Min**, die sich unter der Zeitanzeige befinden, eingestellt werden. Der Schieberegler **Std** dient zur Konfiguration der Stunden. Der Schieberegler **Min** dient zur Einstellung der Minuten.
Über die Schaltfläche **jetzt** können Sie sich das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit anzeigen lassen bzw. diese als Startzeit für die neue Konferenz übernehmen.
Über die Schaltfläche **Schließen** wird der Kalenderdialog geschlossen.
 - **Dauer**
Die gewünschte Zeitdauer für die Konferenz kann im Eingabefeld **Dauer** eingegeben werden. Zugelassen sind die Werte von 10 bis 9999 Minuten. Die Voreinstellung beträgt 60 Minuten.

HINWEIS: Eine terminierte Meet Me-Konferenz bleibt aktiv bis die vorgesehene Zeitdauer abgelaufen ist. Wurde die Konferenz verlängert, und der/die Moderator/en verlässt/verlassen die Konferenz vor Ablauf der Standardverlängerung von 30 Minuten, wird die terminierte Konferenz nach einer Minute automatisch beendet.

HINWEIS: Eine moderierte Meet Me-Konferenz wird um eine im CMP vordefinierte Zeit verlängert, solange die Teilnehmer die Konferenz nicht verlassen haben. Diese vordefinierte Zeit beträgt standardmäßig 30 Minuten und kann vom Systemadministrator geändert werden. Sobald alle Moderatoren die Konferenz verlassen haben, bleibt sie nur noch eine Minute aktiv. In dieser Zeit haben die Moderatoren die Möglichkeit sich erneut in die

aktive Konferenz einzuwählen. Tun sie das nicht, wird die moderierte Meet Me-Konferenz nach Ablauf dieser Minute automatisch beendet.

- **Teilnehmer**

In diesem Bereich werden alle Konferenzteilnehmer aufgelistet. Der einladende Teilnehmer (Moderator) wird automatisch als erster Eintrag in der Liste angezeigt.







Ein Teilnehmereintrag aus der Liste der Konferenzteilnehmer enthält folgende Informationen (von links nach rechts):



- Name des Konferenzteilnehmers
- Telefonnummer des Konferenzteilnehmers

HINWEIS: Wenn für den Konferenzteilnehmer mehrere Telefonnummern konfiguriert sind, wird seine aktuell verwendete Rufnummer nach links verschoben angezeigt. Sie können unmittelbar vor die Rufnummernanzeige klicken und eine andere Rufnummer aus der eingeblendeten Liste auswählen.


- Rolle des Teilnehmers bei der Konferenz, falls es sich um eine moderierte Konferenz handelt. In diesem Fall ist der einladende Teilnehmer, der Ersteller, gleichzeitig auch der **Moderator** dieser Konferenz. Die Moderatorrechte ermöglichen dem Benutzer die Steuerung der Konferenz und die Änderung deren Einstellungen. Seine Rolle kann nicht geändert werden. Die Rolle **Teilnehmer** haben Benutzer, die nicht steuernd in eine Konferenz eingreifen können oder sollen. Die Rolle aller Teilnehmer außer des Erstellers kann durch Klicken auf die Beschriftung **Teilnehmer** bzw. **Moderator** manuell eingestellt werden. So können zum Beispiel auch anderen Konferenzteilnehmern außer dem Ersteller Moderatorrechte zugewiesen werden.

HINWEIS: Bei einer offenen Konferenz werden den Teilnehmern keine Rollen zugewiesen.


-  Teilnehmereintrag bearbeiten
Ein Mausklick auf  öffnet den Dialog **Teilnehmer hinzufügen**, in dem Sie den **Anzeigenamen**, die **Telefonnummer** und die **E-Mail**-Adresse des ausgewählten Konferenzteilnehmers ändern können. Mit **OK** werden Ihre Änderungen übernommen und der Dialog **Teilnehmer hinzufügen** geschlossen.
-  bzw.  Art des Konferenzverbindungsaufbaus
Diese Symbole zeigen an, ob sich der Teilnehmer selbst in die Konferenz einwählen muss () oder vom System angerufen wird (). Zudem können Sie durch Anklicken der Schaltfläche das Anrufverhalten jeweils umkehren.


-  Eintrag Löschen
Durch Klicken auf dieses Symbol kann der entsprechende Konfere-
renzeintrag aus der Konferenzliste gelöscht werden. Alle Konferenzteil-
nehmer außer dem Ersteller können aus der Konferenz entfernt werden.
- **Teilnehmer hinzufügen**
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um Konferenzteilnehmer
auszuwählen:
 - Geben Sie die Telefonnummer oder den Namen des gewünschten
Kontakts in das Kombinationsfeld **Teilnehmer hinzufügen** ein. Klicken
Sie dann auf . Der Dialog **Teilnehmer hinzufügen** zur Vervollstän-
digung der Teilnehmerdaten öffnet sich. Ergänzen Sie die fehlenden
Daten (Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) und betätigen Sie in
diesem Dialog die Schaltfläche **OK**. Der gewählte Kontakt wird in die Liste
der Konferenzteilnehmer aufgenommen.

HINWEIS: Wenn Sie hier keine E-Mail-Adresse für den
Teilnehmer konfigurieren, wird er keine Konferenzbenachrichti-
gungs-E-Mail und dementsprechend keine Informationen über die
Konferenzzugangsdaten erhalten.

- Klicken Sie das Dreiecksymbol am rechten Rand des Kombinationsfelds
Teilnehmer hinzufügen an. Es öffnet sich die Liste, in der die letzten 20
Telefonnummern angezeigt werden, die Sie gewählt haben. Wählen Sie
die Rufnummer des Teilnehmers aus, der zur Konferenz hinzugefügt
werden soll. Klicken Sie dann auf . Der Dialog **Teilnehmer hinzufügen**
zur Vervollständigung der Teilnehmerdaten öffnet sich. Ergänzen Sie hier,
für die Anzeige in der Konferenzliste, den **Namen** und die **E-Mail**-Adresse
des Kontakts. Betätigen Sie abschließend in diesem Dialog **OK**. Der
gewählte Kontakt wird der Teilnehmerliste hinzugefügt und per E-Mail
über die Konferenzzugangsdaten benachrichtigt.


HINWEIS: Wenn Sie hier keine E-Mail-Adresse für den
Teilnehmer konfigurieren, wird er keine Konferenzbenachrichti-
gungs-E-Mail und dementsprechend keine Informationen über die
Konferenzzugangsdaten erhalten.

- Betätigen Sie , um eine Suche eines Kontaktes in den zur Verfügung
stehenden Verzeichnissen einzuleiten. Die Eingabemaske mit den
Kriterien zur Kontaktsuche wird geöffnet. Wählen Sie aus den Sucht-
reffern den gewünschten Kontakt aus und betätigen Sie im Dialog
Verzeichnissuche die Schaltfläche **OK**. Der gewählte Kontakt wird der
Teilnehmerliste hinzugefügt und per E-Mail über die Konferenzzugangs-
daten benachrichtigt.

- Betätigen Sie . Es öffnet sich der Dialog **Teilnehmer hinzufügen**. Geben Sie hier den **Namen**, die **Telefonnummer** sowie die **E-Mail-Adresse** des Konferenzteilnehmers ein. Betätigen Sie abschließend in diesem Dialog die Schaltfläche **OK**. Der Kontakt wird der Liste der Konferenzteilnehmer hinzugefügt.

HINWEIS: Wenn Sie hier keine E-Mail-Adresse für den Teilnehmer konfigurieren, wird er keine Konferenzbenachrichtigungs-E-Mail und dementsprechend keine Informationen über die Konferenzzugangsdaten erhalten.

-  **E-Mail an alle Teilnehmer schicken**

Wenn Sie auf  klicken, öffnet sich in Ihrer Standard-E-Mail-Anwendung der Dialog zum Verfassen einer neuen E-Mail. Für diese neue E-Mail sind bereits die E-Mail-Adressen aller Konferenzteilnehmer als E-Mail-Empfänger eingetragen. Auch die Betreffzeile ist vorbelegt. Der Nachrichtenteil der E-Mail ist leer und kann von Ihnen festgelegt werden. Sie können so z.B. eine kurze Besprechungsagenda an alle Konferenzteilnehmer senden.

HINWEIS: Die Empfängeradressen und die Betreffzeile, die der Client für die neue E-Mail an Ihre Standard-E-Mail-Anwendung übergibt, kann höchstens 2000 Zeichen umfassen. Sollten die zu übergebenden Daten mehr Zeichen erfordern, enthält die automatisch geöffnete E-Mail nicht alle nötigen Informationen. In diesem Fall wurden als erstes die letzten Zeichen der Betreffzeile abgeschnitten.

- **PIN**

Mit dem Erzeugen der Konferenz durch Klicken auf die Schaltfläche **Übernehmen** wird automatisch eine **PIN** generiert und in diesem Feld angezeigt. Mithilfe der PIN legitimieren sich die Konferenzteilnehmer für die Konferenzteilnahme.

Über die Schaltfläche **Neu generieren** können Sie eine neue PIN generieren.

- **Konferenz-Einwahlnummer**

Die **Konferenz-Einwahlnummer**, die vom System automatisch nach dem Klicken auf die Schaltfläche **Übernehmen** gesetzt wird, wird hier angezeigt. Unter dieser Rufnummer muss sich der Konferenzteilnehmer in die Konferenz einwählen. Eine Konferenz-Einwahlnummer unterstützt mehrere Anrufer an einer einzelnen Rufnummer.


- **Gebührenfrei**


Im Feld **Gebührenfrei** wird, falls konfiguriert, vom System automatisch nach dem Klicken auf die Schaltfläche **Übernehmen** eine alternative Einwahlnummer für einen gebührenfreien Anruf in die Konferenz angezeigt.

- **Andere Nummer**

Im Feld **Andere Nummer** wird, falls konfiguriert, vom System automatisch nach dem Klicken auf die Schaltfläche **Übernehmen** eine alternative Einwahlnummer für einen Anruf in die Konferenz angezeigt.

- **Zusätzliche Informationen**

In dieses Feld können Sie einen zusätzlichen Kommentar zur Konferenz eingeben. Dieser zusätzliche Text ist im Listeneintrag der betreffenden Konferenz im Fenster **Konferenzen** bei allen eingeladenen Teilnehmern sichtbar. Durch einen Mausklick auf  neben dem Kombinationsfeld **Zusätzliche Informationen** öffnet sich der folgende Dialog, in dessen Textfeld Sie den Zusatztext eingeben können.



Mit **OK** können Sie Ihre Eingabe speichern und den Dialog schließen.

- **Optionen**

Hierüber können Sie festlegen, welche Optionen mit dieser Konferenz für die Konferenzteilnehmer eingerichtet sind:

- **Offene Konferenz** (Voreinstellung) bzw. moderierte Konferenz
Ist diese Option gesetzt, sind alle Konferenzteilnehmer bei der Steuerung der Konferenz gleichberechtigt. Ist diese Option nicht gesetzt, kann die Konferenz nur durch den Moderator (Konferenzersteller) gestartet und gesteuert werden.
- **Namensaufzeichnung**
Aktivieren Sie diese Option, wenn die Teilnehmer der Konferenz nur beitreten dürfen, wenn sie vorher ihren Namen angegeben haben. Ist eine Namensaufzeichnung noch nicht erfolgt, werden die betreffenden Konferenzteilnehmer per Systemansage aufgefordert, zuerst ihren Namen aufzuzeichnen.
- **Videokonferenz**
Ist die Option **Videokonferenz** gesetzt, wird die Konferenz als Videokonferenz vorbereitet.
- **Webkonferenz**
Das Setzen der Option **Webkonferenz** legt fest, dass zusätzlich zu der Sprachkonferenz eine Websitzung gestartet werden soll.

HINWEIS: Die Option **Webkonferenz** steht nur dann zur Verfügung, wenn ein Webkonferenzsystem eingerichtet ist.


- Schaltfläche **Übernehmen**

Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie Ihre Eingaben speichern, ohne den Konfigurationsdialog der Konferenz zu schließen. Sie können anschließend weitere Konfigurationsschritte durchführen. Die gerade von Ihnen erstellte Konferenz erscheint in der Konferenzliste aller OpenScope

UC Application-Teilnehmer. Eine E-Mail mit den Konferenzeinwahldaten wird automatisch an alle Teilnehmer gesendet, für die eine E-Mail-Adresse angegeben ist.


- Schaltfläche **Starten**
Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie eine nicht terminierte Meet Me-Konferenz einleiten, nachdem Sie die in der Vorlage festgelegten Einstellungen übernommen haben.
Wenn es sich bei der eingerichteten Meet Me-Konferenz um eine terminierte Konferenz handelt, haben Sie über diese Schaltfläche die Möglichkeit der bereits automatisch gestarteten Konferenz beizutreten.
- Schaltfläche **OK**
Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie die Konferezeinstellungen speichern und den Konfigurationsdialog schließen.
- Schaltfläche **Abbrechen**
Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie den Konfigurationsdialog schließen, ohne eine Konferenz zu erstellen, oder alle noch nicht übernommenen Änderungen, die Sie an einer vorhandenen Konferenz vorgenommen haben, verwerfen.


Konfigurationsoptionen einer bestehenden Konferenz

Durch Klicken auf  im Funktionsfenster **Konferenzen** öffnet sich der folgende Dialog, in dem Sie die Konfiguration einer bereits erstellten Meet Me-Konferenz ändern können.

HINWEIS: Änderungen an den Einstellungen einer moderierten Meet Me-Konferenz können nur vom Ersteller vorgenommen werden.

HINWEIS: Die Einstellungen einer offenen Meet Me-Konferenz können von allen Teilnehmern bearbeitet werden.

HINWEIS: Die Schaltfläche  bleibt solange gesperrt (ausgegraut) bis Sie einen Konferenzeintrag in der Konferenzliste markiert haben.



Konferenzen









Konferenz bearbeiten




Name: Konferenz (2)

Ersteller: userdisplayname242

Startzeit:

Teilnehmer:

userdisplayname242	+492404103242	 
userdisplay225	+492404103225	  
userdisplayname240	Büro: +492404103240	  

Teilnehmer hinzufügen   E-Mail an alle Teilnehmer schicken: 

PII:

Konferenz-Einwahlnummer:

Gebührenfrei:

Andere Nummer:

Zusätzliche Information:

Optionen:

- Offene Konferenz
- Namensaufzeichnung
- Videokonferenz
- Webkonferenz

Dieser Dialog bietet Ihnen die gleichen Eingabefelder, Optionen und Funktionen wie der Dialog zur Erstellung einer neuen Meet Me-Konferenz. Zusätzlich ermöglicht er das Löschen einer Konferenz aus der Konferenzliste über die Schaltfläche **Löschen**.

2.5.7 Verzeichnissuche


Über das Funktionsfenster **Verzeichnissuche** können Sie auf Ihr Firmenverzeichnis, das Verzeichnis der OpenScape UC Application-Benutzer und Ihre privaten Kontakte zugreifen, um in diesen nach Kontaktnamen zu suchen.

Kompakte Ansicht

Die Kompaktansicht des Funktionsfensters **Verzeichnissuche** erreichen Sie über das Hauptmenü unter **menü > Homepage**, indem Sie es über die Option **Verzeichnissuche** einer der Arbeitsbereichsansichten als Komponente hinzufügen.


	Name	Abteilung	Nummer		
<input type="checkbox"/>	Test_customer_admin, Test1	TestLocation	+49 89 722 49580	✉	☎
<input type="checkbox"/>	D Test_customer_admin, Test1	TestLocation	+49 89 722 49580	✉	☎
<input type="checkbox"/>	D Test_customer_user, Test2		+49 89 722 49580	✉	☎
<input type="checkbox"/>	D Test_ic_user, Test3		+49 89 722 49580	✉	☎
<input type="checkbox"/>	D Test, Andrea	Fed East Sales	NULL	✉	☎
<input type="checkbox"/>	D Test, Gsi		+4989700722001	✉	☎


HINWEIS: Alternativ erreichen Sie die kompakte Ansicht des Funktionsfensters **Verzeichnissuche** über das **Pearl-Menü > Anzeige > Verzeichnissuche**.

Dieses Funktionsfenster bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell nach einem Kontakt in allen konfigurierten Adressbüchern zu suchen. Starten Sie die Schnellsuche durch Klicken auf , nachdem Sie im Eingabefeld **Suchen** den Nachnamen oder Vornamen des Benutzers eingegeben haben, dessen Daten Sie suchen.

Erweiterte Ansicht

Wenn die Schnellsuche zu viele Treffer ergibt, können Sie die erweiterte Suche verwenden. Hierüber können Sie über zusätzliche Suchkriterien die Anzahl der Treffer erheblich einschränken und somit den Nutzen der Suchfunktion deutlich steigern.

Die erweiterte Ansicht des Funktionsfensters **Verzechnissuche** erreichen Sie über das **menü > Homepage > Verzechnissuche (erweitert)** oder durch Klicken auf  in der Titelzeile der kompakten Ansicht. Sie zeigt zusätzlich zu den in der kompakten Fensteransicht dargestellten Kontaktinformationen die Kontaktattribute **Firma** und **Nummer** an.



	Name	Abteilung	Firma	Nummer	
<input type="checkbox"/>	Beispiel, Benutzer			+49 2408 678910	
<input type="checkbox"/>	Beispiel, Benutzer 1			+49 2405 45678	
<input type="checkbox"/>	Beispiel, Benutzer2	Doku	Beispiel	+49 2407 34567	
<input type="checkbox"/>	Beispiel, Benutzer3			+49 2450 234567	





Starten Sie die erweiterte Suche über die Schaltfläche **Suchen**, nachdem Sie in die Eingabemaske für die Suchkriterien Daten eingegeben haben. Die folgenden Suchkriterien sind in diesem Fenster verfügbar.


- **Name**
Suche nach einem Teilnehmer über den Nachnamen
- **Vorname**
Suche nach einem Teilnehmer über den Vornamen.
- **Telefon**
Suche nach einem Teilnehmer über die Telefonnummer.
- **Adressgruppe**
Haben Sie Ihre Kontakte in Adressgruppen zusammengefasst, können Sie hier die Adressgruppe des gesuchten Kontakts eingeben.
- **Adressbuch**
Spezifizieren Sie hier das Adressbuch, in dem Sie suchen möchten.
- **Max. Anzahl**
Spezifizieren Sie hier, wie viele Treffer in der Liste der Suchergebnisse angezeigt werden sollen.



HINWEIS: Die Suchkriterien **Name**, **Vorname**, **Telefon** und **Adressgruppe** sind nicht kombinierbar, d. h., es kann nicht nach zwei oder mehr Suchkriterien gleichzeitig gesucht werden.

2.5.7.1 Informationen im Fenster "Verzechnissuche"

Im Funktionsfenster **Verzechnissuche** werden Ihnen zu jedem Suchergebnis folgende Informationen angezeigt (von links nach rechts):

- Ein Optionsfeld zum Markieren des Eintrags,
- Ein Symbol, das anzeigt, in welchem Adressverzeichnis sich der gefundene Kontakt befindet.
 -  - Die Kontaktinformationen sind im konfigurierten Verzeichnis Ihres Unternehmens gefunden worden.
 -  - Die Kontaktinformationen stammen aus dem globalen Kontaktverzeichnis der OpenScape UC Application.
 - **leer** - Die Kontaktinformationen stammen aus Ihrem privaten Adressbuch.
- Der Name des Kontakts,
- Die Abteilung in der Firma, bei der der Kontakt eingestellt ist
- Die Firma, bei der der Kontakt beschäftigt ist (nur **Verzeichnissuche (erweitert)**)
- Die Rufnummer des Kontakts am Arbeitsplatz (nur **Verzeichnissuche (erweitert)**)
- Das Symbol  , um an diesen Kontakt eine E-Mail zu schreiben. Das Betätigen dieses Symbols öffnet das E-Mail-Formular Ihrer Standard-E-Mail-Anwendung zum Versenden einer E-Mail an diesen Kontakt.
-  , um diesem Kontakt eine Sofortnachricht zu senden.

HINWEIS: Das Symbol  , wird nur dann angezeigt, wenn für den Kontakt eine Instant Messaging-Adresse konfiguriert ist.


-  bzw.  Ermöglicht einen Anruf an die angezeigte Rufnummer oder an eine weitere Rufnummer dieses Teilnehmers. Sie können auf die weiteren Rufnummern eines Teilnehmers zugreifen, indem Sie auf das jeweilige Telefonhörer-Symbol klicken, das durch ein zusätzliches kleines Dreieck gekennzeichnet ist. Die Zeile der Voicemail wird daraufhin vergrößert und zeigt alle Rufnummern an, unter denen dieser Teilnehmer erreichbar ist.

2.5.7.2 Bedienelemente im Fenster "Verzeichnissuche"

Folgende Funktionen stehen Ihnen sowohl über die Symbolleiste der kompakten als auch der erweiterten Ansicht des Fensters **Verzeichnissuche** zur Verfügung.


-  **Als neuen Benutzereintrag ins Adressbuch aufnehmen**

HINWEIS: Diese Schaltfläche ist für die Suchergebnisse aus Ihrem privaten OpenScape UC Application-Adressbuch gesperrt (ausgegraut).

Um einen ausgewählten Benutzer aus der Liste der Suchergebnisse in Ihr Kontaktverzeichnis aufzunehmen, klicken Sie auf . Der Dialog **Kontakte (Eintrag zur Liste hinzufügen)** mit den vorhandenen Kontaktdaten öffnet sich. Vervollständigen Sie falls gewünscht die Eingaben für diesen Kontakt. Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche **OK**. Die Daten dieses Benutzers werden in Ihre Kontaktliste übernommen und der Dialog **Kontakte (Eintrag zur Liste hinzufügen)** wird geschlossen.


-  **Benutzereintrag löschen**

HINWEIS: Diese Schaltfläche ist für die Suchergebnisse aus einem Verzeichnis gesperrt (ausgegraut).


Um den gesuchten Kontakt aus Ihrer privaten Kontaktliste zu löschen, wählen Sie das entsprechende Suchergebnis aus. Betätigen Sie anschließend .

-  **Benutzereintrag ändern**


HINWEIS: Diese Schaltfläche ist für die Suchergebnisse aus einem Verzeichnis gesperrt (ausgegraut).





Um einen gesuchten Benutzereintrag aus Ihrer privaten OpenScape UC Application-Kontaktliste zu bearbeiten, wählen Sie das entsprechende Suchergebnis aus und betätigen Sie anschließend . Der Dialog **Kontakte (Eintrag in der Liste ändern)** mit den bereits vorhandenen Daten wird geöffnet. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu speichern und den Dialog **Kontakte (Eintrag in der Liste ändern)** zu schließen.

-  **Benutzereintrag anzeigen**

Um sich die Informationen anzuschauen, die zu dem gesuchten Benutzer vorhanden sind, wählen Sie das entsprechende Suchergebnis aus. Klicken Sie anschließend auf . Die Daten zu diesem Benutzer werden im separaten Fenster **Info zur Person** angezeigt.

-  **Adressen auf lokalem System speichern**

Um die gefundenen Kontakteinträge lokal auf Ihrem Rechner zu speichern, betätigen Sie . Es wird daraufhin ein neues Fenster geöffnet, in dem die gefundenen Kontaktdaten **tabellarisch** angezeigt werden. Betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**. Das Dateiauswahlfenster von Windows wird geöffnet. Wählen Sie hier das Verzeichnis sowie den Dateityp aus und geben Sie den Dateinamen an, unter dem die Adressliste gespeichert werden soll.


-  **Adressen drucken**
Um die gefundenen Kontakteinträge auszudrucken, betätigen Sie . Die Kontaktinformationen werden in tabellarischer Form auf Ihrem Drucker ausgegeben.
-  **Sucheingabe zurücksetzen**
Um alle Eingaben im Eingabefeld **Suchen** zu löschen, betätigen Sie .













2.5.8 Journal


Im Funktionsfenster **Journal** werden alle ein- und ausgehenden Anrufe sowie Konferenzen, unabhängig davon ob zustande gekommen oder nicht, protokolliert.

Kompakte Ansicht

Die Kompaktansicht des Funktionsfensters **Journal** erreichen Sie über das Hauptmenü unter **menü > Homepage**, indem Sie es über die Option **Journal (Alle Anrufe)** einer der Arbeitsbereichsansichten als Komponente hinzufügen.





	Datum	Name	Nummer		
<input type="checkbox"/>	27.11 11:08	Martin	492440901440		
<input type="checkbox"/>	27.11 08:53	konferenz	2753538537		
<input type="checkbox"/>	19.11 14:01	024123409	190114419119		
<input type="checkbox"/>	18.11 17:31	Stephan; ...	18137173187		
<input type="checkbox"/>	11.11 14:23	Hans; ...	499214901450		
<input type="checkbox"/>	11.11 08:51	Conference Call	495105101451		

Einträge: 1 - 6 (23) 

HINWEIS: Alternativ erreichen Sie die kompakte Ansicht des Funktionsfensters **Journal** über das **Pearl-Menü > Anzeige > Journal**.

Erweiterte Ansicht

Die erweiterte Ansicht des Funktionsfensters **Journal** erreichen Sie durch Klicken auf  in der Titelzeile der kompakten Fensteransicht. Sie wird in einem separaten Fenster geöffnet und zeigt zusätzlich zu den in der kompakten Ansicht dargestellten Informationen die **Dauer** des Anrufs bzw. der Konferenz an.









2.5.8.1 Informationen im Fensters "Journal"

Im Funktionsfenster **Journal** werden Ihnen zu jedem Journaleintrag folgende Informationen angezeigt (von links nach rechts):

- Ein Optionsfeld zum Markieren des Eintrags,
- Ein Symbol, das den Status des betreffenden Anrufs anzeigt.
 - - Ausgehender Anruf zustande gekommen.
 - - Ausgehender Anruf nicht zustande gekommen.
 - - Eingehender Anruf zustande gekommen.
 - - Eingehender Anruf nicht zustande gekommen.
 - - Eingehender Anruf, der weitergeleitet wurde.
 - - Konferenzanruf, mit der Angabe, dass Sie sich in die Konferenz eingewählt haben.
 - - Konferenzanruf, mit der Angabe, dass Sie vom System zu dieser Konferenz angerufen wurden.
- Das **Datum** und die Uhrzeit des Eingangs bzw. Ausgangs des Anrufs
- Die **Dauer** des eingehenden bzw. ausgehenden Anrufs (nur in der erweiterten Ansicht)
- Der **Name** des Anrufers bzw. des Anrufenden

HINWEIS: Der Name wird nur dann angezeigt, wenn er in der Kontaktliste oder im globalen Adressbuch verzeichnet ist.

- Die **Nummer**, die Sie gewählt haben oder die vom anrufenden Teilnehmer übermittelt wurde.







- , um die Kontaktinformationen zum ausgewählten Journaleintrag anzuzeigen. Durch Klicken auf  wird der Dialog **Info zur Person** mit den Kontaktdaten des Teilnehmers geöffnet, falls diese Informationen zur Verfügung stehen.
Konnten keine Kontaktinformationen gefunden werden, wird dies dem Benutzer über einen Dialog mitgeteilt. Darüber kann die ausgewählte Person in die eigene Kontaktliste aufgenommen werden  oder es kann in allen konfigurierten Verzeichnissen nach Informationen zu dieser Person gesucht werden .
-  bzw.  Ermöglicht einen Anruf bzw. Rückruf an die angezeigte Rufnummer oder an eine weitere Rufnummer dieses Teilnehmers. Sie können auf die weiteren Rufnummern eines Teilnehmers zugreifen, indem Sie auf das jeweilige Telefonhörer-Symbol klicken, das durch ein zusätzliches kleines Dreieck gekennzeichnet ist. Die Zeile der Voicemail wird daraufhin vergrößert und zeigt alle Rufnummern an, unter denen dieser Teilnehmer erreichbar ist.


Die Journaleinträge können nach verschiedenen Kriterien aufsteigend bzw. absteigend sortiert werden. Klicken Sie hierfür in der Zeile unter der Symbolleiste des Fensters **Journal** auf das gewünschte Sortierkriterium: **Datum**, **Name** oder **Nummer**.

2.5.8.2 Bedienelemente im Fenster "Journal"


Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung sowohl über die Symbolleiste der kompakten als auch der erweiterten Ansicht des Fensters **Journal**.

HINWEIS: Einige Funktionen werden erst dann aktiv, wenn Sie ein Journaleintrag markieren.

-  **Als neuen Benutzereintrag ins Adressbuch aufnehmen**
Um die Kontaktdaten dieses Anrufs in Ihre Kontaktliste zu übertragen, wählen Sie den entsprechenden Anruf aus dem Journal aus. Klicken Sie anschließend auf . Die Kontakteingabemaske wird mit den bereits bekannten Kontaktinformationen geöffnet. Ergänzen Sie ggf. die Informationen und betätigen Sie **OK**, um die Daten in Ihrer Kontaktliste zu speichern.
-  **Benutzereintrag anzeigen**
Um sich die Informationen anzuschauen, die zu einem Journaleintrag vorhanden sind, wählen Sie den entsprechenden Anruf aus dem Journal aus. Klicken Sie anschließend auf . Die Daten zu diesem Benutzer werden im separaten Fenster **Info zur Person** angezeigt.
-  **Journaleinträge löschen**
Wenn Sie einen Journaleintrag löschen möchten, wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus. Klicken Sie anschließend auf . Möchten Sie mehrere Journaleinträge gleichzeitig löschen, markieren Sie alle entsprechenden

Einträge und betätigen Sie dann . Die Auswahl kann durch **[Strg] +** Anklicken des Journaleintrags oder durch Anklicken des Kontrollkästchens vor jedem Journaleintrag erfolgen.

-  **Journaleinträge drucken**

Um die kompletten Journalinformationen auszudrucken, betätigen Sie . Die Journalinformationen werden in tabellarischer Form in einem separaten Fenster geöffnet. Durch Betätigen der Schaltfläche **Drucken** wird die Liste auf Ihrem Drucker ausgegeben.

-  **Uhrzeit umschalten**

HINWEIS: Diese Schaltfläche wird im Funktionsfenster **Journal** nur dann angezeigt, wenn im Einstellungsdialog für die Weboberfläche **Allgemeine Einstellungen** auf der Registerkarte **Allgemeines > Darstellung** eine **Mobile Zeitzone** konfiguriert ist.

Dies ist dann nützlich, falls Sie sich in einer anderen Zeitzone befinden und von dort aus mit dem Programm arbeiten. Die Ereigniszeit wird dann in Ortszeit angezeigt.

- Kontrollkästchen **Pro Anrufer**

Um je Anrufer nur einen Journaleintrag im **Journal** anzeigen zu lassen, können Sie die Option **Pro Anrufer** setzen. Sollte ein Anrufer mehrmals versucht haben Sie zu erreichen, erscheint dann nur der letzte Anruf in der Liste der Journaleinträge.

- **Kombinationsfeld**


Über das Kombinationsfeld am rechten Rand können Sie die Journaleinträge nach dem Anruftypen filtern:

- **Alle Anrufe** (Voreinstellung) zeigt alle Anrufe im Journal an.
- **Nicht angen. Anrufe** zeigt nur die nicht angenommenen Anrufe an. Kommt später zu einem Teilnehmer eine Verbindung zustande, wird der Anruf nicht mehr als "nicht angenommen" dargestellt.
- **Eingehende Anrufe** zeigt nur die eingegangenen Anrufe an.
- **Ausgehende Anrufe** zeigt nur die ausgegangenen Anrufe an.

2.5.9 Nicht angenommene Anrufe

Im Funktionsfenster **Nicht angen. Anrufe** werden alle Anrufe protokolliert, die Sie nicht entgegengenommen haben. Es stellt somit eine Untermenge der Einträge des Fensters **Journal** dar und bietet die gleichen Bedienmöglichkeiten wie dieses Fenster. Lediglich das rechte Kombinationsfeld zur Filterung der Einträge nach dem Anruftypen fehlt.

Das Funktionsfenster **Nicht angen. Anrufe** erreichen Sie über das Hauptmenü beim Einrichten einer individuellen Ansicht unter **menü > Homepage**.




	Datum	Name	Nummer
<input checked="" type="checkbox"/>	01.09 13:55	Heiko	0191355555
<input type="checkbox"/>	11.11 08:51	Conference Call	32200
<input type="checkbox"/>	11.11 08:49	?	732200
<input type="checkbox"/>	22.10 12:32	Hans	901139

Einträge: 1 - 4 (6)




HINWEIS: Alternativ können Sie dieses Funktionsfenster über das **Pearl-menü > Status-Information > Nicht angenommene Anrufe** öffnen.

2.5.9.1 Informationen im Fenster "Nicht angen. Anrufe"

Ein Journaleintrag für die nicht angenommenen Anrufe enthält folgende Elemente (von links nach rechts):

- Ein Kontrollkästchen, um Einträge für eine Bearbeitung zu markieren
-  - zeigt den Status "**Nicht angenommener Anruf**" des betreffenden Anrufs an
- Das **Datum** und die Uhrzeit des Eingangs des nicht angenommenen Anrufs
- Den **Namen** des Anrufers










HINWEIS: Der Name kann nur angezeigt werden, wenn er in der Kontaktliste oder im globalen Adressbuch verzeichnet ist.

- Die **Nummer** des Anrufers
-  - Kontaktinformationen zum ausgewählten Journaleintrag anzeigen. Beim Anklicken dieser Schaltfläche wird der Dialog **Info zur Person** mit den Kontaktdaten des Teilnehmers geöffnet, falls diese Informationen zur Verfügung stehen.
-  bzw.  - Ermöglicht einen sofortigen Rückruf an die angezeigte Rufnummer oder an eine weitere Rufnummer dieses Teilnehmers. Sie können auf die weiteren Rufnummern eines Teilnehmers zugreifen, indem Sie auf das Symbol klicken, das durch ein zusätzliches kleines Dreieck gekennzeichnet ist. Die Journalzeile wird daraufhin vergrößert und zeigt alle Rufnummern an, unter denen dieser Teilnehmer erreichbar ist.

2.5.9.2 Bedienelemente im Fenster "Nicht angen. Anrufe"

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung sowohl über die Symbolleiste der kompakten als auch der erweiterten Ansicht des Fensters **Nicht angen. Anrufe**.

HINWEIS: Einige Funktionen werden erst dann aktiv, wenn Sie ein Journaleintrag markieren.

-  **Als neuen Benutzereintrag ins Adressbuch aufnehmen**
Um die Kontaktdaten dieses Anrufs in Ihre Kontaktliste zu übertragen, wählen Sie den entsprechenden Anruf aus dem Journal aus. Klicken Sie anschließend auf . Die Kontakteingabemaske wird mit den bereits bekannten Kontaktinformationen geöffnet. Ergänzen Sie ggf. die Informationen und betätigen Sie **OK**, um die Daten in Ihrer Kontaktliste zu speichern.
-  **Benutzereintrag anzeigen**
Um sich die Informationen anzuschauen, die zu einem Journaleintrag vorhanden sind, wählen Sie den entsprechenden Anruf aus dem Journal aus. Klicken Sie anschließend auf . Die Daten zu diesem Benutzer werden im separaten Fenster **Info zur Person** angezeigt.
-  **Journaleinträge löschen**
Wenn Sie einen Journaleintrag löschen möchten, wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus. Klicken Sie anschließend auf . Möchten Sie mehrere Journaleinträge gleichzeitig löschen, markieren Sie alle entsprechenden Einträge und betätigen Sie dann . Die Auswahl kann durch **[Strg] +** Anklicken des Journaleintrags oder durch Anklicken des Kontrollkästchens vor jedem Journaleintrag erfolgen.
-  **Journaleinträge drucken**
Um die kompletten Journalinformationen auszudrucken, betätigen Sie . Die Journalinformationen werden in tabellarischer Form in einem separaten Fenster geöffnet. Durch Betätigen der Schaltfläche **Drucken** wird die Liste auf Ihrem Drucker ausgegeben.
-  **Uhrzeit umschalten**

HINWEIS: Diese Schaltfläche wird im Funktionsfenster **Journal** nur dann angezeigt, wenn im Einstellungsdialog für die Weboberfläche **Allgemeine Einstellungen** auf der Registerkarte **Allgemeines > Darstellung** eine **Mobile Zeitzone** konfiguriert ist.


Dies ist dann nützlich, falls Sie sich in einer anderen Zeitzone befinden und von dort aus mit dem Programm arbeiten. Die Ereigniszeit wird dann in Ortszeit angezeigt.









- Kontrollkästchen **Pro Anrufer**
Um je Anrufer nur einen Journaleintrag im **Journal** anzeigen zu lassen, können Sie die Option **Pro Anrufer** setzen. Sollte ein Anrufer mehrmals versucht haben Sie zu erreichen, erscheint dann nur der letzte Anruf in der Liste der Journaleinträge.


2.5.10 Voicemail-Postfach

Ist das System, an dem Sie als OpenScape UC Application-Benutzer angemeldet sind, als Voicemailserver konfiguriert, können Sie Voicemails senden und empfangen. Das Senden einer Voicemail erfolgt über ein Voicemail-Skript, das auf dem Voicemailserver installiert ist. Der Systemadministrator definiert bis zu fünf Zugangsnummern, die es Ihnen ermöglichen das Voicemail-Skript mit unterschiedlichen Funktionen zu nutzen. Zum Beispiel dient eine Zugangsnummer dazu, sich über das Telefon direkt mit Ihrer Mailbox zu verbinden. Sie können dann zum Beispiel per Telefon eine Voicemail aufnehmen und versenden, eingegangene Voicemails anhören oder die Einstellungen Ihrer Mailbox bearbeiten.

Das Funktionsfenster **Voicemail-Postfach** erreichen Sie über das Hauptmenü beim Einrichten einer individuellen Ansicht unter **menü > Homepage**.



	Datum	Dauer	Name	Nummer	
<input checked="" type="checkbox"/>	02.01. 15:52	03:06		+494972454804	 
<input type="checkbox"/>	02.01. 14:07	00:17		+498942251841	 
<input type="checkbox"/>	30.12. 12:31	00:05		+498982251808	 
<input type="checkbox"/>	19.12. 12:40	04:59		+498972951901	 

Einträge: 4 

HINWEIS: Alternativ erreichen Sie dieses Funktionsfenster als separates Fenster über das **Pearl-Menü > Status Information > Voicemail**.

Voicemails, die über das Voicemail-Skript direkt an Ihre Mailbox gesendet worden sind, und Voicemails, die über eine Telefonumleitung in der Mailbox zugestellt worden sind, können so über die Weboberfläche abgehört werden.



Diese Voicemails werden im Funktionsfenster **Voicemail-Postfach** angezeigt. Die Voicemails können von hier aus über folgende Funktionen wiedergegeben werden:



- Über Ihr Telefon am Arbeitsplatz
- Über die Soundkarte Ihres PC mittels Windows Media Player.

2.5.10.1 Informationen im Fenster "Voicemail-Postfach"

Ein Voicemail-Eintrag im **Voicemail-Postfach** enthält folgende Elemente (von links nach rechts):




- Ein Kontrollkästchen, um Voicemails zum Abspielen oder Löschen auszuwählen.
- Den Status der jeweiligen Voicemail:

-  - die Voicemail ist noch nicht abgespielt worden,
-  - die Voicemail ist abgespielt worden.

HINWEIS: Durch einen Mausklick auf  wird die noch nicht abgespielte Voicemail als abgespielt () markiert. Dadurch wird auch das Signalisieren der neuen Voicemail am konfigurierten Endgerät abgeschaltet.






- Das **Datum** und die Uhrzeit des Empfangs der Voicemail.
- Den **Namen** des Absenders.

HINWEIS: Der Name kann nur angezeigt werden, wenn er in der Kontaktliste oder im globalen Adressbuch verzeichnet ist.

-  - Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Voicemailwiedergabe wahlweise über Ihr Telefon oder über Ihre Soundkarte (via *Windows Media Player*) zu starten.
-  bzw.  - Ermöglicht einen Anruf an die angezeigte Rufnummer oder an eine weitere Rufnummer dieses Teilnehmers. Sie können auf die weiteren Rufnummern eines Teilnehmers zugreifen, indem Sie auf das jeweilige Telefonhörer-Symbol klicken, das durch ein zusätzliches kleines Dreieck gekennzeichnet ist. Die Zeile der Voicemail wird daraufhin vergrößert und zeigt alle Rufnummern an, unter denen dieser Teilnehmer erreichbar ist.


2.5.10.2 Bedienelemente im Fenster "Voicemail-Postfach"

Über die Symbolleiste dieses Funktionsfensters können Sie die folgenden Funktionen erreichen:

-  **Journaleninträge löschen**
Durch Klicken auf  können Sie einen ausgewählten Voicemail-Eintrag löschen.
Möchten Sie mehrere Voicemaleinträge gleichzeitig löschen, markieren Sie alle entsprechenden Voicemails und betätigen Sie dann . Die Auswahl kann durch **[Strg]** + Anklicken des Journaleintrages oder durch Anklicken des Kontrollkästchens vor jedem Journaleintrag erfolgen.
-  **Voicemail-Eintrag lokal speichern**
Wenn Sie eine eingegangene Voicemail lokal speichern möchten, wählen Sie die entsprechende Voicemail im **Voicemail-Postfach** aus und betätigen Sie . Ein Verzeichnisauswahl-Dialog wird geöffnet, in dem Sie den Speicherort und den Namen der Voicemail angeben können. Durch das lokale Speichern steht Ihnen die Voicemail auch nach dem Löschen aus dem Voicemail-Postfach weiter zur Verfügung.


Unter der Symbolleiste dieses Funktionsfensters befindet sich der Tabellenkopf für die Voicemail-Einträge. Durch Anklicken der Spaltenbezeichnung können Sie die Journaleinträge nach dem **Datum**, **Namen** sowie nach der **Nummer** aufsteigend oder abfallend sortieren.







2.5.10.3 Steuerung der Voicemailwiedergabe (Voicemail-Player)

Die Voicemailwiedergabe erfolgt wahlweise über das Telefon oder über die Soundkarte des PCs mittels *Windows Media Player*. Sie wird durch Anklicken der Schaltfläche  für den jeweiligen Voicemail-Eintrag im **Voicemail-Postfach** gestartet und über den Dialog **Voicemail-Player** gesteuert.

Voicemail-Player für die Wiedergabe über das Telefon


Nach dem Abheben des Hörers stehen Ihnen folgende Bedienelemente zur Verfügung zur Steuerung der Voicemailwiedergabe über das Telefon:



-  - Wiedergabe starten bzw. nach dem Pausieren die Wiedergabe fortsetzen.
-  - Wiedergabe der Voicemail stoppen (Wiedergabepause). Das Symbol ändert sich in .
-  - Wiedergabe stoppen / Wiedergabevorgang auf den Anfang zurücksetzen
-  - Nachricht zurückspulen, um z. B. eine Passage noch einmal zu hören.
-  - Nachricht vorspulen, um z. B. Bereiche der Nachricht zu überspringen.







Voicemail-Player für die Wiedergabe mittels *Windows Media Player*

Unter den Bedienelementen der Wiedergabesteuerung befindet sich eine Statuszeile, in der aktuelle Zustand der Wiedergabe angezeigt wird. Nach einer kurzen Initialisierungszeit (Verbindung wird hergestellt) wird über dem Bedienelement in der Statuszeile "Bereit" angezeigt. Sie können jetzt mit der Wiedergabe der Voicemail beginnen.



Folgende Bedienelemente zur Voicemailwiedergabe über den *Windows Media Player* stehen Ihnen zur Verfügung:


-  - Wiedergabe starten bzw. nach dem Pausieren die Wiedergabe fortsetzen


-  - Wiedergabe der Voicemail stoppen (Wiedergabepause). Das Symbol ändert sich in .
-  - Wiedergabe stoppen / Wiedergabevorgang auf den Anfang zurücksetzen.
-  - Ton abschalten.
-  - Ton wieder einschalten.
-  - Durch Bewegen des Knopfes mit der Maus die Lautstärke verringern oder erhöhen.

2.5.11 Anrufumleitung

Sie können einen Anruf automatisch an ein anderes Gerät umleiten lassen, wenn Sie sich vorübergehend nicht an Ihrem Arbeitsplatz befinden. So gehen eingehende Anrufe nicht verloren und Anrufer können trotzdem einen Kontaktpartner erreichen.

Das Funktionsfenster **Anrufumleitung** erreichen Sie über das Hauptmenü unter **menü > Homepage**.





Dieses Funktionsfenster stellt die kompakte Ansicht der Registerkarte **Anrufumleitung** dar, die über das **Hauptmenü** unter **menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines** erreichbar ist. Alternativ können Sie die erweiterte Ansicht dieser Registerkarte durch Klicken auf  öffnen.

2.5.11.1 Optionen im Fenster "Anrufumleitung"

Im Fenster **Anrufumleitung** lassen sich über Kombinationsfelder drei Optionen für eine Anrufumleitung auswählen:

- **Regelprofil aktivieren**
Wenn Sie diese Option verwenden, können Sie über die Auswahl eines von Ihnen erstellten Regelprofils bestimmen, wie mit einem eingehenden Anruf verfahren wird.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Option **Umleiten zu** eine höhere Priorität hat, als eine Rufumleitung durch ein Regelprofil.

- **Bevorzugtes Gerät**
Wenn Sie diese Option verwenden, können Sie ein anderes Gerät auswählen, an das der Anruf weitergeleitet wird. Bei einem Anrufer wird sowohl für eingehende Anrufe als auch ausgehende Anrufe der One Number Service angezeigt. Zusätzliche Umleitungsoptionen für eingehende und ausgehende Anrufe können Sie über die allgemeinen Einstellungen im Einstellungsdialog festlegen. Sie gelangen zu diesem Dialog, indem Sie  betätigen oder über **menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Anrufumleitung**.
- **Umleiten zu**
Wählen Sie über diese Option das Gerät aus, auf das ein eingehender Anruf umgeleitet werden soll. Das Umleitungsziel wird dem Anrufenden angezeigt. Zusätzlich können Sie über den Einstellungsdialog bestimmte Statusbedingungen an die Weiterleitung knüpfen. Sie gelangen zu diesem Dialog, indem Sie  betätigen oder über **menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Anrufumleitung**.
Es ist möglich, je ein Gerät für folgende Status zu bestimmen:
 - **ohne Bedingung zu**
leitet ohne Bedingung zur dafür definierten Rufnummer.
 - **bei besetzt zu**
leitet einen Anruf nur dann an definierte Rufnummer weiter, wenn Ihr Telefon besetzt ist.


HINWEIS: Dieses Leistungsmerkmal steht nur bei bestimmten Telefonanlagen zur Verfügung.

- **nach Zeit zu**
leitet den Anruf an die hierfür definierte Rufnummer weiter, wenn der Anruf nicht nach einer bestimmten Rufdauer entgegengenommen wird.

HINWEIS: Dieses Leistungsmerkmal steht nur bei bestimmten Telefonanlagen zur Verfügung.

2.5.12 Lesezeichen

Das Funktionsfenster **Lesezeichen** erreichen Sie über das Hauptmenü unter **menü > Homepage**, indem Sie im Kombinationsfeld **Lesezeichen anzeigen** auswählen.





Über dieses Fenster können Sie Lesezeichen vordefinieren oder Internetseiten über bereits definierte Lesezeichen öffnen.

2.5.12.1 Optionen des Fensters "Lesezeichen"

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Symbolleiste des Fensters **Lesezeichen** zur Verfügung.

HINWEIS: Einige Funktionen werden erst dann aktiv, wenn Sie ein Lesezeichen markieren.



-  **Lesezeichen anlegen**
Hierüber können Sie der Liste ein neues Lesezeichen hinzufügen. Der Dialog **Lesezeicheneinstellungen** wird geöffnet.







Folgende Optionen für die Konfiguration eines Lesezeichens sind in diesem Dialog verfügbar:

- **Bitte auswählen**
Über dieses Kombinationsfeld können Sie ein Lesezeichen zur Bearbeitung auswählen.
- **Lesezeichen-URL**
Geben Sie die Internetadresse der Seite ein, die Sie als Lesezeichen speichern möchten.

HINWEIS: Um die Anzeige der ausgewählten Internetseite als eigenes Fenster zu gewährleisten, muss die vollständige URL, einschließlich `http://` bzw. `https://`, angegeben werden.

- 
Klicken Sie auf , um die gerade eingegebene URL zu überprüfen. Die konfigurierte Internetseite wird in einem separaten Fenster geöffnet.

- **Anzeigename**
Geben Sie einen Namen ein, unter dem das Lesezeichen in der Liste geführt wird.
 - **Beschreibung**
Geben Sie hier einen kurzen, beschreibenden Text zu dem Lesezeichen ein. Dieser Text wird ebenfalls im Listeneintrag zu diesem Lesezeichen angezeigt.
 - **Icon**
Wählen Sie für dieses Lesezeichen ein Icon aus. Ein Klick auf dieses Icon öffnet diese Internetseite in einem separaten Browserfenster.
 - **Scrollbars**
Bei gesetzter Option werden eventuell vorhandene vertikale und horizontale Bildlaufleisten im Browserfenster angezeigt. Möchten Sie keine Bildlaufleisten verwenden, können Sie diese durch Zurücknehmen dieser Option ausblenden.
 - **Breite/Höhe**
Hier können Sie die Größe des Browserfensters vorgeben, in dem die Internetseite geöffnet wird. Praktikable Werte für diese Einstellung liegen zwischen 500 und 1000, jeweils für Breite und Höhe. Ist das Browserfenster einmal geöffnet, können Sie das Fenster durch Ziehen am Rahmen auf eine beliebige Größe bringen.
-  **Lesezeichen löschen**
Hierüber können Sie ein ausgewähltes Lesezeichen aus der Liste löschen.
 -  **Lesezeichen ändern**
Hierüber können Sie einen ausgewählten Lesezeicheneintrag bearbeiten. Der Dialog **Lesezeicheneinstellungen** wird mit den bereits vorhandenen Einstellungen geöffnet.
 -  **Lesezeichen öffnen**
Hierüber können Sie eine Internetseite, die Sie bereits als Lesezeichen konfiguriert haben, öffnen. Die entsprechende Internetseite wird in einem separaten Browserfenster geöffnet.
-
- HINWEIS:** Alternativ können Sie die Internetseite öffnen, indem Sie das Symbol vor dem entsprechenden Listeneintrag anklicken.
-
-  **Lesezeichen drucken**
Hierüber können Sie die von Ihnen konfigurierten Lesezeichen ausdrucken. Die Liste der Lesezeichen wird in tabellarischer Form im Fenster **“Lesezeichen“** geöffnet. Durch Betätigen der Schaltfläche **Drucken** wird die Liste auf Ihrem Drucker ausgegeben.

2.5.13 Team-Funktion - Überblick

Die Team-Funktion von OpenScape UC Application bietet Ihnen die Möglichkeit mehrere OpenScape UC Application-Benutzer zu einzelnen Teams zusammenzufassen und ermöglicht somit nützliche Funktionen für das Telefonieren im Team.

Die folgenden Leistungsmerkmale stehen Teammitgliedern zur Verfügung:

- Jedes Teammitglied kann je nach Berechtigung den Telefonstatus anderer Teammitglieder sehen.
- Jedem Teammitglied werden je nach Berechtigung auch die eingehenden Anrufe für andere Teammitglieder angezeigt.
- Jedes Teammitglied kann je nach Berechtigung auch eingehende Anrufe für andere Teammitglieder annehmen.
- Jedes Teammitglied kann je nach Berechtigung auf die Journaleinträge der anderen Mitglieder zugreifen.
- Teammitglieder, die über Teamadministrator-Rechte verfügen, können die Mitgliederliste des jeweiligen Teams verwalten.
- Jedes Teammitglied kann Teamadministrator des eigenen Teams werden und somit die Berechtigung zur Verwaltung dieses Teams erhalten.
- Nur Teamadministratoren, denen der OpenScape UC Application-Systemadministrator im CMP das Standard-**Team Administrator**-Profil oder ein anderes Profil mit der Berechtigung zur **Verwaltung von Gruppen** zugewiesen hat, können neue Teams erstellen und eigene, bereits bestehende Teams löschen.

Folgende Personen sind berechtigt ein Team einzurichten und zu verwalten:

- Der OpenScape UC Application-Systemadministrator über das CMP.

HINWEIS: Detaillierte Informationen zur Verwaltung der Team-Funktion über das CMP können Sie dem Handbuch *OpenScape UC Application V7 Konfiguration und Administration* entnehmen.

- Ein Teamadministrator über die Client-GUI - Dies ist ein OpenScape UC Application-Benutzer, dem ein OpenScape UC Application-Systemadministrator im CMP das Standard-**Team Administrator**-Profil oder ein anderes Profil mit der Berechtigung zur **Verwaltung von Gruppen** zugewiesen hat.

Die Mitglieder eines Teams können eine der folgenden Rollen haben:

- Teamadministrator
Ein Teamadministrator ist ein OpenScape UC Application-Benutzer, der berechtigt ist das Team zu verwalten, d.h. z.B. dem Team neue Mitglieder hinzuzufügen und Teammitglieder aus dem Team zu entfernen. Die Teamadministrator-Rolle kann jedem OpenScape UC Application-Benutzer gegeben werden. Ein Team kann mehrere Teammitglieder mit Teamadministrator-Rolle gleichzeitig haben. Jeder Teamadministrator kann auch andere Teammitglieder als Teamadministratoren des jeweiligen Teams definieren. Der Teamadministrator eines Teams bleibt solange Teamadministrator bis er sich

selbst oder ein anderer Teamadministrator ihn aus dem Team löscht, oder ihm der Team-Ersteller oder ein anderer Teamadministrator die Rechte zur Teamverwaltung entzieht.

Der Ersteller eines Teams ist automatisch auch sein Teamadministrator. Er behält die Rechte zur Verwaltung des eigenen Teams, solange das Team existiert und unabhängig von Änderungen der zugewiesenen Profile/Berechtigungen im CMP. Andere Teamadministratoren sind nicht berechtigt, dem Team-Ersteller die Teamadministrator-Rechte zu entziehen.

- Teammitglied


Ein Teammitglied ist ein OpenScape UC Application-Benutzer, der keine Rechte hat, das Team zu verwalten. Jedes Teammitglied kann durch einen anderen Teamadministrator über die Client-GUI oder durch den Systemadministrator im CMP zum Teamadministrator gemacht werden.

Für die Arbeit im Team stellt OpenScape UC Application das Funktionsfenster **Team View** bereit. Sie erreichen das Funktionsfenster **Team View** durch Klicken auf die Registerkarte **Team View** in der Registerkartenleiste, die unter dem Hauptmenü angezeigt wird.

2.5.13.1 Team View - Bedienelemente und Funktionen

Das Funktionsfenster **Team View** zeigt die Mitgliederliste des jeweils ausgewählten Teams. Solange Sie keinem Team als Mitglied zugeordnet wurden oder kein Team selbst erstellt haben, bleibt die **Team View** leer.


In Abhängigkeit von dem Ihnen zugewiesenen OpenScape UC Application-Benutzerprofil (Team oder/und Teamadministrator) stellt Ihnen die **Team View** verschiedene Funktionen und Informationen zur Verfügung.




-  **Suche nach Teammitgliedern**

HINWEIS: Die Schaltfläche  steht nur Teamadministratoren zur Verfügung.

Hierüber kann der Teamadministrator nach den Kontaktinformationen der gewünschten OpenScape UC Application-Benutzern im Dialog **Verzeichnissuche** suchen und diese anschließend über die Schaltfläche **Hinzufügen** in sein Team aufnehmen.



Das neue Teammitglied erhält automatisch vom OpenScape UC Application-System eine Team-Anfrage, die beispielsweise wie folgt aussieht:



Durch diese Team-Anfrage wird dem neuen Teammitglied die Möglichkeit gegeben selbst zu bestimmen, ob er in das Team aufgenommen werden möchte. Zusätzlich kann er hierüber definieren, ob die anderen Teampartner Zugriff auf seine Journaleinträge haben und ob sie seinen Telefonstatus überwachen dürfen.

HINWEIS: Eingegangene Team-Anfragen werden im **Pearl-Menü > Status-Information > Team Anfrageliste** signalisiert.

-  **Löschen des Mitglieds**


Hierüber kann der Teamadministrator ausgewählte Teammitglieder aus seinem Team entfernen.

Zusätzlich hat hierüber jedes Teammitglied die Möglichkeit, sich selbst aus dem jeweiligen Team herauszunehmen, soweit Folgendes gilt:

- Das betreffende Teammitglied wurde dem Team nicht durch einen Systemadministrator hinzugefügt und wäre damit ein erzwungenes Teammitglied.
- Das betreffende Teammitglied ist nicht der letzte Teamadministrator des Teams.


-  **Team verwalten**

Diese Schaltfläche dient zum Öffnen des Einstellungsdialogs, über den ein Teamadministrator neue Teams definieren und bestehende Teams verwalten kann. Beispielsweise sieht dieser Einstellungsdialog für einen Teamadministrator folgendermaßen aus:



Es werden alle Teams aufgelistet, die der OpenScape UC Application-Benutzer selbst erstellt hat sowie solche, denen er als Mitglied hinzugefügt worden ist.

Für Teammitglieder enthält dieser Dialog, wie in der unteren Abbildung beispielhaft dargestellt, eine eingeschränkte Anzahl der Funktionen.



-  **Teammitglied zu Teamadministrator machen**

Über diese Schaltfläche kann jeder Teamadministrator eines Teams jedes andere Teammitglied zum Teamadministrator machen. Damit kann dieses Teammitglied das jeweilige Team folgendermaßen verwalten:

- Neue Mitglieder in das Team aufnehmen.
- Teammitglieder aus dem Team entfernen.

- Teammitglieder zu Teamadministratoren machen oder ihnen dieses Recht entziehen.

Wenn einem Teamadministrator darüber hinaus auch das Team-Administrator-Profil zugewiesen ist, hat er die folgenden zusätzlichen Möglichkeiten, Teams zu verwalten:

- Neue Teams erstellen.
- Bestehende Teams löschen.

-  **Teamadministrator zu Teammitglied machen**

Über diese Schaltfläche kann jeder Teamadministrator eines Teams einem anderen Teamadministrator desselben Teams die Teamadministrator-Rechte entziehen.







HINWEIS: Andere Teamadministratoren sind nicht berechtigt, dem Team-Ersteller die Teamadministrator-Rechte zu entziehen.

- **Kombinationsfeld Team auswählen**

Durch Klicken auf dieses Kombinationsfeld können Sie sich eine Liste aller Teams anzeigen lassen, denen Sie hinzugefügt worden sind oder die Sie selbst als Teamadministrator eingerichtet haben. In der Liste können Sie ein Team auswählen. Die Teammitglieder werden im Fenster **Team View** aufgeführt.

- **Präsenzstatus des Teammitglieds**

Die **Team View** zeigt Ihnen den Präsenzstatus der anderen Teampartner:

-  **Verfügbar**
-  **Nicht verfügbar** oder die Person hat die Beobachtung ihres Präsenzstatus untersagt oder die Präsenzinformationen können nicht angezeigt werden, da das Teammitglied die Team-Anfrage noch nicht akzeptiert hat.
-  **Bitte nicht stören**
-  **Bin gleich zurück**
-  **Beschäftigt**
-  **In einer Besprechung**

- **Name** des Teammitglieds


Durch Klicken auf die Bezeichnung **Name** können Sie die Teammitglieder alphabetisch nach Namen sortieren.

HINWEIS: Der Name des Teamadministrators ist hervorgehoben dargestellt.

- **Nummer** des Teammitglieds





Durch Klicken auf die Bezeichnung **Nummer** können Sie die Teammitglieder ab- oder aufsteigend nach der Telefonnummer sortieren.

HINWEIS: Die Nummer des Teamadministrators ist hervorgehoben dargestellt.

-  Anzeigen des Partnerjournals
Dieses Symbol wird nur dann angezeigt, wenn der entsprechende Team-Partner den Zugriff auf sein Journal (Alle Anrufe) zugelassen hat. Durch das Klicken auf dieses Symbol können Sie sich das **Journal** des ausgewählten Teampartners anzeigen lassen.

HINWEIS: Standardmäßig sehen Sie im Journal des Teampartners Fragezeichen anstelle der Namen seiner privaten Kontakte. Diese Darstellung kann durch den Systemadministrator jedoch systemweit geändert werden.

HINWEIS: Telefonnummern, die einem Benutzer über die **Team View** in einem Partnerjournal angezeigt werden, werden genau so dargestellt wie im **Journal** des betreffenden Partners. Diese Darstellung ist abhängig vom Rufnummernplan des jeweiligen Partners. Unter Umständen kann so im Partnerjournal eine Telefonnummer in einem Format angezeigt werden, das für den beobachtenden Benutzer nicht wählbar ist.

- Anzeige des Telefonstatus eines Teammitglieds
Hat ein Teampartner Ihre Team-Anfrage akzeptiert, wird abhängig davon, ob er auch Ihrer Präsenzfrage zugestimmt hat oder nicht, eins der folgenden Symbole angezeigt:
 -  Dieses Symbol zeigt, dass der Teampartner Ihnen die Überwachung seines Präsenzstatus erlaubt hat und sein Telefonapparat für einen Anruf bereit ist. Durch einen Klick auf  können Sie direkt über die **Team View** einen Anruf zum Teampartner einleiten.
 -  Dieses Symbol zeigt, dass der Teampartner Ihnen die Überwachung seines Präsenzstatus erlaubt hat und sein Telefonapparat momentan besetzt ist.
 -  Dieses Symbol zeigt, dass der Teampartner Ihnen die Überwachung seines Präsenzstatus nicht erlaubt hat.

3 Allgemeine Einstellungen im Hauptmenü

Sie können über die allgemeinen Einstellungen im Hauptmenü unter **menü > Allgemein ...** grundlegende Funktionen und Leistungsmerkmale konfigurieren.

Diese Einstellungen sind in drei Gruppen zusammengefasst:

- **Allgemeines**
Grundlegende Einstellungen für die Darstellung der Weboberfläche, zur Verwaltung der konfigurierten Endgeräte und Rufnummernlisten sowie zur Definition von Anrufumleitungen. Hierüber können Sie zusätzlich festlegen, welche Anruftypen im Journal protokolliert werden sollen und ob Sie über nicht angenommene Anrufe per E-Mail benachrichtigt werden möchten.
- **Präsenz**
Zur Einstellung Ihres Präsenzstatus und der Zugriffskontrolle für die Anzeige Ihres Präsenzstatus bei den anderen OpenScape UC Application-Benutzern.
- **Adressen**
Einstellungen zum Import und Export von Adressdaten aus bzw. in anderen Verzeichnissen sowie zur Verwaltung von Adressgruppen.
- **Team**
Teamadministratoren stehen hier Einstellungen zur Verwaltung deren Teams zur Verfügung. Jedes Teammitglied verwaltet hierüber die bereits erteilten Berechtigungen zum **Monitoring des eigenen Apparates** und zur **Journal-Verfügbarkeit**.

Die einzelnen Gruppen sind in Untergruppen aufgeteilt, als Registerkarten mit den entsprechenden untergeordneten Registerkarten im Dialog **Allgemeine Einstellungen** dargestellt und in den folgenden Abschnitten ausführlich beschrieben.

3.1 Allgemeines

Über die Registerkarte **Allgemeines** können Sie die Basiseinstellungen für die Arbeit mit der Weboberfläche vornehmen.

Diese Registerkarte ist in den folgenden Registerkarten unterteilt:


- **Darstellung**
Auf dieser Registerkarte nehmen Sie die Einstellungen zum bevorzugten Stil für die Benutzeroberfläche vor. Zusätzlich können Sie an dieser Stelle auswählen, welche Mobile-Zeitzone aktuell verwendet werden soll.
- **Journal**
Auf dieser Registerkarte nehmen Sie die Einstellungen zur Journalisierung der Anrufe und der Benachrichtigungen für nicht angenommene Anrufe vor.
- **Anrufumleitung**
Auf dieser Registerkarte nehmen Sie die Einstellungen zur Umleitung von Anrufen vor.

- **Geräte**
Auf dieser Registerkarte verwalten Sie Ihre Geräte. Sie können weitere Geräte zur Verwendung hinzufügen, Geräteeinstellungen ändern und Gerätedefinitionen die Sie nicht mehr benötigen aus der Geräteliste löschen.
- **Rufnummernlisten**
Auf dieser Registerkarte können Sie Rufnummernlisten erstellen, die Sie als bevorzugtes Gerät auswählen können. Über die Rufnummernlisten können Sie flexibel die Anrufreihenfolge der bevorzugten Geräte verwalten.
- **Desktop-Integration**
Mithilfe der Informationen auf der Registerkarte **DesktopIntegration** können Sie an Ihrem Arbeitsplatz ein kleines Programm herunterladen, das es Ihnen erlaubt, aus einer beliebigen Anwendung heraus einen Teilnehmer anzurufen.
Zudem werden über die OpenScape Desktop Integration eingehende Anrufe und Sofortnachrichten (Instant Messaging) auch dann signalisiert, wenn das Fenster des OpenScape Web Client geschlossen ist.
In der Anwendung OpenScape Desktop Integration können Sie weitere Optionen zum Startverhalten, zur Ansicht und zu den Benachrichtigungsmöglichkeiten einstellen.

3.1.1 Darstellung

Auf der Registerkarte **Darstellung** definieren Sie den von Ihnen bevorzugten Stil für die Weboberfläche.

Sie erreichen diesen Einstellungsdialog über das Hauptmenü unter **menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Darstellung.**



Folgende Einstellungen stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung:

- **Bevorzugter Stil der Oberfläche**
Über dieses Kombinationsfeld können Sie das Design für die Weboberfläche auswählen, das Ihnen am besten gefällt. Standardmäßig stehen die Optionen **Standard** und **Crystal Sea** zur Verfügung.

HINWEIS: Alle Abbildungen in diesem Handbuch zeigen den Stil **Standard**.

- **Ansicht für den Start festlegen**
Mithilfe dieses Kombinationsfeld können Sie festlegen, wie die Benutzeroberfläche aussehen soll, wenn Sie die Anwendung starten. Sie können folgende Einstellungen wählen:
 - **Wie zuletzt beim Beenden**
Die Anwendung wird mit der Ansicht geöffnet, die Sie zuletzt beim Beenden eingestellt hatten.
 - **Große Ansicht**
Die Anwendung wird mit der großen Ansicht der Benutzeroberfläche geöffnet.
 - **Kleine Ansicht**
Die Anwendung wird mit der kleinen Ansicht der Benutzeroberfläche geöffnet.

– **Kompakte Ansicht**

Die Anwendung wird mit der kompakten Ansicht der Benutzeroberfläche geöffnet.

Folgende weitere Optionen sind über je ein Kontrollkästchen wählbar:

- **Applikationsbanner anzeigen**
Blendet das Applikationsbanner nach dem Starten der Anwendung ein. Ohne weitere Benutzeraktion wird der OpenScape Web Client im aktuell geöffneten Browserfenster angezeigt. Durch Anklicken des Applikationsbanners wird der OpenScape Web Client in einem separaten Fenster angezeigt.
- **Wenn möglich in einem eigenen Fenster starten**
Wird diese Option gewählt, wird die Anwendung, wenn möglich immer in einem eigenen Fenster angezeigt.
- **In den Vordergrund gehen bei ankommendem Ruf**
Liegt das Browserfenster von OpenScape Web Client im Hintergrund, ist also von anderen Anwendungsfenstern verdeckt, oder ist minimiert kann über diese Option eingestellt werden, dass bei einem Anruf OpenScape Web Client automatisch in den Vordergrund gesetzt wird.

HINWEIS: Diese Funktion ist derzeit nur mit Internet Explorer 8 und 9 für das Betriebssystem Microsoft Windows 7 erfolgreich getestet worden.

WICHTIG: Das Browserfenster des OpenScape Web Client wird bei einem ankommenden Anruf nur dann in den Vordergrund gesetzt, wenn zum gleichen Zeitpunkt das Fenster keiner anderen Applikation auf dem Desktop maximiert und OpenScape Web Client als einzige Registerkarte (Tab) im Webbrowser geöffnet ist.

- **In den Vordergrund gehen bei ankommender IM-Nachricht**
Liegt das Browserfenster von OpenScape Web Client im Hintergrund, ist also von anderen Anwendungsfenstern verdeckt, oder ist minimiert kann über diese Option eingestellt werden, dass bei einer eingehenden IM-Nachricht OpenScape Web Client automatisch in den Vordergrund gesetzt wird.

HINWEIS: Diese Funktion ist derzeit nur mit Internet Explorer 8 und 9 für das Betriebssystem Microsoft Windows 7 erfolgreich getestet worden.

WICHTIG: Das Browserfenster des OpenScape Web Client wird bei einer eingehenden IM-Nachricht nur dann in den Vordergrund gesetzt, wenn zum gleichen Zeitpunkt das Fenster keiner anderen Applikation auf dem Desktop maximiert und OpenScape Web Client als einzige Registerkarte (Tab) im Webbrowser geöffnet ist.

- **Akustische Benachrichtigung abspielen bei ankommender IM-Nachricht**



Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der OpenScape Web Client bei jeder neuen Chat-Nachricht Sie durch einen Standardton benachrichtigen. Standardmäßig ist sie deaktiviert.

Außerdem können Sie über dieses Einstellungsfenster die folgenden zusätzlichen Einstellungen vornehmen:

- **Aktuelle Größe speichern**

Über die Schaltfläche **Speichern** können Sie die aktuelle Fenstergröße beim Schließen speichern. Beim nächsten Start wird die Anwendung mit der zuletzt verwendeten Fenstergröße gestartet.

- **Mobile Zeitzone**


Über das Symbol  können Sie die Zeitzone einstellen, die für Sie im **Journal** angezeigt werden soll. Dies ist dann nützlich, falls Sie sich in einer anderen Zeitzone befinden und von dort aus mit dem OpenScape Web Client arbeiten. Die Ereigniszeit wird dann in Ortszeit angezeigt. Sie können für die Anzeige der Journaleinträge im **Journal** durch Klicken auf  in der Symbolleiste die Uhrzeit zwischen Anzeige in Ortszeit oder in Zeit der konfigurierten **Mobile Zeitzone** umschalten. Andere OpenScape UC Application-Benutzer, die Sie als Kontakt in Ihrer Kontaktliste haben, werden beim Positionieren des Mauszeigers über Ihr Präsenzstatus-Symbol in der eingeblendeten Quick-Info Ihre **Aktuelle Zeit** sehen. In diesem Fall ist das die Ortszeit der Zeitzone, die Sie vorher als **Mobile-Zeitzone** eingestellt haben.

Nach den gewünschten Einstellungen für die Darstellung der Oberfläche haben Sie folgende Bedienoptionen:

- Betätigen Sie die Schaltfläche **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern, ohne den Dialog **Allgemeine Einstellungen** zu schließen.
- Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern und den Dialog **Allgemeine Einstellungen** zu schließen.
- Betätigen Sie die Schaltfläche **Abbrechen**, um den Dialog **Allgemeine Einstellungen** zu schließen, ohne die bereits durchgeführten Einstellungen zu speichern.


3.1.2 Journal


Auf der Registerkarte **Journal** nehmen Sie die Einstellungen zur Erzeugung der Journaleinträge und für die Benachrichtigungsfunktion vor. Sie erreichen diesen Einstellungsdialog über **menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Journal**.



Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:

- **Journaleinträge erzeugen**
Wählen Sie für Ihre Journaleinträge eine der folgenden Optionen aus:
 - **Für alle Anrufe**
Erzeugt Journaleinträge für alle Anrufe
 - **Nicht aktiviert**
Schaltet die Erzeugung von Journaleinträgen aus
- **Benachrichtigung für nicht angenommene Anrufe an**
Hier können Sie definieren, wohin, in welcher Sprache und in welchem Format eine Benachrichtigung für nicht angenommene Anrufe gesendet werden soll. Folgende Kombinationsfelder können eingestellt werden:
 - **E-Mail-Adresse**
Die Standardeinstellung für die Benachrichtigung über nicht angenommene Anrufe ist **Nicht aktiviert**. Möchten Sie über nicht angenommene Anrufe benachrichtigt werden, wählen Sie über das Kombinationsfeld aus, an welche E-Mail-Adresse die Benachrichtigung gesendet werden soll. Besteht diese Auswahlmöglichkeit noch nicht,

müssen Sie zunächst eine E-Mail-Adresse erzeugen, an die die Benachrichtigung geht. Sie können sich eine Liste von E-Mail-Adressen erzeugen, indem Sie  betätigen. Folgender Dialog öffnet sich:



The screenshot shows a dialog box titled "Allgemeine Einstellungen" with a tabbed interface. The "Allgemeines" tab is selected. Below the tabs, there are sub-tabs: "Darstellung", "Journal", "Anrufumleitung", "Geräte", "Rufnummernlisten", and "DesktopIntegration". The "Journal" sub-tab is active. The main area contains two input fields: "Name:" and "E-Mail-Adresse:". To the right of the "E-Mail-Adresse:" field are two buttons: "Hinzufügen" and "Ändern". Below these fields is a large empty rectangular area labeled "Liste der konfigurierten E-Mail-Adressen:". At the bottom right of this area is a "Löschen" button. At the very bottom of the dialog are "OK" and "Abbrechen" buttons.

In diesem Dialog können Sie neue E-Mail-Adressen über die Schaltfläche **Hinzufügen** konfigurieren sowie angelegte E-Mail-Adressen über die Schaltfläche **Ändern** bearbeiten oder über die Schaltfläche **Löschen** aus der **Liste der konfigurierten E-Mail-Adressen** entfernen.

– **Sprache**

Wählen Sie über dieses Kombinationsfeld aus, welche Sprache die Benachrichtigung haben soll.

– **Format**

Bestimmen Sie über dieses Kombinationsfeld das Format der Benachrichtigung. Die folgende Tabelle enthält eine Liste der verfügbaren Nachrichtenformate:

Format	Beschreibung
HTML (Voreinstellung)	Der Vorteil dieses Formats liegt darin, dass in der Benachrichtigung eine Schaltfläche integriert ist, über die der Absender sofort zurückgerufen werden kann. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, muss der E-Mail-Client, auf dem die Benachrichtigung empfangen wird, das HTML-Format unterstützen und JavaScript muss aktiviert sein.
Text	Beim Text-Format wird ausschließlich der reine Benachrichtigungstext übermittelt. Statt der Rückruffschaltfläche ist hier für einen angefragten Rückruf eine Link-Verknüpfung enthalten.
SMS Format	Das SMS-Format ist ebenfalls ein reines Text-Format. Allerdings wird hierbei für die Benachrichtigung eine verkürzte Form verwendet, passend für die eingeschränkte Darstellungsmöglichkeit auf einem Mobiltelefon.

3.1.3 Anrufumleitung

Auf der Registerkarte **Anrufumleitung** nehmen Sie die Einstellungen für die Anrufumleitung vor.

Sie erreichen diesen Einstellungsdialog über **menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Anrufumleitung**.


The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' dialog box with the 'Anrufumleitung' tab selected. The settings are as follows:

- Regelprofil aktivieren:** Nicht aktiviert
- Bevorzugtes Gerät:** Bürotelefon
- eingehenden Anrufe:** Bürotelefon
- ausgehende Anrufe:** Bürotelefon
- Bei eingehenden Anrufen umleiten:**
 - ohne Bedingung zu: Nicht aktiviert
 - bei besetzt zu: Nicht aktiviert
 - nach Zeit zu: Nicht aktiviert

A 'Schließen' button is located at the bottom right of the dialog.

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Regelprofil aktivieren


Wenn Sie die Anrufumleitung anhand eines von Ihnen definierten Regelprofils einrichten möchten, wählen Sie über das Kombinationsfeld das entsprechende Regelprofil aus. Zur Bearbeitung der Regelprofile (hinzufügen, ändern oder löschen), können Sie über  den Dialog **Regeln** öffnen.


Beachten Sie, dass es zu Problemen bei der Anrufumleitung kommen kann, falls Sie zusätzlich andere Umleitungsoptionen einrichten. Gegebenenfalls werden Sie durch eine Fehlermeldung darauf aufmerksam gemacht.

Bevorzugtes Gerät


Wählen Sie über dieses Kombinationsfeld das bevorzugte Gerät für den *One Number Service* aus, wenn bei einem Anrufer sowohl für eingehende Anrufe als auch ausgehende Anrufe dieses Gerät angezeigt werden soll.


- **Eingehende Anrufe**



Wählen Sie über dieses Kombinationsfeld das bevorzugte Gerät für den *One Number Service* für eingehende Anrufe. Wenn Sie die Liste der bevorzugten Geräte bearbeiten möchten (hinzufügen, ändern oder löschen), können Sie über  den Dialog **Liste der bevorzugten Geräte** öffnen, um direkt eine Bearbeitung vorzunehmen.




Es sind folgende Aktionen in diesem Dialog möglich:

-  Einen neuen Eintrag erzeugen - öffnet den Dialog **Gerät zur Liste**, in dem Sie einen neuen **Namen** und eine neue **Telefonnummer** eingeben können.




-  Einen Eintrag ändern - öffnet den Dialog **Gerät zur Liste**, in dem Sie einen vorhandenen **Namen** und/oder die dazugehörige **Telefonnummer** bearbeiten können.
-  Einen Eintrag löschen - entfernt einen ausgewählten Eintrag aus der **Liste der bevorzugten Geräte**.

- **Ausgehende Anrufe**

Wählen Sie über dieses Kombinationsfeld das bevorzugte Gerät für den One Number Service für ausgehende Anrufe. Wenn Sie die Liste der bevorzugten Geräte bearbeiten möchten (hinzufügen, ändern oder löschen), können Sie über  den Dialog **Liste der bevorzugten Geräte** öffnen, um direkt eine Bearbeitung vorzunehmen.

Bei eingehenden Anrufen umleiten

Wählen Sie über dieses Kombinationsfeld das Gerät aus, das bei einem eingehenden Anruf dem Anrufenden angezeigt werden soll.

Über  können Sie direkt eines der Geräte für die Anrufumleitung auswählen, die Sie auf der Registerkarte **Geräte** eingerichtet haben. Der Dialog **Liste der bevorzugten Geräte** öffnet sich.

Über drei weitere Kombinationsfelder können Sie die Anrufumleitung an bestimmte Bedingungen knüpfen. Folgende bedingte Umleitungen sind möglich:

- **ohne Bedingung zu**

Wählen Sie über dieses Kombinationsfeld aus, zu welchem Gerät umgeleitet wird, wenn die Umleitung ohne Bedingung erfolgen soll.

- **bei besetzt zu**

Wählen Sie über dieses Kombinationsfeld aus, zu welchem Gerät umgeleitet wird, wenn Ihr Bürotelefon besetzt ist

HINWEIS: Dieses Leistungsmerkmal steht nur bei bestimmten Telefonanlagen zur Verfügung.

- **nach Zeit zu**

Wählen Sie über dieses Kombinationsfeld aus, zu welchem Gerät umgeleitet wird, wenn die definierte Klingelzeit des Gerätes überschritten wird.


HINWEIS: Dieses Leistungsmerkmal steht nur bei bestimmten Telefonanlagen zur Verfügung.

Betätigen Sie abschließend die Schaltfläche **Schließen**, um die Änderung zu speichern und den Dialog **Allgemeine Einstellungen** zu schließen.

3.1.4 Geräte

Auf der Registerkarte **Geräte** verwalten Sie die von Ihnen verwendeten Geräte.

Sie erreichen diesen Einstellungsdialog über **menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Geräte**.




Auf dieser Registerkarte können Sie weitere Geräte zur Verwendung hinzufügen, Geräteeinstellungen ändern sowie Geräte, die Sie nicht mehr benötigen, aus der Liste löschen. Die einzelnen Geräte können Sie dann im Hauptmenü über das Kombinationsfeld **Geräteanzeige** auswählen.

WICHTIG: Die Mitglieder eines Mehrleitungs-Sammelanschlusses (MLHG) dürfen nicht Ihre Voicemailbox als bevorzugtes Gerät für ein- und/oder ausgehende Anrufe konfigurieren.

Es sind folgende Aktionen von dieser Registerkarte aus möglich:

- **Neues Gerät konfigurieren**

Durch Klicken auf **+** bzw. auf die Schaltfläche **Neu** öffnet sich der folgende Dialog, in dem Sie Ihrer Geräteliste ein neues Gerät hinzufügen können.



HINWEIS: Abhängig von Ihren Profileinstellungen im CMP können die Schaltflächen **+** und **Neu** zur Konfiguration eines neuen, bevorzugten Geräts ausgeblendet sein. In diesem Fall haben Sie keine Möglichkeit Ihrer OpenScape UC Application-Geräteliste beliebige, eigene Endgeräte hinzuzufügen. Sie können Ihre ONS-Nummer und die bereits konfigurierten Endgeräte weiter verwenden.



- In das Feld **Name** geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Gerät ein. Unter diesem Namen wird das Gerät in der Liste und in den Auswahlfeldern angezeigt.
- In das Eingabefeld **Telefon** geben Sie die Rufnummer des neuen Geräts ein.

Folgende Zeichen sind zugelassen: die Zahlen von 0 bis 9, "()", "+", "-" sowie Leerzeichen. Für lokale Rufnummern können Sie nur die jeweilige Durchwahl eingeben, z.B. 123. Bei externen Rufnummern ist die vollständige Nummerneingabe beginnend mit "+" erforderlich, z.B. +490(700)512 - 456. Vor dem Speichern der vorgenommenen Einstellungen wird jede Rufnummer automatisch normalisiert.


Die Normalisierung einer Rufnummer bedeutet ihre Umwandlung von einem beliebigen Darstellungsformat in eine fest definierte Standarddarstellung. Eine Rufnummer wird immer dann normalisiert, wenn nach ihr gesucht oder sie an ein anderes System übergeben werden soll, das ein definiertes Rufnummernformat erwartet.

In der Liste der bevorzugten Geräte werden alle konfigurierten Endgeräte mit ihren normalisierten Rufnummer aufgeführt. Beispielsweise wird für das Endgerät mit der Durchwahl 123 die Rufnummer +490123456123 angezeigt, und dem Endgerät mit der externen Rufnummer +490(700)512-456 ist die Rufnummer +490700512456 zugewiesen worden.

In diesem Dialog können Sie die folgenden Einstellungen für die Klingelzeit vornehmen, nach der der Rufton automatisch auf das nächste konfigurierte Gerät weiterschaltet wird:

- **klingselt: <Anzahl>Sek.**
Hier können Sie die gewünschte Klingelzeit in Sekunden angeben, nach der der Rufton automatisch auf das nächste konfigurierte Gerät weitergeschaltet werden soll oder den Standardwert von **30** Sekunden übernehmen.
- **Standardweitzerschaltzeit**
Der Rufton wird automatisch nach einer von der Telefonanlage vorgegebenen Klingelzeit auf das nächste konfigurierte Gerät weitergeschaltet.
- **Kein Weiterschalten**
Der Rufton wird auf kein anderes konfiguriertes Gerät weitergeschaltet. Durch Betätigen der Schaltfläche **OK** wird der Dialog geschlossen. Ihre Einstellungen sind gespeichert.
Durch Betätigen der Schaltfläche **Abbrechen** wird der Dialog geschlossen. Die vorgenommenen Einstellungen werden dabei verworfen.
- **Einstellungen eines Listeneintrags ändern**
Durch Klicken auf  können Sie einen vorher ausgewählten Listeneintrag bearbeiten. Der oben abgebildete Dialog **Gerät** mit den vorhandenen Einstellungen öffnet sich. Die Rufnummer des Geräts ist ausgegraut und dadurch nicht änderbar. Änderungen der anderen Optionen sind möglich.
- **Gerät aus der Liste entfernen**
Durch Klicken auf  können Sie ein ausgewähltes Gerät aus der Liste der konfigurierten Geräte löschen.

WICHTIG: Der *One Number Service* (standardmäßig der oberste Eintrag in der Liste) und das aktuell verwendete Gerät können nicht gelöscht werden.


HINWEIS: Abhängig von Ihren Profileinstellungen im CMP als OpenScape UC Application-Benutzer kann die Schaltfläche  ausgeblendet sein. In diesem Fall haben Sie keine Möglichkeit das entsprechende Gerät aus Ihrer OpenScape UC Application-Geräteliste zu entfernen.

3.1.5 Rufnummernlisten

Auf der Registerkarte **Rufnummernlisten** definieren Sie die Rufnummernlisten, die Ihnen bei der Auswahl des bevorzugten Geräts, der Einrichtung einer Anrufumleitung sowie beim Einrichten von Vermittlungsregeln zur Verfügung stehen.

WICHTIG: Die Mitglieder eines Mehrleitungs-Sammelanschlusses (MLHG) dürfen keine Rufnummernliste als bevorzugtes Gerät für ein- und/oder ausgehende Anrufe konfigurieren.

Sie erreichen diesen Einstellungsdialog über **menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Rufnummernlisten**.



Auf dieser Registerkarte können Sie Rufnummernlisten erstellen, die Sie als bevorzugtes Gerät auswählen können. Über die Rufnummernlisten können Sie flexibel die Anrufreihenfolge der bevorzugten Geräte verwalten. So können z. B. neue Rufnummernlisten angelegt bzw. gelöscht oder einzelne Einträge zu einer Rufnummernliste hinzugefügt bzw. von einer Rufnummernliste gelöscht werden.


Die Prioritätsliste der Geräte wird von oben nach unten abgearbeitet und schaltet nach der eingestellten Klingelzeit den Rufton automatisch auf das nächste Gerät.

Die Registerkarte **Rufnummernlisten** ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

- **Rufnummernliste** - hier werden alle konfigurierten Rufnummernlisten aufgelistet.
- **Rufnummern der Liste:** - hier werden die Rufnummern aufgeführt, die einer im Bereich **Rufnummernliste** markierten Rufnummernliste zugewiesen sind.

Bedienelemente im Bereich "Rufnummernliste"

Die folgenden Bedienelemente stehen Ihnen im Bereich **Rufnummernliste** zur Verfügung:

-  - Rufnummernliste umbenennen
Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den Namen einer Rufnummernliste ändern.


HINWEIS: Sie können auch direkt auf den Namen der Rufnummernliste klicken, um diese umzubenennen.

- **✗** - Löschen der Rufnummernliste
Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie eine Rufnummernliste aus der Liste entfernen. Die Rufnummernliste wird nach einer Bestätigungsabfrage aus der Liste entfernt.
- **Neu** - Eine neue Rufnummernliste erzeugen
Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie eine neue Rufnummernliste erstellen.
- **Dupliziere** die aktuelle Rufnummernliste
Durch Klicken auf die Schaltfläche **Dupliziere** können Sie eine neue Rufnummernliste durch Duplizieren einer bereits bestehenden Rufnummernliste erstellen.

Bedienelemente im Bereich "Rufnummern der Liste:"

Die folgenden Bedienelemente stehen Ihnen im Bereich **Rufnummern der Liste:** zur Verfügung:




- **△** - Ausgewählte Rufnummer nach oben verschieben
Durch Klicken auf **△** können Sie einen markierten Geräteeintrag in der Liste nach oben verschieben. Dadurch wird die Anrufpriorität für dieses Gerät erhöht.
- **▽** - Ausgewählte Rufnummer nach unten verschieben
Durch Klicken auf **▽** können Sie einen markierten Geräteeintrag in der Liste nach unten verschieben. Dadurch wird die Anrufpriorität für dieses Gerät erniedrigt.
- **📄** - Rufnummern von Liste hinzufügen
Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie weitere Geräte aus der **Liste der bevorzugten Geräte** hinzufügen. Es öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem alle konfigurierten Geräte aufgeführt sind. Sie können ein oder mehrere Geräte durch Aktivieren der jeweiligen Kontrollkästchen auswählen. Über die Schaltfläche **Hinzufügen** können Sie den Dialog schließen und Ihre Auswahl bestätigen. Das neue Gerät erscheint in der Liste der Rufnummern, die der Rufnummernliste zugeordnet sind.
- **+** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie der **Liste der bevorzugten Geräte** neue Rufnummern hinzufügen und sie direkt in die Liste übernehmen. Es öffnet sich folgender Dialog:



The image shows a small dialog box with a title bar that says "Gerät aus Liste:". Inside the dialog, there are two text input fields. The first is labeled "Name:" and the second is labeled "Telefon:". Below these fields are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

HINWEIS: Abhängig von Ihren Profileinstellungen im CMP als OpenScape UC Application-Benutzer kann die Schaltfläche **+** ausgeblendet sein. In diesem Fall haben Sie keine Möglichkeit der ausgewählten Rufnummernliste sowie Ihrer OpenScape

UC Application-Geräteliste beliebige, eigene Endgeräte hinzuzufügen. Sie können Ihre ONS-Nummer und die bereits konfigurierten Endgeräte weiter verwenden.

-  - Eintrag editieren
Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen vorhandenen Rufnummerneintrag ändern.
-  - Eintrag löschen
Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen Rufnummerneintrag aus der Rufnummernliste entfernen.
- **Hinzufügen** - Die Funktion dieser Schaltfläche ist identisch mit der Funktion der Schaltfläche  (Rufnummern von Liste hinzufügen).

3.1.6 Desktop-Integration

Mithilfe der Informationen auf der Registerkarte **DesktopIntegration** können Sie an Ihrem Arbeitsplatz ein kleines Programm benutzen, um aus einer beliebigen Anwendung heraus durch Betätigen einer von Ihnen definierten Taste (*Hotkey*) einen Teilnehmer anzurufen.

HINWEIS: Abhängig von der Konfiguration des OpenScape UC Application-Servers kann die Registerkarte **DesktopIntegration** ausgeblendet sein.

HINWEIS: Die OpenScape Desktop Integration wird mit dem Safari 5-Browser für Mac OS und Microsoft Windows nicht unterstützt.

Dazu ein Beispiel:

In einem *Microsoft Word*-Dokument, das Sie geöffnet haben, befindet sich eine Telefonnummer. Markieren Sie diese Telefonnummer im Text und betätigen Sie den entsprechenden Hotkey. Es wird sofort ein Anruf an diese Telefonnummer eingeleitet.

Über die OpenScape Desktop Integration werden eingehende Anrufe und Sofortnachrichten (Instant Messaging) auch dann signalisiert, wenn das Fenster des OpenScape Web Client geschlossen ist.

In der OpenScape Desktop Integration können Sie weitere Optionen zum Startverhalten, zur Ansicht des Anwendungsfensters und den Benachrichtigungsmöglichkeiten einstellen.

HINWEIS: Die Nutzung dieses Anwendungsprogramms ist unabhängig davon, ob der OpenScape Web Client gestartet ist oder nicht.

Anwendungsvoraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen Sie beachten, damit Sie die OpenScape Desktop Integration nutzen können:

- Die Nutzung der OpenScape Desktop Integration ist nur mit einem Microsoft Windows-Betriebssystem möglich.
- Wenn Sie die OpenScape Desktop Integration verwenden möchten, vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen der Anwendung, dass dies über die OpenScape Web Client-URL geschieht, die Sie standardmäßig für den OpenScape Web Client nutzen. Diese URL muss den FQDN des OpenScape Web Client-Systems enthalten, um mögliche Zertifikatsfehler zu vermeiden.
- Da eingehende Anrufe und Sofortnachrichten über die OpenScape Desktop Integration signalisiert werden, muss eine eventuell an Ihrem Arbeitsplatzrechner eingesetzte Firewall entsprechend konfiguriert werden.


Die freizuschaltenden Ports sind:

- Für **http://** Port 7789 TCP und/oder
- Für **https://** Port 8443 TCP

HINWEIS: Abhängig von der Konfiguration durch den Administrator können verschiedene Optionen ausgeblendet sein.

Herunterladen der Anwendung

Der Download der Anwendung erfolgt über die Registerkarte **DesktopIntegration** unter **menü > Allgemein ... > Allgemeines**.




Detaillierte Handlungsanweisungen zur Konfiguration und zur Bedienung der OpenScape Desktop Integration finden Sie im Handbuch *OpenScape UC Application V7 Client Applikationen*.

Schließen Sie die Registerkarte **DesktopIntegration** über die Schaltfläche **Schließen**. Dadurch wird auch der Einstellungsdialog **Allgemeine Einstellungen** geschlossen.

3.2 Präsenz

Über die Präsenzeinstellung teilen Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern mit, in welchem Arbeitsstatus Sie sich aktuell befinden. Sehen können allerdings nur die OpenScape UC Application-Benutzer Ihren Präsenzstatus, denen Sie dies erlaubt haben.

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, immer Ihren aktuellen Präsenzstatus einzustellen, damit Ihre Kollegen immer darüber informiert sind, ob eine Kontaktaufnahme zu Ihnen möglich ist oder nicht.

Über die Registerkarte **Präsenz** verfügen Sie, neben dem Kombinationsfeld  **Präsenzanzeige** im Hauptmenü, über eine weitere Einstellungsmöglichkeit Ihres Präsenzstatus.


Sie erreichen diesen Dialog über **menü > Allgemein... > Registerkarte Präsenz**.

Auf der Registerkarte **Präsenz** finden Sie weitere Registerkarten, auf denen die Einstellungen zu folgenden Bereichen zugänglich sind:

- **Mein Status**
Auf dieser Registerkarte nehmen Sie die Einstellungen zu Ihrem Präsenzstatus vor.
- **Voreinstellungen**
Über diese Registerkarte werden die Präsenz-Einstellungen nach dem Starten und Beenden des Programms festgelegt sowie das Verhalten bei Statusänderungen definiert.
- **Zugriffskontrolle**
Über dieser Registerkarte verwalten Sie das Verhalten bei einer Präsenzfrage und die Benutzer, die Ihren Präsenzstatus sehen dürfen.

3.2.1 Mein Status

Über die Registerkarte **Mein Status** können Sie Ihre Präsenzeinstellungen vornehmen.



Durch Setzen des gewünschten Optionsfeldes legen Sie Ihren Status fest. Sie können unter den folgenden Präsenzstatus wählen:

- **👤 Verfügbar**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie an Ihrem Arbeitsplatz erreichbar sind.
- **👤 Nicht verfügbar**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie an Ihrem Arbeitsplatz nicht erreichbar sind.
- **⊖ Bitte nicht stören**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie zwar an Ihrem Arbeitsplatz sind, aber nicht gestört werden möchten.
- **🕒 Bin gleich zurück**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie Ihren Arbeitsplatz kurz verlassen haben.
- **⊖ Beschäftigt**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie an Ihrem Arbeitsplatz erreichbar sind, allerdings nur in dringenden Fällen gestört werden möchten.
- **👥 In einer Besprechung**
Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie momentan in einer Besprechung und somit nicht erreichbar sind.

Über das Feld **Aktueller Standort** können Sie in Textform den Standort eingeben, an dem Sie sich gerade befinden. Dieser Text wird ebenfalls in der Quick-Info angezeigt.

Nach den gewünschten Einstellungen für den Präsenzstatus haben Sie folgende Bedienoptionen:

- Betätigen Sie die Schaltfläche **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern, ohne den Dialog **Allgemeine Einstellungen** zu schließen.
- Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern und den Dialog **Allgemeine Einstellungen** zu schließen.
- Betätigen Sie die Schaltfläche **Abbrechen**, um den Dialog **Allgemeine Einstellungen** zu schließen, ohne die bereits durchgeführten Einstellungen zu speichern.

3.2.2 Voreinstellungen

Über die Registerkarte **Voreinstellungen** werden die Präsenzeinstellungen nach dem Starten und Beenden des Programms festgelegt sowie das Verhalten bei Statusänderungen definiert.

The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' dialog box with the 'Präsenz' tab selected. The 'Voreinstellungen' sub-tab is active. The settings are as follows:

- Status beim Login: ---
- Status beim Beenden des WebClient: ---
- Verhalten bei Präsenz-Status Änderungen**
 - Neuer Status: Verfügbar, Nicht verfügbar, Bin gleich zurück, Bitte nicht stören, Beschäftigt, In einer Besprechung
 - setze bevorzugtes Gerät auf:
- Automatische Statusermittlung**
 - Anzahl der Anrufe für Besetzt:

Buttons: OK, Abbrechen, Übernehmen

Folgende Einstellungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:

- **Status beim Login**

Wählen Sie über dieses Kombinationsfeld den Präsenzstatus aus, der automatisch nach dem Anmelden am System für Sie gelten soll.

HINWEIS: Wenn Sie die Einstellung "---" auswählen, wird nach der Anmeldung am System Ihr zuletzt eingestellter Präsenzstatus wieder angezeigt.

- **Status beim Beenden des Web Client**

Wählen Sie über dieses Kombinationsfeld den Präsenzstatus aus, der nach dem Beenden des Programms bzw. nach der Abmeldung vom System für Sie gelten soll.

HINWEIS: Wenn Sie die Einstellung "---" auswählen, wird nach der Anmeldung am System Ihr zuletzt eingestellter Präsenzstatus wieder angezeigt.

- **Verhalten bei Präsenz-Status Änderungen**

Sie können für jeden Präsenzstatus ein bevorzugtes Endgerät festlegen. Legen Sie durch Setzen der entsprechenden Kontrollkästchen fest, für welche Status bei Statusänderungen ein bevorzugtes Gerät genutzt werden soll und wählen Sie über das dazugehörige Kombinationsfeld aus, welches Gerät Sie in diesem Fall für Ihre eingehenden Gespräche nutzen möchten.

HINWEIS: Wenn für einen Präsenzstatus die Einstellung "---" ausgewählt ist, wird beim Wechseln in diesen Präsenzstatus das aktuell verwendete Gerät beibehalten.

- **Automatische Statusermittlung**

Über dieses Kombinationsfeld können Sie einstellen, ob Sie einen oder zwei Anrufe auf Ihren besetzten Anschluss zulassen, bevor die Verfügbarkeitsanzeige Ihres Telefonanschlusses in den Kontaktlisten der anderen OpenScape UC Application-Benutzer vom Zustand "Frei" (🟢 bzw. 🟢) auf den Zustand "Besetzt" (🔴 bzw. 🔴) wechselt.

Der voreingestellte Wert ist 1. Das bedeutet, dass die Anzeige Ihrer Telefonverfügbarkeit dann auf den Zustand "Besetzt" wechselt, wenn Sie von einem Ihrer Anschlüsse telefonieren.

Wenn Sie zulassen möchten, dass erst dann, wenn ein zweites Gespräch bei Ihnen eingeht, die Verfügbarkeitsanzeige auf den Zustand "Besetzt" wechselt, stellen Sie im Kombinationsfeld den Wert 2 ein.

Nach den gewünschten Einstellungen für den Präsenzstatus haben Sie folgende Bedienoptionen:

- Betätigen Sie die Schaltfläche **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern, ohne den Dialog **Allgemeine Einstellungen** zu schließen.
- Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern und den Dialog **Allgemeine Einstellungen** zu schließen.

- Betätigen Sie die Schaltfläche **Abbrechen**, um den Dialog **Allgemeine Einstellungen** zu schließen, ohne die bereits durchgeführten Einstellungen zu speichern.

3.2.3 Zugriffskontrolle

Über diese Registerkarte definieren Sie das Verhalten bei einer Präsenzanfrage und verwalten die Benutzer, die Ihren Präsenzstatus sehen dürfen.

Mithilfe der Optionen im Kombinationsfeld **Wenn andere Benutzer Ihren Präsenz-Status sehen möchten** können Sie festlegen, wie sich das Programm verhält, wenn andere Benutzer Ihren Präsenzstatus sehen möchten. In Abhängigkeit davon, welche der drei verfügbaren Optionen ausgewählt ist, bietet diese Registerkarte unterschiedliche weitere Einstellungen und Informationen. Zur Auswahl stehen:

- **mich fragen**
Diese Option legt fest, dass Sie immer gefragt werden, ob dem anfragenden Benutzer gestattet werden soll, Ihren Präsenzstatus zu sehen. Die Registerkarte **Zugriffskontrolle** sieht beispielsweise wie folgt aus:

The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' dialog box with the 'Präsenz' tab selected. The 'Zugriffskontrolle' sub-tab is active. The 'Wenn andere Benutzer Ihren Präsenz-Status sehen möchten:' dropdown menu is set to 'mich fragen'. Below this is a checkbox labeled 'Anfragende Benutzer beim Akzeptieren in die Kontaktliste aufnehmen.' The 'Benutzer, die Ihren Präsenz-Status sehen dürfen:' section contains a list box with 'George Williams' and a 'Alle' checkbox. The 'Benutzer, die Ihren Präsenz-Status nicht sehen dürfen:' section contains a list box with 'T.Tamarova' and a 'Alle' checkbox. Buttons for 'Sperrern', 'Löschen', 'Akzeptieren', and 'Schließen' are visible at the bottom.

– **Anfragende Benutzer beim Akzeptieren in die Kontaktliste aufnehmen**

Wenn die OpenScape UC Application-Benutzer, die Ihnen eine Präsenzanfrage gesendet und Sie diese akzeptiert haben, in Ihre Kontaktliste automatisch übernommen werden sollen, setzen Sie das Kontrollkästchen.

– **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status sehen dürfen**

Die Benutzer, die Ihren Präsenzstatus kennen dürfen, sind in der Liste der **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status sehen dürfen** aufgeführt.

Alle - Durch das Aktivieren dieses Kontrollkästchens werden alle Benutzer in der Liste ausgewählt und können anschließend in die Liste der Benutzer, die Ihren Präsenzstatus nicht sehen dürfen verschoben oder aus der aktuellen Liste entfernt werden.

Sperren - Über diese Schaltfläche können Sie einem oder mehreren Benutzern die Berechtigung Ihren Präsenzstatus zu sehen entziehen. Aktivieren Sie hierfür das Kontrollkästchen neben den betreffenden Namen und betätigen Sie die Schaltfläche **Sperren**. Der ausgewählte Benutzer wird in die Liste der Benutzer verschoben, die Ihren Präsenzstatus nicht sehen dürfen.

Löschen - Über diese Schaltfläche können Sie einen oder mehrere dieser Benutzer aus der Liste löschen. Aktivieren Sie hierfür das Kontrollkästchen neben den betreffenden Namen und betätigen Sie die Schaltfläche **Löschen**. Es stehen keine Informationen mehr zur Verfügung, ob der Kontakt Ihren Präsenzstatus sehen darf oder nicht.

– **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status nicht sehen dürfen**


Die Benutzer, die Ihren Präsenzstatus nicht kennen dürfen, sind der Liste **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status nicht sehen dürfen** aufgeführt.

Alle - Durch das Aktivieren dieses Kontrollkästchens werden alle Benutzer in der Liste ausgewählt und können anschließend in die Liste der Benutzer, die Ihren Präsenzstatus sehen dürfen verschoben oder aus der aktuellen Liste entfernt werden.

Akzeptieren - Über diese Schaltfläche können Sie einem oder mehreren Benutzern die Berechtigung erteilen, Ihren Präsenzstatus zu sehen. Aktivieren Sie hierfür das Kontrollkästchen neben den betreffenden Namen und betätigen Sie die Schaltfläche **Akzeptieren**. Die Benutzer werden in die Liste der Benutzer, die Ihren Präsenzstatus sehen dürfen verschoben.

Löschen - Über diese Schaltfläche können Sie einen oder mehrere dieser Benutzer aus der Liste löschen. Aktivieren Sie hierfür das Kontrollkästchen neben den betreffenden Namen und betätigen Sie die Schaltfläche **Löschen**. Dem entsprechenden Benutzer werden keine Informationen mehr über Ihren Präsenzstatus mitgeteilt.


- **den Zugriff zulassen**
Diese Option legt fest, dass es allen anfragenden Benutzern automatisch gestattet wird, Ihren Präsenzstatus zu sehen. Die Registerkarte **Zugriffskontrolle** sieht beispielsweise wie folgt aus:



– **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status nicht sehen dürfen**

Die Benutzer, die Ihren Präsenzstatus nicht kennen dürfen, sind der Liste **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status nicht sehen dürfen** aufgeführt.

Alle - Durch das Aktivieren dieses Kontrollkästchens werden alle Benutzer in der Liste ausgewählt und können anschließend in die Liste der Benutzer, die Ihren Präsenzstatus sehen dürfen verschoben oder aus der aktuellen Liste entfernt werden.

Hinzufügen - Hierüber können Sie nach einem OpenScape UC Application-Benutzer in den konfigurierten Verzeichnissen suchen, um ihm anschließend die Berechtigung zu entziehen, Ihren Präsenzstatus zu sehen. Durch die Eingabe eines Namens oder einer Telefonnummer in das Eingabefeld **<Name oder Nummer>** und Klicken auf  starten Sie die Suche nach dem gewünschten Benutzer in allen Verzeichnissen. Die Suchergebnisse werden anschließend im Fenster **Verzeichnissuche** aufgelistet. Der ausgewählte Benutzer wird über die Schaltfläche **OK** und nach Akzeptieren der Bestätigungsabfrage in die Liste der Benutzer aufgenommen, die Ihren Präsenzstatus nicht sehen dürfen.


Akzeptieren - Über diese Schaltfläche können Sie einem oder mehreren Benutzern die Berechtigung erteilen, Ihren Präsenzstatus zu sehen. Aktivieren Sie hierfür das Kontrollkästchen neben den betreffenden

Namen und betätigen Sie die Schaltfläche **Akzeptieren**. Die Benutzer werden in die Liste der Benutzer, die Ihren Präsenzstatus sehen dürfen verschoben.

Löschen - Über diese Schaltfläche können Sie einen oder mehrere dieser Benutzer aus der Liste löschen. Aktivieren Sie hierfür das Kontrollkästchen neben den betreffenden Namen und betätigen Sie die Schaltfläche **Löschen**. Dem entsprechenden Benutzer werden keine Informationen mehr über Ihren Präsenzstatus mitgeteilt.

- **den Zugriff sperren**


Diese Option legt fest, dass es keinem der anfragenden Benutzer gestattet wird, Ihren Präsenzstatus zu sehen. Die Registerkarte **Zugriffskontrolle** sieht beispielsweise wie folgt aus:



- **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status sehen dürfen**

Die Benutzer, die Ihren Präsenzstatus kennen dürfen, sind in der Liste der **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status sehen dürfen** aufgeführt.

Alle - Durch das Aktivieren dieses Kontrollkästchens werden alle Benutzer in der Liste ausgewählt und können anschließend in die Liste der Benutzer, die Ihren Präsenzstatus nicht sehen dürfen verschoben oder aus der aktuellen Liste entfernt werden.

Hinzufügen - Hierüber können Sie nach einem OpenScape UC Application-Benutzer in den konfigurierten Verzeichnissen suchen, um ihm anschließend die Berechtigung zu erteilen, Ihren Präsenzstatus zu sehen. Durch die Eingabe eines Namens oder einer Telefonnummer in das Eingabefeld **<Name oder Nummer>** und Klicken auf  starten Sie die Suche nach dem gewünschten Benutzer in allen Verzeichnissen. Die Suchergebnisse werden anschließend im Fenster **Verzeichnissuche**

aufgelistet. Der ausgewählte Benutzer wird über die Schaltfläche **OK** und nach Akzeptieren der Bestätigungsabfrage in die Liste der Benutzer aufgenommen, die Ihren Präsenzstatus sehen dürfen.

Sperren - Über diese Schaltfläche können Sie einem oder mehreren Benutzern die Berechtigung Ihren Präsenzstatus zu sehen entziehen. Aktivieren Sie hierfür das Kontrollkästchen neben den betreffenden Namen und betätigen Sie die Schaltfläche **Sperren**. Der ausgewählte Benutzer wird in die Liste der Benutzer verschoben, die Ihren Präsenzstatus nicht sehen dürfen.

Löschen - Über diese Schaltfläche können Sie einen oder mehrere dieser Benutzer aus der Liste löschen. Aktivieren Sie hierfür das Kontrollkästchen neben den betreffenden Namen und betätigen Sie die Schaltfläche **Löschen**. Es stehen keine Informationen mehr zur Verfügung, ob der Kontakt Ihren Präsenzstatus sehen darf oder nicht.

3.3 Adressen

Die Registerkarte **Adressen** dient der Verwaltung Ihrer Adressdaten. Sie erreichen diesen Dialog über **Hauptmenü > menü > Allgemein ... > Registerkarte Adressen**.

Auf der Registerkarte **Adressen** finden Sie weitere Registerkarten, auf denen die Einstellungen zu folgenden Bereichen zugänglich sind:

- **Importieren**
Auf dieser Registerkarte nehmen Sie die Einstellungen zum Import von Adressen vor.
- **Exportieren**
Auf dieser Registerkarte nehmen Sie die Einstellungen zum Export von Adressen vor.
- **Adressgruppen**
Auf dieser Registerkarte definieren Sie Gruppen für Ihre Kontaktverwaltung.

3.3.1 Importieren

Über die Registerkarte **Importieren** können Sie Adresdaten aus anderen Adressbüchern importieren. Sie erreichen diesen Einstellungsdialog über **menü > Allgemein ... > Registerkarte Adressen > Registerkarte Importieren**.

The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' dialog box with the 'Adressen' tab selected. The 'Importieren' sub-tab is active. The 'Import-Datei (im CSV Format):' field is empty, with a 'Durchsuchen...' button to its right. Below this, the 'Die Adressen wurden exportiert aus:' dropdown menu is set to 'OpenScape WebClient'. Under the 'Optionen:' section, the first radio button, 'Duplikate durch importierte Elemente ersetzen', is selected. The other three options are 'Erstellen von Duplikaten zulassen', 'Keine Duplikate importieren', and 'Vorhandene Adressen vor dem Importieren löschen'. At the bottom of the dialog are 'Importieren' and 'Schließen' buttons.

In diesem Dialog stehen Ihnen folgende Einstellungsoptionen zur Verfügung:

- **Import-Datei (im CSV Format)**
In dieses Eingabefeld können Sie den Speicherort plus Dateinamen eingeben, von der Datei, die Sie importieren möchten.

WICHTIG: Beim Importieren der Adresdaten aus einer CSV-Datei werden alle Zeichen von 0x7F bis einschließlich 0x9F herausgefiltert, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden.

HINWEIS: Die Dateierweiterung der Importdatei muss nicht notwendigerweise `.csv` lauten. Im Allgemeinen handelt es sich bei den Importdateien um Textdateien mit der Dateierweiterung `.txt`.

Durch Betätigen der Schaltfläche **Durchsuchen** können Sie alternativ die gewünschte Datei über den Dateiauswahldialog auswählen.

- **Die Adressen wurden exportiert aus:**
Über dieses Kombinationsfeld geben Sie an, aus welcher Datenquelle die zu importierenden Daten bezogen werden sollen.
Es stehen Ihnen u. a. sprachenabhängige Schemata in den acht unterstützten Sprachen, beispielsweise **MS Outlook Englisch**, **MS Outlook Portugiesisch**, etc. zum Importieren von Adressdaten aus Microsoft Outlook zur Verfügung.

HINWEIS: Damit die Daten korrekt importiert werden können, ist es sehr wichtig zu wissen, aus welcher Datenquelle die Importdatei erstellt wurde. Sollten Sie sich nicht über die Datenquelle sicher sein oder das korrekte Datenformat nicht finden können, fragen Sie unbedingt Ihren Systemadministrator.

- **Optionen**
Sie können eine der folgenden Optionen für den Import setzen:
 - **Duplikate durch importierte Elemente ersetzen**
 - **Erstellen von Duplikaten zulassen**
 - **Keine Duplikate importieren**
 - **Vorhandene Adressen vor dem Importieren löschen**

HINWEIS: Duplikate beziehen sich in erster Linie auf den Vergleich von Namen und Telefonnummern. Sind keine Telefonnummern vorhanden, werden die E-Mail-Adressen herangezogen, um Duplikate zu identifizieren. Für alle anderen Daten werden neue Datensätze angelegt; sie werden nicht auf Duplikate durchsucht.

- **Importieren**
Durch das Betätigen dieser Schaltfläche können Sie den Importvorgang starten.

HINWEIS: Sobald der Importvorgang vom System ausgeführt wird, wird Ihre Kontaktliste kurze Zeit für den Zugriff gesperrt. Wenn Sie in dieser Zeit versuchen auf die Kontaktliste zuzugreifen, werden Sie über eine Meldung darüber informiert. Danach können Sie wie gewohnt mit Ihrer Kontaktliste arbeiten.

- **Schließen**
Durch das Betätigen dieser Schaltfläche können Sie den Importvorgang abbrechen bzw. beenden. Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** wird geschlossen.

3.3.1.1 Datenaustauschformate

Datenaustausch über das CSV-Format

Für den Datenaustausch zwischen verschiedenen Datenbanken wird im Allgemeinen eine Textdatei verwendet, in der die einzelnen Elemente durch Kommata separiert sind. Diese Dateien werden CSV-Dateien (Comma Separated Value) genannt. Dieses Format wird automatisch bei einem Datenexport generiert.

Der Dienst, der die Adressdaten für Ihre Kontaktliste aufbereitet, verfügt über eine Schnittstelle, die dieses Datenformat verarbeiten kann und dadurch den Import und Export der Adressdaten ermöglicht.

Besonderheiten beim Import und Export mit IBM Lotus Notes

Folgendes muss beachtet werden, um einen problemlosen Datenaustausch zwischen IBM Lotus Notes und OpenScape UC Application zu gewährleisten:


- Export von IBM Lotus Notes:
 - Wählen Sie für den Datenexport aus IBM Lotus Notes das strukturierte reine Text-Format.
 - Wählen Sie als Exportoption **Alle Dokumente**, um alle Kontakte zu exportieren.
- Import nach IBM Lotus Notes:
 - Wählen Sie als Importformat strukturierten Text.

HINWEIS: Die Datei, die importiert werden soll, darf keine Datei-erweiterung besitzen. Ansonsten kann die Option "strukturiertes Text" nicht ausgewählt werden.

- Importieren Sie die Datei als "Hauptdokument".

3.3.2 Exportieren

Über die Registerkarte **Exportieren** können Sie Adressdaten in bestimmten Datenformaten für andere Anwendungen exportieren. Sie erreichen diesen Einstellungsdialog über **menü > Allgemein ... > Registerkarte Adressen > Registerkarte Exportieren**.




In diesem Dialog stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung

- **Die exportierten Adressen sollen wieder importiert werden in**
Wählen Sie über dieses Kombinationsfeld, das gewünschte Datenformat aus. Hierüber sollen die exportierten Adressen wieder importiert werden. Beachten Sie dabei die folgenden Hinweise:
 - Es ist wichtig zu wissen, für welche Anwendung die Adressdaten exportiert werden, damit sie dort wieder erfolgreich importiert werden können. Wenn Sie nicht genau wissen, welches Format Sie verwenden müssen oder das gewünschte Format im Kombinationsfeld nicht angeboten wird, fragen Sie Ihren Systemadministrator.
 - Möchten Sie die Adressdaten als Sicherungskopie exportieren, damit Sie sie später wieder importieren und so Ihre Adressliste wiederherstellen können, wählen Sie das Format OpenScape.
 - Erfolgt der Export für einen Re-Import in Lotus Notes, darf die Exportdatei keine Dateierweiterung besitzen. Ansonsten akzeptiert die Importfunktion von Lotus Notes diese Datei nicht.
- **Exportieren**
Durch das Betätigen dieser Schaltfläche können Sie den Exportvorgang starten.
- **Schließen**
Durch das Betätigen dieser Schaltfläche können Sie den Exportvorgang abbrechen bzw. beenden. Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** wird geschlossen.

3.3.3 Adressgruppen

Über diese Registerkarte können Sie Gruppen einrichten, die zum Gruppieren von Kontakten dienen. Sie erreichen diesen Einstellungsdialog über **menü > Allgemein ... > Registerkarte Adressen > Registerkarte Adressgruppen**.

Auf dieser Registerkarte können Sie neue Adressgruppen anlegen und vorhandene aus der Liste der Adressgruppen entfernen.



Die folgenden Bedienelemente stehen Ihnen auf dieser Registerkarte zur Verfügung:

- **A** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den Namen einer Adressgruppe ändern.

HINWEIS: Sie können auch direkt auf den Namen der Adressgruppe klicken, um diese umzubenennen.

- **X** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie eine Adressgruppe aus der Liste entfernen.
- **Neue Gruppe** - Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie eine neue Adressgruppe erstellen. Sie erscheint als Eintrag in der Liste der Adressgruppen mit dem vordefinierten Namen **Neue Adressgruppe**.
- Über die Schaltfläche **Übernehmen** speichern Sie Ihre Einstellungen ohne den Dialog **Allgemeine Einstellungen** zu schließen.
- Über die Schaltfläche **OK** speichern Sie ihre Einstellungen und der Dialog **Allgemeine Einstellungen** wird geschlossen.
- Über die Schaltfläche **Abbrechen** schließen Sie den Dialog **Allgemeine Einstellungen**, ohne die bereits durchgeführten Einstellungen zu speichern.

3.4 Team


Die Registerkarte **Team** weist die Registerkarte **Verwalten** auf. Sie ermöglicht Teamadministratoren die Verwaltung von Teams und Teammitgliedern die Freiheit selbst zu bestimmen, welche Berechtigungen den anderen Teampartnern zugewiesen werden sollen.

Teamadministratoren können auf der Registerkarte **Verwalten** die Liste der eigenen Teams sehen und verwalten, neue Teams anlegen sowie die Teams sehen, denen sie als Mitglied hinzugefügt worden sind.

Teammitglieder erreichen über die Registerkarte **Verwalten** die Liste der Teams, denen sie als Mitglied hinzugefügt worden sind.

Verwaltungsoptionen für Teamadministratoren

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht beispielhaft die Registerkarte **Verwalten**, wenn der Benutzer über Teamadministrator-Rechte verfügt.




Als Teamadministrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:

- + Neues Team erstellen

HINWEIS: Diese Funktion steht nur OpenScape UC Application-Benutzern zur Verfügung, denen der OpenScape UC Application-Systemadministrator im CMP das Standard-**Team Administrator**-Profil oder ein anderes Profil mit der Berechtigung zur **Verwaltung von Gruppen** zugewiesen hat.


Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnet sich der Dialog **Teameigenschaften**:



Im Eingabefeld **Name** legen Sie den gewünschten Namen für Ihr Team fest. Im Eingabebereich **Beschreibung** haben Sie die Möglichkeit optional einen erläuternden Text zum Teamnamen einzugeben.

- ▶ Team-Berechtigungen anzeigen bzw. bearbeiten
 - **Monitoring des eigenen Apparates**

Durch das Aktivieren dieser Option erteilen Sie Ihren Teampartnern die Erlaubnis, für Sie bestimmte Anrufe in Ihrer Abwesenheit anzunehmen.
 - **Journal-Verfügbarkeit**

Durch das Aktivieren dieser Option erteilen Sie Ihren Teampartnern die Erlaubnis, Ihr Journal zu sehen (das Symbol  erscheint in der **Team View**). Sie können dadurch auf Ihre Anrufliste (alle Anrufe) zugreifen. Ihre Teampartner haben keine Berechtigung Einträge aus Ihrem Journal zu löschen.


Die Namen der Anrufer bzw. der Angerufenen werden den Teampartnern standardmäßig als Fragezeichen angezeigt. Diese Darstellung kann durch den Systemadministrator jedoch systemweit geändert werden.
- ⓘ Teameigenschaften anzeigen

Durch Klicken auf dieses Symbol können Sie sich den **Namen** und die **Beschreibung** des jeweiligen Teams, dem Sie als Mitglied hinzugefügt worden sind, im Dialog **Teameigenschaften** anzeigen lassen. Es sind keine Änderungen möglich.
- ✎ Teameigenschaften bearbeiten

Durch Klicken auf dieses Symbol können Sie den **Namen** und die **Beschreibung** des jeweiligen Teams im Dialog **Teameigenschaften** ändern.


-  Team löschen

HINWEIS: Diese Funktion steht nur OpenScape UC Application-Benutzern zur Verfügung, denen der OpenScape UC Application-Systemadministrator im CMP das Standard-**Team Administrator**-Profil oder ein anderes Profil mit der Berechtigung zur **Verwaltung von Gruppen** zugewiesen hat.




Durch Klicken auf  können Sie das ausgewählte Team löschen.

Optionen für Teammitglieder

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Registerkarte **Verwalten** an, wenn dem Benutzer keine Teamadministrator-Rechte zugewiesen sind.



Teammitgliedern stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

-  Team-Berechtigungen anzeigen bzw. bearbeiten
 - **Monitoring des eigenen Apparates**
Durch das Aktivieren dieser Option erteilen Sie Ihren Teampartnern die Erlaubnis, für Sie bestimmte Anrufe in Ihrer Abwesenheit anzunehmen.
 - **Journal-Verfügbarkeit**
Durch das Aktivieren dieser Option erteilen Sie Ihren Teampartnern die Erlaubnis, Ihr Journal zu sehen (das Symbol  erscheint in der **Team View**). Sie können dadurch auf Ihre Anrufliste (alle Anrufe) zugreifen. Die Namen der Anrufer bzw. der Angerufenen werden den Teampartnern als Fragezeichen angezeigt. Ihre Teampartner haben keine Berechtigung Einträge aus Ihrem Journal zu löschen.
-  Teameigenschaften anzeigen
Durch Klicken auf dieses Symbol können Sie sich den **Namen** und die **Beschreibung** des jeweiligen Teams, dem Sie als Mitglied hinzugefügt worden sind, im Dialog **Teameigenschaften** anzeigen lassen. Es sind keine Änderungen möglich.

4 Kommunizieren mit Kontakten

OpenScape UC Application erleichtert Ihnen die Kommunikation mit Ihren Kontakten. Sie haben die Möglichkeit, mehrere Kommunikationsgeräte zu verwalten, sodass Sie mit allen in Ihrer Kontaktliste eingetragenen Kontakten über eine Telefonnummer kommunizieren können. Sie können den Zugriff auf Ihre Kommunikationsgeräte für den Versand und Empfang von Sprachnachrichten einrichten, bearbeiten und löschen. Zu den konfigurierbaren Geräten gehören Ihr Mobiltelefon, Ihr privates Telefon, Ihr Bürotelefon, Ihr Softphone (PC-Telefonfunktion).


Der aktuelle Status eines Kontakts wird durch ein Symbol links neben dem jeweiligen Eintrag angegeben. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf das Symbol zeigen, wird der Status außerdem in Form einer Quick-Info angezeigt.

4.1 One Number Service

Die Funktion *One Number Service* stellt dem Benutzer eine Möglichkeit zur Verfügung, Mobilität, optimale Erreichbarkeit und Transparenz gegenüber Dritten zu vereinen. In der OpenScape UC Application einen *One Number Service* für ausgehende und einen für eingehende Anrufe definieren.

Durch den *One Number Service* für ausgehende Anrufe definieren Sie, über welches bevorzugte Gerät ausgehende Gespräche, die Sie über Ihren Client initiieren, geführt werden sollen. Der Angerufene sieht hierbei immer die definierte Nummer in seinem Display.

Der *One Number Service* für eingehende Anrufe ermöglicht das direkte Um-/Weiterleiten auf ein definierbares Ziel. Diese Ziele könnten zum Beispiel das Mobiltelefon oder das Voicemail-Postfach sein. Das bedeutet, dass ein Anrufer auf seinem Telefondisplay immer die angerufene Nummer sieht, und nicht die Nummer, von welcher der Anruf angenommen wurde.

HINWEIS: Über die **Geräteanzeige**  im Hauptmenü steht Ihnen für ausgehende Anrufe eine Schnellauswahl für den *One Number Service* zur Verfügung. Zudem können Sie hierüber direkt den Einstellungsdialog **Anrufumleitung** aufrufen.

4.1.1 One Number Service konfigurieren

Um die Funktion *One Number Service* zu nutzen, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:


Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Geräte**.
- 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.

Kommunizieren mit Kontakten

Erreichen eines Kontakts per Telefon, E-Mail oder Sofortnachricht

Folgender Dialog öffnet sich.



- 3) Fügen Sie über diesen Dialog Ihrer Geräteliste neue Geräte hinzu, z. B. Mobiltelefon, Voicemailnummer etc., über die Sie zu erreichen sind.
- 4) Betätigen Sie die Schaltfläche **Übernehmen**.
Ihre Eingaben sind gespeichert. Der Dialog bleibt offen und Sie können Ihrer Geräteliste weitere Geräte hinzufügen.
- 5) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Anrufumleitung**.
- 6) Wählen Sie durch Klicken auf das jeweilige Kombinationsfeld für die Funktion **Bevorzugtes Gerät** das gewünschte Gerät für den *One Number Service* für **eingehende** und **ausgehende Anrufe** aus.

HINWEIS: Wenn Sie die Rufnummer Ihres Voicemail-Postfaches Ihrer Geräteliste hinzugefügt haben, um das Voicemail-Postfach als Umleitungsziel nutzen zu können, sollte diese Rufnummer von Ihnen nicht als bevorzugtes Gerät für den ausgehenden *One Number Service* eingestellt werden, da Sie von Ihrem Voicemail-Postfach aus keine ausgehenden Anrufe tätigen können. Bei selbst hinzugefügten Rufnummern kann der OpenScape UC Application-Server nicht mehr erkennen, dass keine ausgehenden Anrufe möglich sind.

- 7) Betätigen Sie die Schaltfläche **Schließen**.





Die vorgenommenen Einstellungen sind gespeichert und der Einstellungsdialog wird geschlossen. Sie können jetzt Ihren *One Number Service* nutzen.

4.2 Erreichen eines Kontakts per Telefon, E-Mail oder Sofortnachricht

Die Symbole rechts vom Namen eines Kontakts im Fenster **Kontakte** zeigen Ihnen, ob die Person per Telefon, Sofortnachricht oder E-Mail erreicht werden kann:

- 📞, 📞 - Der Kontakt ist für einen Sprachanruf erreichbar.
- 📧, 📧 - Der Kontakt ist auf einem seiner Sprachgeräte besetzt.
- 📞, 📞 - Es sind keine Präsenzinformationen verfügbar, sodass nicht angegeben werden kann, ob der Kontakt telefonisch erreichbar ist oder nicht. Dies kann mehrere Gründe haben. Der Benutzer möchte seine Präsenzinformationen nicht preisgeben, hat die Präsenzstatusanfrage abgewiesen, hat

die Präsenzbeobachtung nicht zugelassen oder ist kein OpenScape UC Application-Benutzer. In jedem Fall kann auf die Voicemail zurückgegriffen werden.



- , ,  - Der Kontakt ist prinzipiell per Sofortnachricht erreichbar. Wenn das Sofortnachrichtensymbol fehlt, ist der Kontakt per Sofortnachricht nicht erreichbar und Sie können ihm keine Sofortnachricht senden.
- Das E-Mail Symbol  ist immer verfügbar, wenn eine E-Mail-Adresse für den Kontakt konfiguriert ist.



Diese Informationen werden auch als Quick-Info bereitgestellt, wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol führen.

HINWEIS: Das Symbol und die Quick-Info zeigen die Gesamtverfügbarkeit für jeden Medientyp (Sprache, E-Mail, Sofortnachricht) an, der von den Geräten des Benutzers unterstützt wird. Die Gesamtverfügbarkeit berücksichtigt den Zustand (besetzt, online, offline oder unbekannt) jedes Geräts, das den jeweiligen Medientyp unterstützt. Anschließend werden diese Zustände kombiniert, um die Gesamtverfügbarkeit zu bestimmen.

Wenn Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste anrufen oder ihm eine E-Mail bzw. eine Sofortnachricht senden möchten, klicken Sie im Funktionsfenster **Kontakte** auf das entsprechende Symbol neben seinem Namen.




Sie haben die folgenden Möglichkeiten, um einen Teilnehmer, der in Ihrer Kontaktliste nicht eingetragen ist, anzurufen:

- Über das **Hauptmenü**
Durch Klicken im **Hauptmenü** auf das Eingabefeld **<Name oder Nummer>** können Sie über Ihre PC-Tastatur die gewünschte Nummer eingeben. Klicken Sie anschließend auf  oder drücken Sie die **Eingabetaste**. Die Verbindung mit dem gewünschten Kontakt wird aufgebaut. Das Fenster **Verbindungssteuerung** öffnet sich automatisch und zeigt die eingeleitete Verbindung sowie die Bedienelemente zu deren Steuerung an.
- Über das Fenster **Verbindungssteuerung**
Das Fenster **Verbindungssteuerung** können Sie auch manuell über das **Pearl-Menü > Anzeige > Verbindungssteuerung** öffnen. Geben Sie in das Kombinationsfeld **Neuer Anruf** eine Rufnummer ein. Betätigen Sie  oder drücken Sie die **Eingabetaste**, um den Anruf einzuleiten.

HINWEIS: Durch Klicken auf das Symbol  im Kombinationsfeld **Neuer Anruf** können Sie sich eine Liste mit den letzten 20 gewählten Rufnummern anzeigen lassen. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und betätigen Sie .

4.3 Tell-Me-When

Falls Sie Probleme haben, einen Kontakt zu erreichen, können Sie mit der *Tell-Me-When*-Funktion der OpenScape UC Application veranlassen, bestimmte Aktionen auszuführen oder Sie zu benachrichtigen, sobald diese Person verfügbar wird.

Wenn Sie beispielsweise einen Kontakt anrufen möchten, neben seinem Namen in der Kontaktliste aber  oder  angezeigt wird oder/und sein Präsenzstatus anders als  **Verfügbar** ist, wissen Sie, dass der Kontakt momentan nicht erreichbar ist. In diesem Fall können Sie sich mithilfe des Leistungsmerkmals *Tell-Me-When* benachrichtigen lassen, wenn der Kontakt wieder verfügbar ist. Sie können zwischen den folgenden Benachrichtigungsarten wählen:

- Ein **Hinweisfenster anzeigen**, das Sie über die Anrufbereitschaft bzw. Präsenzänderungen des Kontakts informiert.
- Einen **Rückruf auslösen**, der einen erneuten Verbindungsaufbau mit dem gewünschten Kontakt automatisch einleitet.
- Eine **E-Mail-Benachrichtigung** schicken, die Sie per E-Mail über die Verfügbarkeit der gewünschten Person informiert.


Dieses Leistungsmerkmal erreichen Sie über die Option **» Weitere Funktionen** in der Symbolleiste des Funktionsfensters **Kontakte**.

HINWEIS: Eine Liste der von Ihnen gesetzten *Tell-Me-When*-Einträge kann zusätzlich über das **Pearl-Menü > Persönliche Einstellungen > Tell-Me-When** angezeigt werden.




4.3.1 Einstellungen der Tell-Me-When-Funktion




Durch Klicken auf **» Weitere Optionen** und Auswählen der Option **Tell-Me-When setzen ...** können Sie die *Tell-Me-When*-Funktion für einen ausgewählten OpenScape UC Application-Kontakt konfigurieren und anschließend aktivieren.

Im nachfolgenden Dialog können Sie durch folgende Einstellungen die *Tell-Me-When*-Funktion an Ihre Bedürfnisse anpassen.



- Im Kombinationsfeld **Bei Änderung der** können Sie definieren, ob die Anrufbereitschaft oder der Präsenzstatus des ausgewählten Kontakts beobachtet werden soll.
 - Über die Anrufbereitschaft wird der Telefonstatus des ausgewählten Kontakts überwacht.
 - Über Anwesenheit wird der Präsenzstatus des ausgewählten Kontaktes überwacht.
- Über das Kombinationsfeld **folgendes ausführen** legen Sie die durchzuführende Aktion bei Anrufbereitschafts- bzw. Präsenzänderung oder auf welche Benachrichtigungsart Sie über die Anrufbereitschafts- bzw. Präsenzänderung informiert werden. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen für dieses Kombinationsfeld zur Verfügung:
 - **Hinweisfenster anzeigen**
Sie werden durch ein Benachrichtigungsfenster über die Anrufbereitschafts- bzw. Präsenzänderungen des Kontakts informiert.
 - **Rückruf einleiten**
ein erneuter Verbindungsaufbau mit dem gewünschten Kontakt wird automatisch eingeleitet.
 - **E-Mail-Benachrichtigung schicken**
Sie werden per E-Mail über die Verfügbarkeit der gewünschten Person benachrichtigt.
- Im Kombinationsfeld **Läuft aus in** können Sie das gewünschte Zeitlimit für die *Tell-Me-When*-Funktion festlegen. Folgende Optionen stehen für dieses Kombinationsfeld zur Verfügung:
 - **15 Minuten**
 - **30 Minuten**
 - **1 Stunde**
 - **4 Stunden**
 - **8 Stunden**
 - **wenn das Ereignis eintrifft**
- Durch Betätigen der Schaltfläche **OK** können Sie die vorgenommenen Einstellungen speichern und den Dialog schließen. Damit ist die *Tell-Me-When*-Funktion für den ausgewählten Kontakt aktiviert. Abhängig von dem aktuellen Präsenzstatus dieser Person wird im Funktionsfenster **Kontakte** eines der folgenden Präsenzsymbole angezeigt:

Sym-bol	Bedeutung
	Die <i>Tell-Me-When</i> -Funktion für einen Kontakt mit Status Bin gleich zurück ist aktiv.
	Die <i>Tell-Me-When</i> -Funktion für einen Kontakt mit Status Beschäftigt ist aktiv.
	Die <i>Tell-Me-When</i> -Funktion für einen Kontakt mit Status Bitte nicht stören ist aktiv.

Sym- bol	Bedeutung
	Die <i>Tell-Me-When</i> -Funktion für einen Kontakt mit Status In einer Besprechung ist aktiv.
	Die <i>Tell-Me-When</i> -Funktion für einen Kontakt mit Status Verfügbar ist aktiv. In diesem Fall wird die Anrufbereitschaft des Kontakts beobachtet.
	Die <i>Tell-Me-When</i> -Funktion für einen Kontakt mit Status Nicht verfügbar ist aktiv.





- Durch Betätigen der Schaltfläche **Abbrechen** können Sie den *Tell-Me-When*-Dialog schließen, ohne die vorgenommenen Einstellungen zu speichern.

4.3.1.1 Funktionen im Tell-Me-When-Benachrichtigungsfenster

Das Benachrichtigungsfenster informiert Sie über die Anrufbereitschafts- bzw. Präsenzänderungen des ausgewählten Kontakts.



Über das Fenster **Tell-Me-When Benachrichtigung** können Sie zusätzlich folgende Aktionen auslösen:

-  **Info** zum angezeigten Kontakt anzeigen
Durch einen Mausklick auf dieses Symbol öffnet sich das Fenster Info zur Person, das die Kontaktinformationen des selektierten Kontakts beinhaltet.
-  **Einen Chat** mit dem angezeigten Kontakt beginnen
Durch einen Mausklick auf dieses Symbol öffnet sich das Fenster Instant Messaging. Sie können eine Sofortnachricht eingeben und diese dem Kontakt schicken.
-  **E-Mail** an den angezeigten Kontakt senden
Durch einen Mausklick auf dieses Symbol öffnet sich das E-Mail-Formular Ihrer Standard-E-Mail-Anwendung zum Versenden einer E-Mail an diesen Kontakt.
-  **Angezeigten Kontakt anrufen**
Durch einen Mausklick auf dieses Symbol können Sie einen Anruf an den angezeigten Kontakt einleiten.

Das Betätigen der Schaltfläche **Schließen** schließt das Fenster der *Tell-Me-When*-Benachrichtigung.

4.3.2 Liste der Tell-Me-When-Einträge

Im Dialog **Liste der Tell-Me-When-Einträge** erhalten Sie eine Übersicht aller aktiven *Tell-Me-When*-Funktionen. Sie erreichen diesen Dialog über das Funktionsfenster **Kontakte** durch Klicken in der Symbolleiste auf ►► **Weitere Funktionen** > **Alle Tell-Me-When auflisten**

HINWEIS: Den Dialog **Liste der Tell-Me-When-Einträge** erreichen Sie auch über das **Pearl-Menü** > **Persönliche Einstellungen** > **Tell-Me-When**.



Ein Listeneintrag enthält die folgenden Elemente (von links nach rechts):

- Ein *Tell-Me-When*-Präsenzsymbol
- Name des Kontakts
Wenn Sie den Mauszeiger auf den Namen des Kontakts in der Liste der *Tell-Me-When*-Einträge positionieren, werden die *Tell-Me-When*-Einstellungen für diesen Listeneintrag als Quickinfo angezeigt.
- Benachrichtigungsart bzw. durchzuführende Aktion, bei Anrufbereitschafts- bzw. Präsenzstatusänderung
Möglich sind die folgenden Benachrichtigungsarten und Aktionen:
 - Hinweisfenster
 - E-Mail
 - Rückruf

Für jeden Listeneintrag sind folgende Funktionen verfügbar:


- Info zum angezeigten Kontakt anzeigen
Durch einen Mausklick auf dieses Symbol öffnet sich das Fenster Info zur Person, das die Kontaktinformationen des selektierten Kontakts beinhaltet.
- *Tell-Me-When*-Eintrag ansehen oder ändern
Ein Mausklick auf dieses Symbol öffnet den Dialog *Tell-Me-When*, in dem die aktuellen Einstellungen der ausgewählten aktiven *Tell-Me-When*-Funktion aufgeführt sind bzw. bearbeitet werden können.
- *Tell-Me-When*-Eintrag löschen
Durch Klicken auf dieses Symbol wird der zugehörige *Tell-Me-When*-Listeneintrag aus der Liste entfernt. Dadurch wird auch die *Tell-Me-When*-Funktion für diesen Kontakt deaktiviert.

Außerdem stehen in diesem Dialog die folgenden zwei Schaltflächen zur Verfügung:

- **Alle Löschen**
Durch einen Mausklick auf diese Schaltfläche werden alle *Tell-Me-When*-Einträge aus der dargestellten Liste gelöscht.
- **Schließen**
Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird das Fenster **Liste der Tell-Me-When-Einträge** geschlossen.

4.3.3 Änderung der Tell-Me-When-Einstellungen

Sie können die Einstellungen einer bereits aktivierten *Tell-Me-When*-Funktion während deren Laufzeit im nachfolgenden Dialog verändern.



Diesen Dialog erreichen Sie auf folgender Weise:

- Über das Funktionsfenster **Kontakte**
Durch Klicken auf ►► **Weitere Optionen** und Auswählen der Option **Tell-Me-When ändern ...**

HINWEIS: Die Option **Tell-Me-When ändern ...** wird in der Liste **Weitere Optionen** nur dann angezeigt, wenn Sie den Kontakt, für den Sie die bereits gesetzte *Tell-Me-When*-Funktion bearbeiten möchten, markiert haben.

- Über die Schaltfläche  des jeweiligen *Tell-Me-When*-Listeneintrags im Dialog **Liste der Tell-Me-When-Einträge**.

Alle änderbaren Einstellungen in diesem Dialog sind identisch mit den Einstellungen, die Sie beim Aktivieren der *Tell-Me-When*-Funktion konfigurieren können.

HINWEIS: Ist die *Tell-Me-When*-Funktion für einen ausgewählten Kontakt gesetzt, wird im Kombinationsfeld **Läuft aus in** zusätzlich die verbleibende Zeit angezeigt.

Außerdem können Sie über die Schaltfläche **Löschen** die *Tell-Me-When*-Funktion für den ausgewählten Kontakt deaktivieren.

5 Schritt für Schritt

Dieses Kapitel enthält Informationen, die dem Benutzer dabei helfen sollen, schnell mit den grundlegenden Funktionen dieser Softwarelösung vertraut zu werden.

5.1 Allgemein

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen darüber, wie Sie das Programm starten und beenden, sowie wie Sie sich am Programm anmelden können.

5.1.1 Wie Sie sich am System anmelden


Um sich am OpenScape UC Application-System mit dem OpenScape Web Client anzumelden, gehen Sie folgendermaßen vor:

HINWEIS: Der OpenScape Web Client legt für die Authentifizierung des Benutzers ein Cookie in den entsprechenden Ordnern Ihres Browsers ab, das nicht gelöscht werden darf. Stellen Sie daher sicher, dass in Ihrem Browser die Option zum automatischen Löschen von Cookies beim Beenden nicht aktiviert ist. Beim Microsoft Internet Explorer z. B. darf zumindest die Option **Cookies und Websitedaten** unter **Extras > Internetoptionen > Allgemein > Browserverlauf > Browserverlauf beim Beenden löschen > Löschen...** nicht aktiviert sein. Ansonsten würden Sie auch beim Schließen eines beliebigen Browserfensters vom System getrennt und müssten sich erneut anmelden. Löschen Sie die Cookies auch nicht manuell.

Schritt für Schritt

- 1) Starten Sie den von Ihnen bevorzugten Webbrowser.
- 2) Geben Sie in das Adresseingabefeld die URL des Systems ein und betätigen Sie die **Eingabetaste**. Die Adresse wird Ihnen von Ihrem Systemadministrator mitgeteilt.

Folgender Anmeldedialog öffnet sich:



The screenshot shows a login dialog box for 'OpenScape WebClient'. The dialog has a green header bar with the text 'OpenScape WebClient' in white. Below the header, there is a grey background area. On the left side, there are two labels: 'Benutzername:' and 'Passwort:'. To the right of each label is a white rectangular input field. Below the password input field, there is a small grey button with the text 'OK' in white.

- 3) Geben Sie Ihren **Benutzernamen** für die Anmeldung am OpenScape UC Application-System ein.
- 4) Wählen Sie, falls erforderlich, Ihre **Domäne** aus.

HINWEIS: Das Kombinationsfeld für die Domänenauswahl ist nur dann vorhanden, wenn mehrere Domänen konfiguriert sind.

- 5) Geben Sie Ihr **Passwort** für die Anmeldung am OpenScape UC Application-System ein.
- 6) Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche **OK**.

Die Benutzeroberfläche von OpenScape Web Client öffnet sich.

5.1.2 Wie Sie sich vom System abmelden

Um sich vom OpenScape UC Application-System abzumelden, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü**.
- 2) Wählen Sie **Abmelden** aus.


Der Anmeldedialog von OpenScape Web Client wird angezeigt. Sie sind vom System abgemeldet.

Schritt für Schritt

Die Benutzeroberfläche im Überblick

5.2 Die Benutzeroberfläche im Überblick

Nach der erfolgreichen Anmeldung am System wird standardmäßig die erweiterte Ansicht des OpenScape Web Client-Fensters geöffnet. Sie weist die folgenden Elemente auf:




Hauptmenü



Das Hauptmenü des Programms befindet sich am oberen Rand des Hauptfensters und ermöglicht die schnelle Programmbedienung.

Pearl-Menü

Eine Anwendungsmenüschaltfläche  für den Zugriff auf die grundlegenden OpenScape UC Application-Funktionen.



Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich bietet Ihnen den Zugriff auf die Leistungsmerkmale verschiedener Funktionsfenster. Sie können ihn optimal Ihren Bedürfnissen anpassen, indem Sie bestimmen, welche der folgenden Funktionsfenster im Arbeitsbereich angezeigt werden. Hierfür haben Sie die Möglichkeit im Hauptmenü unter **menü > Homepage** bis zu fünf verschiedenen Ansichten des Arbeitsbereichs einzurichten. Folgende Funktionsfenster sind auswählbar:

- **Verbindungssteuerung**
Das Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** ermöglicht das Suchen und Anrufen eines Kontaktes, zeigt Informationen zu eingehenden und ausgehenden Anrufen an sowie stellt verschiedene Telefoniefunktionen während einer aktiven Verbindung zur Verfügung.
- **Journal**
Im Funktionsfenster **Journal** protokolliert der OpenScape UC Application-Server unabhängig davon, ob Sie am System angemeldet sind oder nicht, alle ein- und ausgehenden Anrufe. Weiterhin können Sie aus dem **Journal** Verbindungen zu protokollierten Kommunikationspartnern einleiten.
- **Nicht angen. Anrufe**
Das Funktionsfenster **Nicht angen. Anrufe** ermöglicht den schnellen Zugriff auf alle nicht entgegengenommenen Anrufe.
- **Voicemail-Postfach**
Das Funktionsfenster **Voicemail-Postfach** ermöglicht den Zugriff auf empfangene Voicemails und stellt die Bedienelemente zu deren Wiedergabe zur Verfügung.
- **Journal / Voicemail-Postfach**
Dieses Funktionsfenster ermöglicht das Umschalten zwischen dem **Journal**, in dem alle Anrufe und dem **Voicemail-Postfach**, in dem alle bei Ihnen eingegangenen Voicemails aufgelistet sind.
- **Konferenzen**
Das Funktionsfenster **Konferenzen** stellt die Bedienelemente zum Erstellen einer neuen Konferenz bzw. zum Starten einer eingerichteten Konferenz zur Verfügung. Wenn Sie über eine konfigurierte Webkonferenz-Anwendung verfügen, dann können Sie auswählen, ob diese bei einer Konferenz ebenfalls gestartet werden soll.
- **Instant Messaging**
Das Funktionsfenster **Instant Messaging** ermöglicht das Senden und Empfangen von Sofortnachrichten. Es bietet auch eine Übersicht über die aktiven Chat-Verbindungen sowie die Möglichkeit sich vom Instant Messaging-Dienst abzumelden bzw. sich an diesem wieder anzumelden.
- **Kontakte/Kontakte (kompakt)**
Das Funktionsfenster **Kontakte** stellt Ihre persönliche OpenScape UC Application-Kontaktliste dar. In dieser Kontaktliste können Sie einzelne Kontakte manuell oder aus verschiedenen Verzeichnissen einfügen sowie Ihre Kontakte nach individuellen Anforderungen in Gruppen zusammenfassen. Ein direkter Verbindungsaufbau zu einzelnen Kontakten, die Bearbeitung und ggf. Entfernung von bestehenden Kontaktdaten sowie das

Senden von E-Mails und Sofortnachrichten aus der Kontaktliste ist ebenfalls möglich. Anders als das Fenster **Kontakte (kompakt)** verfügt das Fenster **Kontakte** über eine Schnellsuchfunktion für Kontakteinträge (**Gehe zu**).

- **Anrufumleitung**
Das Funktionsfenster **Anrufumleitung** ermöglicht das Umleiten eingehender Anrufe vom Bürotelefon an andere konfigurierte Geräte.
- **Verzeichnissuche/Verzeichnissuche (erweitert)**
Das Programm unterstützt die Einbindung mehrerer Verzeichnisse. In diesen Verzeichnissen können Sie nach bestimmten Kontakten suchen und daraufhin per E-Mail oder Telefon direkten Kontakt zu ihnen einleiten sowie diese Kontakte dann in Ihre persönliche OpenScape UC Application-Kontaktliste aufnehmen. Im Funktionsfenster **Verzeichnissuche** können Sie nur nach dem Namen oder Nachnamen des gewünschten Kontakts suchen. Die erweiterte Ansicht dieses Funktionsfensters stellt weitere Suchkriterien zur Verfügung.
- **Lesezeichen**
Das Funktionsfenster **Lesezeichen** ermöglicht die Konfiguration neuer Lesezeichen oder das Anzeigen von Internetseiten über bereits definierte Lesezeichen.
- **Team View**
Das Funktionsfenster **Team View** ermöglicht den Zugriff auf die Liste der Teams, denen Sie als Mitglied hinzugefügt worden sind und ggf. solche, die Sie selbst erstellt haben. Es zeigt die Mitgliederliste eines ausgewählten Teams und stellt nützliche Funktionen für das Telefonieren im Team bereit.

5.2.1 Wie Sie Ihren Arbeitsbereich einrichten


Sie können verschiedene Ansichten für OpenScape Web Client vordefinieren, um optimal auf unterschiedliche Betriebssituationen reagieren zu können. Alle Ansichten können in der verkleinerten oder vergrößerten Darstellung angezeigt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine neue Ansicht einzurichten bzw. eine bereits vorhandene Ansicht zu bearbeiten:






Schritt für Schritt

- 1) Wählen Sie im Hauptmenü aus **menü** den Menüpunkt **Homepage** aus.

Das Browserfenster wechselt standardmäßig zur erweiterten Ansicht der Einstellungsseite für die Ansichten.



HINWEIS: Im Grundzustand, also ohne vorige Konfiguration, werden zwei Rahmen nebeneinander angezeigt, für die Funktionsfenster definiert werden können.

- 2) Bestimmen Sie über das Kombinationsfeld **Wähle Ansicht** im Hauptmenü dieser Einstellungsseite, unter welcher Ansicht die folgenden Einstellungen gespeichert bzw. später aufgerufen werden sollen.
- 3) Ergänzen Sie horizontal  bzw. vertikal  oder verringern  Sie falls erforderlich die Anzahl der dargestellten Rahmen.
- 4) Wählen Sie über das Kombinationsfeld **Bitte Komponente auswählen** die gewünschte Funktion für jeden Rahmen aus, den Sie in den Arbeitsbereich integrieren möchten.
- 5) Betätigen Sie die Schaltfläche  **Vorschau**, um sich das Ergebnis Ihrer Oberflächenkonfiguration anzusehen.
Die zuvor eingerichtete Oberfläche wird in einem separaten Fenster angezeigt.
- 6) Schließen Sie das Vorschaufenster, bevor Sie mit der Konfiguration des Arbeitsbereiches fortfahren.
- 7) Betätigen Sie die Schaltfläche  **Sichern**, wenn die Oberfläche Ihren Vorstellungen entspricht.

Das Oberflächen-Layout wird unter der eingestellten Ansichtsnummer gespeichert und kann durch Auswahl dieser Ansicht immer wieder aufgerufen werden.

- 8) Klicken Sie auf **Editieren beenden**.

Im Arbeitsbereich des OpenScape Web Client erscheint die von Ihnen konfigurierte Ansicht.

5.3 Einstellungsaktionen

Für jeden Benutzer können die folgenden individuellen Einstellungen vorgenommen werden:

5.3.1 Wie Sie Ihr Passwort ändern

Wenn Sie Ihr Passwort für die Anmeldung am OpenScape UC Application-Server ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Menüoption **Passwort ändern** aus.

Es öffnet sich folgender Dialog:



- 2) Geben Sie in das Eingabefeld **Altes Passwort** Ihr momentan gültiges Passwort ein.
- 3) Tragen Sie in das Eingabefeld **Neues Passwort** das gewünschte neue Passwort ein.
- 4) Bestätigen Sie Ihr neues Passwort und klicken Sie auf **OK**.

Der Dialog **Login Message** öffnet sich. In diesem Dialog wird die erfolgreiche Passwortänderung bestätigt. Ihre Änderung ist übernommen worden.

- 5) Wählen Sie im Hauptmenü **menü > Abmelden** aus.

Sie sind vom OpenScape UC Application-Server abgemeldet. Der Anmelde-dialog vom OpenScape Web Client öffnet sich.

- 6) Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und neuen OpenScape UC Application-Passwort am System an.



HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen eingegebene OpenScape UC Application-Passwort folgende Anforderungen erfüllt: Es muss mindestens ein Sonderzeichen, eine Zahl und einen Großbuchstaben sowie höchstens drei sich wiederholende Zeichen enthalten.

WICHTIG: Das OpenScape UC Application-Passwort darf nicht in den nächsten 24 Stunden nach der letzten Kennwortänderung wieder geändert werden.

5.3.2 Wie Sie Ihren eigenen Präsenzstatus einstellen

Wenn Sie Ihren aktuellen Präsenzstatus einstellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf das Kombinationsfeld der **Präsenzanzeige**  bzw.  Verfügbar.
- 2) Wählen Sie aus der Präsenzstatusliste den gewünschten Präsenzstatus aus.
Ihr Präsenzstatus wird im Kombinationsfeld der **Präsenzanzeige** übernommen und in den Kontaktlisten Ihrer OpenScape UC Application-Kontakte angezeigt.

5.3.3 Steuerung der Präsenzbeobachtung

Über die im Folgenden beschriebenen Funktionen können Sie die Anzeige Ihres Präsenzstatus in der Kontaktliste anderer Benutzer zulassen oder unterbinden.


5.3.3.1 Wie Sie die Präsenzbeobachtung erlauben

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Anzeige Ihres Präsenzstatus in der Kontaktliste anderer Benutzer zuzulassen:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Option **Allgemein** aus.
Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** wird geöffnet.
- 2) Wechseln Sie zur Registerkarte **Präsenz > Zugriffskontrolle**.

Folgender Einstellungsdialog öffnet sich:



- 3) Markieren Sie in der Registerkarte **Zugriffskontrolle** in der Liste der **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status nicht sehen dürfen** einen Listeneintrag.
- 4) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Akzeptieren**.
Der ausgewählte Benutzer wird in die Liste der **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status sehen dürfen** verschoben.
Der ausgewählte Benutzer darf nun Ihren Präsenzstatus sehen.

5.3.3.2 Wie Sie die Präsenzbeobachtung sperren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Anzeige Ihres Präsenzstatus in der Kontaktliste anderer Benutzer zu unterbinden:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Option **Allgemein** aus.
Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** wird geöffnet.
- 2) Wechseln Sie zur Registerkarte **Präsenz > Zugriffskontrolle**.
- 3) Markieren Sie in der Registerkarte **Zugriffskontrolle** in der Liste der **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status sehen dürfen** einen Listeneintrag.
- 4) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sperrern**.



Der ausgewählte Benutzer wird in die Liste der **Benutzer, die Ihren Präsenz-Status nicht sehen dürfen** verschoben.

Dem ausgewählten Benutzer werden Ihre Präsenzinformationen nicht angezeigt.

5.3.4 Wie Sie Ihr bevorzugtes Gerät einstellen

Wenn Sie Ihr bevorzugtes Gerät für ein- bzw. ausgehenden Anrufe einstellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf das Kombinationsfeld der **Geräteanzeige**  bzw. .
- 2) Wählen Sie aus der Geräteliste das gewünschte Gerät aus.

Sie können das konfigurierte Endgerät ab sofort für ein- und ausgehenden Anrufe verwenden.

WICHTIG: Die Mitglieder eines Mehrleitungs-Sammelanschlusses (MLHG) dürfen keine Rufnummernliste als bevorzugtes Gerät für ein- und/oder ausgehende Anrufe konfigurieren.

WICHTIG: Die Mitglieder eines Mehrleitungs-Sammelanschlusses (MLHG) dürfen nicht Ihre Voicemailbox als bevorzugtes Gerät für ein- und/oder ausgehende Anrufe konfigurieren.

5.3.5 Wie Sie ein neues Gerät definieren

Wenn Sie Ihrer Geräteliste ein neues Gerät hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:


HINWEIS: In Abhängigkeit von Ihren Profileinstellungen im CMP kann es sein, dass Sie keine Berechtigung haben Ihrer OpenScape UC Application-Geräteliste beliebige, neue Endgeräte hinzuzufügen. In diesem Fall können Sie nur Ihre ONS-Nummer und die ggf. bereits konfigurierten Endgeräte als bevorzugte Geräte verwenden.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Option **Allgemein ...** aus.

Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** wird geöffnet.


2) Wechseln Sie zur Registerkarte **Allgemeines > Geräte**.



3) Betätigen Sie die Schaltfläche **Neu**.

HINWEIS: Abhängig von Ihren Profileinstellungen im CMP als OpenScape UC Application-Benutzer können die Schaltflächen **+** und **Neu** zur Konfiguration eines neuen, bevorzugten Geräts ausgeblendet sein. In diesem Fall haben Sie keine Möglichkeit Ihrer OpenScape UC Application-Geräteliste beliebige, eigene Endgeräte hinzuzufügen.

Folgender Einstellungsdialog öffnet sich.



4) Geben Sie den gewünschten **Namen** und die **Telefonnummer** ein.

- 5) Nehmen Sie die Einstellungen für die **Weiterschaltzeit** vor.

HINWEIS: Die **Weiterschaltzeit** ist die Klingelzeit (Sek.), nach der der Rufton automatisch auf das nächste konfigurierte Gerät weitergeschaltet werden soll.

- 6) Klicken Sie auf **OK**.

Der Dialog **Gerät** wird geschlossen und das neu erstellte Gerät erscheint in der Geräteliste.

- 7) Betätigen Sie die Schaltfläche **OK** im Dialog **Allgemeine Einstellungen**.

Der Dialog wird geschlossen und Ihre Eingaben gespeichert.

Sie können das neue Gerät über die **Geräteanzeige**  bzw.  im Hauptmenü als bevorzugtes Gerät definieren.

5.3.6 Wie Sie eine Anrufumleitung einrichten/aktivieren

Wenn die an Ihrem bevorzugten Gerät eingehenden Anrufe auf ein anderes Gerät aus Ihrer Geräteliste umgeleitet werden sollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü > Allgemein > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Anrufumleitung**.

Folgender Einstellungsdialog öffnet sich:

The screenshot shows a window titled 'Allgemeine Einstellungen' with several tabs: 'Allgemeines', 'Präsenz', 'Adressen', and 'Team'. The 'Anrufumleitung' tab is active. It contains the following settings:

- Regelprofil aktivieren:** A checkbox is unchecked, and the dropdown menu is set to 'Nicht aktiviert'.
- Bevorzugtes Gerät:** A dropdown menu is set to 'Bürotelefon'.
- eingehenden Anrufe:** A checkbox is unchecked, and the dropdown menu is set to 'Bürotelefon'.
- ausgehende Anrufe:** A checkbox is unchecked, and the dropdown menu is set to 'Bürotelefon'.
- Bei eingehenden Anrufen umleiten:** A sub-header with a pencil icon. Three checkboxes are unchecked, each with a dropdown menu set to 'Nicht aktiviert':
 - ohne Bedingung zu:
 - bei besetzt zu:
 - nach Zeit zu:

A 'Schließen' button is located at the bottom right of the dialog.

- 2) Abhängig davon, ob die Rufumleitung dem Anrufer bekannt gemacht werden soll oder nicht, fahren Sie mit einer der folgenden Aktionen fort:

- Im Kombinationsfeld **Bevorzugtes Gerät** wählen Sie das gewünschte Gerät aus Ihrer Geräteliste aus. Ihre eingehenden Anrufe werden an das gerade eingestellte Gerät umgeleitet. Die Umleitung wird dem Anrufer nicht angezeigt, d. h. er sieht nur Ihren *One Number Service*.
- Legen Sie für die Option **Bei eingehenden Anrufen umleiten** für das gewünschte Umleitungskriterium (**ohne Bedingung zu**, **bei besetzt zu**, **nach Zeit zu**) das gewünschte Endgerät fest. Hierfür klicken Sie das entsprechende Kombinationsfeld an und wählen Sie aus der angebotenen Geräteliste eines der bereits konfigurierten Endgeräte aus. Ihre eingehenden Anrufe werden je nach Einstellung immer, nur wenn die Leitung besetzt ist oder nur wenn Sie nach einer bestimmten Zeit den Anruf nicht angenommen haben, an das gerade eingestellte Gerät umgeleitet. Dabei wird die Adresse des Umleitungsziels dem Anrufer angezeigt.

- 3) Betätigen Sie die Schaltfläche **Schließen**.

Ihre Einstellungen sind gespeichert. Der Einstellungsdialog wird geschlossen.

Die Anrufumleitung ist eingerichtet und aktiviert.

5.3.7 Wie Sie eine Anrufumleitung deaktivieren

Wenn Sie eine aktive Anrufumleitung deaktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü > Allgemein > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Anrufumleitung**.

Folgender Einstellungsdialog öffnet sich:

The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' dialog box with the 'Anrufumleitung' tab selected. The dialog has a title bar 'Allgemeine Einstellungen' and tabs for 'Allgemeines', 'Präsenz', 'Adressen', and 'Team'. Below these are sub-tabs: 'Darstellung', 'Journal', 'Anrufumleitung', 'Geräte', 'Rufnummernlisten', and 'DesktopIntegration'. The 'Anrufumleitung' sub-tab is active. The main content area contains several sections:

- Regelprofil aktivieren:** A checkbox is unchecked, and a dropdown menu shows 'Nicht aktiviert'.
- Bevorzugtes Gerät:** A dropdown menu shows 'Bürotelefon'.
- eingehenden Anrufe:** A checkbox is unchecked, and a dropdown menu shows 'Bürotelefon'.
- ausgehende Anrufe:** A checkbox is unchecked, and a dropdown menu shows 'Bürotelefon'.
- Bei eingehenden Anrufen umleiten:** A sub-section with three options, each with an unchecked checkbox and a dropdown menu showing 'Nicht aktiviert':
 - ohne Bedingung zu:
 - bei besetzt zu:
 - nach Zeit zu:

A 'Schließen' button is located at the bottom right of the dialog.

- 2) Abhängig davon, welche Umleitungsoption aktiviert ist, wählen Sie im entsprechenden Kombinationsfeld für **Bevorzugtes Gerät** bzw. **Bei eingehenden Anrufen umleiten** die Option **Nicht aktiviert** aus.
- 3) Betätigen Sie die Schaltfläche **Schließen**.

Ihre Einstellungen sind gespeichert. Der Einstellungsdialog wird geschlossen.

Die vorgenommene Einstellung ist sofort wirksam. Damit ist die Anrufumleitung deaktiviert.

5.3.8 Wie Sie Ihre Mobile Zeitzone einstellen

Wenn Sie beispielsweise auf einer Dienstreise sind und sich in einer anderen Zeitzone befinden, können Sie eine Mobile-Zeitzone konfigurieren. Dadurch wird im **Journal** die Zeit der Anrufeinträge in der aktuellen Ortszeit angezeigt.


Außerdem können Ihre OpenScape UC Application-Kontakte über die Quick-Info Ihres Präsenzsymbols in Ihrer OpenScape UC Application-Kontaktliste die **Aktuelle Zeit** für Ihren Standort ersehen.

Definieren Sie Ihre Mobile-Zeitzone, indem Sie die folgenden Handlungsschritte befolgen:

Schritt für Schritt


- 1) Starten Sie das Programm und melden Sie sich am System an.
- 2) Im Hauptmenü wählen Sie **menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Darstellung** aus.

Folgender Dialog öffnet sich:



- 3) Klicken Sie auf  rechts neben **Mobile Zeitzone**.

Folgender Auswahldialog öffnet sich:



- 4) Wählen Sie Ihren aktuellen Standort aus.
- 5) Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit **OK**.
Der Auswahldialog wird geschlossen. Die eingestellte Zeitzone wird angezeigt.
- 6) Betätigen Sie die Schaltfläche **OK**.
Der Einstellungsdialog wird geschlossen. Ihre Einstellungen sind gespeichert.


5.3.9 Wie Sie ein neues Lesezeichen anlegen

Um eine häufig besuchte Internetseite als Lesezeichen zu definieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie in der Registrierkarte **Lesezeichen** auf .

Folgender Dialog öffnet sich:



Das Bild zeigt den Dialog 'Lesezeichen Einstellungen'. Er enthält folgende Felder und Elemente:

- Oben: 'Bitte auswählen:' mit einem Dropdown-Menü, das '--- Lesezeichen ---' zeigt.
- Unterhalb: 'Lesezeichen URL:' mit einem Textfeld und einer Scrollleiste.
- Darunter: 'Anzeigename:' mit einem Textfeld und einer Scrollleiste.
- Darunter: 'Beschreibung:' mit einem Textfeld und einer Scrollleiste.
- Darunter: 'Icon:' mit einem Dropdown-Menü, das '-' zeigt.
- Darunter: 'Scrollbars:' mit einem Kontrollkästchen, der aktiviert ist.
- Darunter: 'Breite / Höhe' mit zwei Textfeldern, die durch ein Schrägstrich-Symbol getrennt sind.
- Unten rechts: 'OK' und 'Abbrechen' Buttons.

- 2) Legen Sie die Lesezeicheneinstellungen wie gewünscht fest.

HINWEIS: Um die Anzeige der ausgewählten Internetseite als eigenes Fenster zu gewährleisten, muss die vollständige URL, einschließlich `http://` bzw. `https://`, angegeben werden.

- 3) Klicken Sie auf **OK**.

Ihre Einstellungen sind gespeichert. Der Dialog **Lesezeicheneinstellungen** wird geschlossen.

5.4 Kontaktverwaltung

Für die Verwaltung der Kontakte in Ihrer Kontaktliste stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung.


5.4.1 Wie Sie einen neuen Kontakt erstellen


Voraussetzungen


- Das Programm ist korrekt konfiguriert und Sie sind am Kommunikationssystem angemeldet.

Um Ihrer Kontaktliste einen neuen Kontakt hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:


Schritt für Schritt


- 1) Klicken Sie im Funktionsfenster **Kontakte** auf .
Folgender Dialog öffnet sich.



- 2) Geben Sie die Kontaktdaten des neuen Kontakts in die dafür vorgesehenen Eingabefelder ein.
- 3) Klicken Sie auf , wenn Sie dem Kontakt eine **Adressgruppe** zuordnen möchten.

Folgender Dialog öffnet sich:



- 4) Setzen Sie das Kontrollkästchen der gewünschten Adressgruppe.
Haben Sie noch keine Adressgruppe definiert, wird im oben abgebildeten Dialog eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie können in diesem Dialog über die Schaltfläche  spontan eine neue Gruppe anlegen.

- 5) Zur Bestätigung Ihrer Eingaben klicken Sie auf **OK**.

Der Dialog wird geschlossen.

Ihre Eingaben sind gespeichert. Der neue Kontakteintrag erscheint in der Kontaktliste im Funktionsfenster **Kontakte**.


5.4.2 Wie Sie einen Kontakt aus einem Verzeichnis hinzufügen

Voraussetzungen


- Das Programm ist korrekt konfiguriert und Sie sind am Kommunikationssystem angemeldet.

Um in einem Verzeichnis nach einem Kontakt zu suchen und diesen dann Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Funktionsfenster **Kontakte** auf .

Das Fenster **Kontakte** öffnet sich.



- 2) Geben Sie in die jeweiligen Eingabefelder den **Nach-** und/oder **Vornamen** der gewünschten Person ein.

- 3) Klicken Sie auf .

Es wird der Dialog mit den Suchergebnissen aus verschiedenen Verzeichnissen geöffnet.

- 4) Klicken Sie auf den gewünschten Kontakteintrag, um diesen zu markieren.
- 5) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

Der Dialog mit den Suchergebnissen wird geschlossen. Die vorhandenen Kontaktdaten sind im Dialog **Kontakte** übernommen worden. Hier können Sie, falls gewünscht, die Kontaktdaten vervollständigen.

- 6) Zur Bestätigung Ihrer Eingaben klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
Der Dialog wird geschlossen.

Ihre Eingaben sind gespeichert und der neue Kontakteintrag erscheint in der Kontaktliste.

5.4.3 Wie Sie die Kontaktdaten bearbeiten

Voraussetzungen

- Das Programm ist korrekt konfiguriert und Sie sind am Kommunikationssystem angemeldet.

Um die Kontaktinformationen eines bereits konfigurierten Kontakts zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Funktionsfenster **Kontakte** auf den Namen eines Kontakts, um diesen zu markieren.
- 2) Klicken Sie auf .

Folgender Dialog mit den bereits vorhandenen, in der unteren Abbildung beispielhafte, Kontaktdaten wird geöffnet.

Eintrag in der Liste ändern

Nachname: Benutzer

Vorname: Test

Anzeigename: Test Benutzer

Adressgruppe:

Firma: TEST

Abteilung: TEST-ABC4

Standort: Nowhere

Gebäude/Raum: PINK /

Tel. Büro: +492404103286

Tel. Privat:

Tel. Mobil: +49240410328612

Tel. Video: +492404103286

Fax:

E-Mail Büro:

E-Mail Privat:

Web-Seite:

IM-Adresse: userid286@im

Kommentar:

Notiz bearbeiten OK Abbrechen

- 3) Nehmen Sie in diesem Dialog die gewünschten Änderungen vor.
- 4) Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Ihre Änderungen sind übernommen worden und der Dialog wird geschlossen.

5.4.4 Wie Sie Microsoft Outlook-Kontakte importieren

Wenn Sie die Adresdaten aus Ihrer Microsoft Outlook-Kontaktliste in Ihre OpenScape UC Application-Kontaktliste importieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Wählen Sie in der Microsoft Outlook-Menüleiste **Datei > Importieren/Exportieren...** aus.
Der Microsoft Outlook-Assistent zum Importieren bzw. Exportieren von Dateien wird gestartet.
- 2) Markieren Sie im Auswahlfeld die Option **Exportieren in eine Datei**.
- 3) Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Weiter**.
- 4) Im nächsten Dialog wählen Sie im Auswahlfeld **Zu erstellender Dateityp** die Option **Kommagetrennte Werte (Windows)** aus.

- 5) Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Betätigen der Schaltfläche **Weiter**.
- 6) Wählen Sie im nächsten Dialog im Auswahlfeld **Aus diesem Ordner exportieren** den Ordner **Kontakte** aus.
- 7) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
Der Dialog **In eine Datei exportieren** öffnet sich.
- 8) Betätigen Sie die Schaltfläche **Durchsuchen...**
Der Dateiauswahl-Dialog **Durchsuchen** öffnet sich.
- 9) Wählen Sie in diesem Dialog den Speicherort aus und geben Sie den gewünschten Namen für die zu erstellende Datei ein.
- 10) Klicken Sie auf **OK**.
Der Dateiauswahl-Dialog wird geschlossen. Der Speicherort wird im Feld **Exportierte Datei speichern unter** aufgeführt.
- 11) Betätigen Sie die Schaltfläche **Weiter** und im nächsten Dialog die Schaltfläche **Fertig stellen**.
Der Exportvorgang wird gestartet. Nach der Fertigstellung des Exports wird der Outlook-Assistent automatisch beendet.
- 12) Klicken Sie in Ihrem OpenScape UC Application-Client im **Hauptmenü** auf **menü > Allgemein ... > Registerkarte Adressen > Registerkarte Importieren**.
- 13) Betätigen Sie die Schaltfläche **Durchsuchen ...**, um die zu importierende Datei auszuwählen.
- 14) Selektieren Sie im Kombinationsfeld **Die Adressen wurden exportiert aus** die gewünschte Datenquelle **MS Outlook <Sprache>**, aus der die zu importierenden Daten bezogen werden sollen.
- 15) Setzen Sie eine der für den Import zur Verfügung stehenden **Optionen**.
- 16) Betätigen Sie die Schaltfläche **Importieren**, um den Importvorgang zu starten.
- 17) Bestätigen Sie die angezeigte Meldung mit **OK**.
- 18) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**.
Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** wird geschlossen. Damit ist der Adressimport abgeschlossen und die importierten Kontaktdaten werden im Fenster **Kontakte** angezeigt.

5.4.5 Wie Sie die Kontaktliste sichern/exportieren

Voraussetzungen

- Das Programm ist korrekt und vollständig konfiguriert.
- Sie sind am Kommunikationssystem angemeldet.

Wenn Sie eine Sicherungskopie Ihrer Kontaktliste erstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü > Allgemein ... > Adressen** und wählen Sie die Registerkarte **Exportieren** aus.
- 2) Wählen Sie über das Kombinationsfeld **Die exportierten Adressen sollen wieder importiert werden in** das gewünschte Dateiformat aus.

HINWEIS: Möchten Sie die Adressdaten als Sicherungskopie exportieren, damit Sie sie später wieder importieren und so Ihre Adressliste wiederherstellen können, wählen Sie das Format **OpenScape Web Client**.

- 3) Betätigen Sie anschließend die Schaltfläche **Exportieren**.
Der Exportvorgang wird gestartet, indem der Browserdialog **Dateidownload** zum Speichern einer Datei geöffnet wird.
- 4) Klicken Sie im Browserdialog auf die Schaltfläche **Speichern**.
Der Dateiauswahldialog wird geöffnet.
- 5) Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem die Exportdatei gespeichert werden soll, und geben Sie der Datei einen Namen.
- 6) Betätigen Sie im Dateiauswahldialog die Schaltfläche **Speichern**, um den Exportvorgang abzuschließen.

Die Exportdatei ist anschließend in dem ausgewählten Format im angegebenen Ordner zugänglich.

5.4.6 Wie Sie eine Kontaktliste importieren

Voraussetzungen

- Sie haben die zu importierende Kontaktliste vorher in eine Datei im Format `*.csv` bzw. `*.txt` exportiert.

Wenn Sie die Kontaktdaten aus anderen Adressbüchern in Ihre OpenScape UC Application-Kontaktliste übernehmen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Starten Sie das Programm und melden Sie sich am System an.
- 2) Wählen Sie im Hauptmenü **menü > Allgemein ... > Registerkarte Adressen > Registerkarte Importieren**.
- 3) Betätigen Sie die Schaltfläche **Durchsuchen**.
Der Dateiauswahl-Dialog öffnet sich.

- 4) Wählen Sie die gewünschte Datei aus, die Sie importieren möchten.
- 5) Geben Sie über das Kombinationsfeld **Die Adressen wurden exportiert aus** die Datenquelle an, aus der die zu importierenden Daten bezogen werden sollen.
- 6) Setzen Sie für den Import eine der folgenden Importoptionen:
 - **Duplikate durch importierte Elemente ersetzen**
 - **Erstellen von Duplikaten zulassen**
 - **Keine Duplikate importieren**
 - **Vorhandene Adressen vor dem Importieren löschen**
- 7) Betätigen Sie die Schaltfläche **Importieren**, um den Importvorgang zu starten.

Das System übernimmt den Importauftrag und reiht ihn, bis zur Ausführung, in seine Auftragswarteschlange ein.

- 8) Betätigen Sie die Schaltfläche **Schließen**.

Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** wird geschlossen.


Damit ist der Adressimport abgeschlossen und die importierten Kontaktdaten werden im Fenster **Kontakte** angezeigt.

5.4.7 Wie Sie den Präsenzstatus eines Kontakts anzeigen

HINWEIS: Die Steuerung der Präsenzanzeige ist nur für Benutzer der OpenScape UC Application möglich. Die Präsenzfunktion ist nicht verfügbar, wenn es sich bei einem Kontakt nicht um einen Benutzer der OpenScape UC Application handelt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Informationen zur Präsenz eines anderen Benutzers der OpenScape UC Application in Ihrer Kontaktliste anzuzeigen:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Funktionsfenster **Kontakte** auf den Namen des Kontakts, dessen Präsenzinformationen angezeigt werden sollen, um diesen zu markieren.
- 2) Klicken Sie auf .

Der Dialog **Eintrag in der Liste ändern** mit den bereits vorhandenen Kontaktdaten wird geöffnet.

- 3) Setzen Sie das Kontrollkästchen **Präsenzinformation anzeigen**.

- 4) Betätigen Sie die Schaltfläche **OK**.

Der Dialog **Eintrag in der Liste ändern** wird geschlossen. Der aktuelle Präsenzstatus des ausgewählten Kontakts wird im Funktionsfenster **Kontakte** angezeigt.

HINWEIS: Wenn der Kontakt Ihrer Präsenz-anfrage zugestimmt hat, können Sie seinen aktuellen Präsenzstatus in Ihrer Kontaktliste sehen. Wenn der Kontakt die Beobachtung seines Präsenzstatus untersagt hat, wird er in Ihrer Kontaktliste als **Nicht verfügbar** dargestellt.

5.4.8 Wie Sie eine Präsenz-anfrage bearbeiten


Sobald ein OpenScape UC Application-Benutzer Sie über die Verzeichnissuche seiner Kontaktliste hinzugefügt hat, erhalten Sie als OpenScape UC Application-Benutzer eine Präsenz-anfrage. Über diesen Anfragedialog können Sie selbst bestimmen, ob der anfragende Benutzer Ihre Präsenzinformationen sehen darf.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Präsenz-anfrage zu bearbeiten:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf  **Präsenz-Anfrageliste**.

Der Dialog **Präsenz-Anfrageliste** wird geöffnet.



- 2) Setzen Sie hier ggf. die Option **Anfragende Benutzer beim Akzeptieren in die Kontaktliste aufnehmen**.

Beim Akzeptieren der Anfrage werden die Kontaktdaten der anfragenden Benutzer automatisch in Ihre Kontaktliste übernommen.

- 3) Wählen Sie durch Betätigen der Schaltfläche **Akzeptieren**, ob Sie die Anfrage akzeptieren oder durch Betätigen der Schaltfläche **Sperrern** diese ablehnen.

Die entsprechende Einstellung wird im System vorgenommen und der Dialog **Präsenz-Anfrageliste** geschlossen.

5.4.9 Wie Sie eine neue Adressgruppe anlegen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine neue Adressgruppe zu definieren:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Funktionsfenster **Kontakte** in das Kombinationsfeld. Standardmäßig ist in diesem Kombinationsfeld die Option **Alle anzeigen** aufgeführt.
Die Liste mit den bereits existierenden Adressgruppen wird angezeigt.
- 2) Wählen Sie hier die Funktion **Editieren**.
Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** wird geöffnet. Die Registerkarte **Adressgruppen** wird bereits angezeigt.
- 3) Betätigen Sie die Schaltfläche **Neue Gruppe**.
In der Liste **Adressgruppen** erscheint ein neuer Listeneintrag mit dem Namen **Neue Adressgruppe**.
- 4) Klicken Sie auf den vorgegebenen Namen **Neue Adressgruppe**.
Der Name der Adressgruppe wird als Eingabefeld dargestellt.
- 5) Geben Sie für die neue Adressgruppe einen aussagekräftigen Namen ein.
- 6) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.
Der neue Name ist für die neu eingerichtete Adressgruppe übernommen worden.
- 7) Betätigen Sie die Schaltfläche **OK**.
Die Adressgruppe wird gespeichert und der Dialog **Allgemeine Einstellungen** geschlossen.

Damit ist die Definition der Adressgruppe abgeschlossen. Sie ist jetzt über das Kombinationsfeld des Fensters **Kontakte** unter dem eingegebenen Namen auswählbar.

5.4.10 Wie Sie eine Adressgruppe löschen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Adressgruppe zu löschen:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Fenster **Kontakte** in das Kombinationsfeld.
Die Liste mit den bereits existierenden Adressgruppen wird angezeigt.
- 2) Wählen Sie hier die Funktion **Editieren**.
Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** öffnet sich. Die Registerkarte **Adressgruppen** ist bereits angezeigt.
- 3) Wählen Sie aus der Liste die Adressgruppe aus, die Sie löschen möchten.
- 4) Klicken Sie auf **x**. Die Adressgruppe wird aus der Liste entfernt.

5) Betätigen Sie die Schaltfläche **OK**.

Ihre Änderung wird gespeichert und der Dialog **Allgemeine Einstellungen** geschlossen.

5.4.11 Wie Sie Ihre Kontaktliste nach Adressgruppe filtern

Gehen Sie folgendermaßen vor, um nur die Kontakte einer existierenden Adressgruppe in der Kontaktliste anzuzeigen:

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie im Fenster **Kontakte** in das Kombinationsfeld.

Die Liste mit den bereits existierenden Adressgruppen wird angezeigt.

2) Wählen Sie die gewünschte Adressgruppe.

Die Adressgruppe wird im Kombinationsfeld angezeigt und die zugehörigen Kontakte erscheinen im Fenster **Kontakte**.

5.4.12 Wie Sie eine Adressgruppe umbenennen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Adressgruppe umzubenennen:

Schritt für Schritt

1) Klicken Sie im Fenster **Kontakte** in das Kombinationsfeld.

Die Liste mit den bereits existierenden Adressgruppen wird angezeigt.

2) Wählen Sie hier die Funktion **Editieren**.

Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** öffnet sich. Die Registerkarte **Adressgruppen** wird bereits angezeigt.

3) Wählen Sie die Adressgruppe aus der Liste aus, die Sie umbenennen möchten.

4) Klicken Sie den Adressgruppennamen an oder betätigen Sie **Alt**.

Die Einfügemarke wird in den Namenseintrag gesetzt.

5) Ändern Sie den Namen der Adressgruppe.

6) Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Der geänderte Name wird in der Liste der konfigurierten Adressgruppen aufgeführt.

7) Klicken Sie auf **OK**.



Ihre Änderung wird gespeichert und der Dialog **Allgemeine Einstellungen** geschlossen.

HINWEIS: Wenn Sie mit **OK** die Umbenennung abschließen, wird die Adressgruppe in allen Datensätzen, die darauf zugreifen, geändert.

5.4.13 Wie Sie einem Kontakt eine Adressgruppe zuweisen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem Kontakt eine Adressgruppe zuzuweisen:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie das Funktionsfenster **Kontakte**.
- 2) Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, den Sie einer bestimmten, vorher definierten Adressgruppe zuordnen möchten, um diesen zu markieren
- 3) Klicken Sie auf  .
Der Dialog **Eintrag in der Liste ändern** mit den bereits vorhandenen Kontaktdaten wird geöffnet.
- 4) Klicken Sie auf  .
Der Dialog **Adressgruppe zuordnen** öffnet sich.
- 5) Setzen Sie das Kontrollkästchen der gewünschten Adressgruppe.
- 6) Klicken Sie anschließend auf **OK**.
Der Dialog **Adressgruppe zuordnen** wird geschlossen. Ihre Einstellungen sind übernommen.
- 7) Betätigen Sie die Schaltfläche **OK** im Dialog **Eintrag in der Liste ändern**.
Ihre Einstellungen werden gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

5.5 Kommunizieren mit Ihren Kontakten

Für die Kommunikation mit anderen Teilnehmern stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung.

5.5.1 Wie Sie einen Kontakt anrufen

Voraussetzungen


- Das Programm ist korrekt konfiguriert.
- Sie sind am Kommunikationssystem angemeldet.


Schritt für Schritt

Kommunizieren mit Ihren Kontakten

Um einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste anzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie im Funktionsfenster **Kontakte** auf  in der Zeile des gewünschten Kontakteintrags.

HINWEIS: Wenn für den gewünschten Kontakt mehr als eine Rufnummer angegeben ist, klicken Sie auf , um eine der Rufnummern auszuwählen.

WICHTIG: Wenn Sie als bevorzugtes Gerät ein anderes Endgerät als Ihr Bürotelefon eingestellt haben, wird die Telefonanlage zunächst eine Verbindung zu diesem konfigurierten Endgerät aufbauen. Nach dem Anruf von Ihnen auf diesem Gerät entgegengenommen ist, wird die Verbindung zum anderen Teilnehmer hergestellt.

Die Verbindung wird aufgebaut und im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** angezeigt.


5.5.2 Wie Sie eine Rufnummer wählen

Voraussetzungen

- Das Programm ist korrekt konfiguriert.
- Sie sind am Programm angemeldet.

Wenn Sie eine Verbindung zu einer beliebigen Rufnummer aufbauen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Geben Sie im Hauptmenü in das Eingabefeld **<Name oder Nummer>** die gewünschte Rufnummer ein.
- 2) Klicken Sie im Hauptmenü auf .

Der Anruf wird eingeleitet und im Rahmen **Verbindungssteuerung** aufgeführt.


WICHTIG: Verwenden Sie als bevorzugtes Gerät die von Ihrem Systemadministrator Ihnen im CMP zugewiesene ONS-Nummer, und ist für diese Nummer in der Telefonanlage die Funktion *Automatische Anrufannahme (Auto-Answer)* aktiviert, wird die Verbindung zum gewünschten Gesprächspartner direkt hergestellt. Andernfalls, wenn Sie beispielsweise Ihr Mobiltelefon als bevorzugtes Gerät eingestellt haben, wird zunächst eine Verbindung von der Telefonanlage zu Ihrem bevorzugten Gerät

aufgebaut. Sie müssen diesen Anruf annehmen, bevor die Verbindung zum gewünschten Gesprächspartner hergestellt werden kann.

5.5.3 Wie Sie durch Kopieren und Einfügen eine Rufnummer wählen

Sie können durch Kopieren und Einfügen eine Verbindung zu einer Rufnummer herstellen, die Sie in einer anderen Anwendung (z.B. einem Textverarbeitungsprogramm) eingegeben haben:

Schritt für Schritt

- 1) Markieren Sie die Rufnummer in der Anwendung (z.B. in einem Textverarbeitungsprogramm) und kopieren Sie sie mit **[Strg] + [C]** oder mit den von der Anwendung bereitgestellten Funktionen in die Zwischenablage.
- 2) Fügen Sie die Rufnummer mit einer der folgenden Tastenkombinationen aus der Zwischenablage in das Kombinationsfeld **<Name oder Nummer>** im Hauptmenü Ihres Clients ein:
 - a) **Umschalttaste + [Einfg]** ohne Amtskennziffer
 - b) **[Strg] + [V]** ohne Amtskennziffer
- 3) Klicken Sie auf  im Hauptmenü.

Die Verbindung wird sofort hergestellt und im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** angezeigt.

5.5.4 Wie Sie einen Anruf annehmen


Voraussetzungen

- Das Programm ist korrekt und vollständig konfiguriert.
- Sie sind am Kommunikationssystem angemeldet.

Wenn Sie einen im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** angezeigten eingehenden Anruf entgegennehmen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie auf  im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung**.

WICHTIG: Wenn Sie als bevorzugtes Gerät ein anderes Endgerät als Ihr Bürotelefon eingestellt haben, ist die Schaltfläche  im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung**

Schritt für Schritt

Kommunizieren mit Ihren Kontakten


nicht verfügbar. Der Anruf kann in diesem Fall nur auf dem konfigurierten Endgerät entgegengenommen werden, und nicht über das Funktionsfenster **Verbindungssteuerung**.

Sie sind mit Ihrem Verbindungspartner verbunden. Im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** werden Funktionen zur Verbindungssteuerung angezeigt.

5.5.5 Wie Sie einen eingehenden Anruf/eine aktive Verbindung an Teilnehmer weitergeben

Bei dieser Aktion wird die Steuerung eines eingehenden bzw. eines entgegengenommenen Anrufs an einen anderen Teilnehmer übergeben. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf  in den Bereich des angezeigten Anrufs im geöffneten Fenster **Verbindungssteuerung**.

Der Dialog **Anruf umleiten** öffnet sich.

- 2) Geben Sie in das Eingabefeld dieses Dialogs die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein.


- 3) Wählen Sie die Option  **Übergeben an** aus.

Der Anrufer ist mit dem neuen Teilnehmer verbunden. Ihre Verbindung ist automatisch getrennt. Das Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** wird geschlossen.

5.5.6 Wie Sie Ihr bevorzugtes Gerät bei bestehender Verbindung wechseln

Bei dieser Aktion behalten Sie die Kontrolle über den Anruf.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf  in den Bereich des angezeigten Anrufs im geöffneten Fenster **Verbindungssteuerung**.

Der Dialog **Anruf umleiten** öffnet sich.

- 2) Wählen Sie die Option  **Wechseln zu Gerät** aus.


- 3) Markieren Sie das gewünschte Gerät in der angezeigten Geräteliste.

Das Gespräch ist dem neuen Endgerät übergeben worden und muss an diesem Endgerät weitergeführt werden.

5.5.7 Wie Sie eine Rückfrage stellen

Wenn Sie sich in einem aktiven Gespräch befinden und einen anderen Teilnehmer anrufen möchten, um mit diesem kurz Rückfrage zu halten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Geben Sie im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** in das Eingabefeld **Neuer Anruf** die Telefonnummer des gewünschten Teilnehmers ein, mit dem Sie Rückfrage halten möchten.
- 2) Klicken Sie auf  rechts neben dem Feld **Neuer Anruf**, um den Anruf einzuleiten.

Die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird automatisch gehalten und er hört Wartemusik. Sie können mit dem Rückfrageteilnehmer sprechen.


5.5.8 Wie Sie makeln

Voraussetzungen

- Das Programm ist korrekt und vollständig konfiguriert.
- Sie sind am Kommunikationssystem angemeldet.
- Sie sind gerade mit zwei Gesprächspartnern verbunden, von denen die eine Verbindung wegen Rückfrage gehalten wird.

Wenn Sie während einer Rückfrage abwechselnd zwischen den beiden Verbindungen hin- und herschalten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** in den Bereich der gehaltenen Verbindung auf  **Makeln**.

Die gehaltene Verbindung ist wieder aktiv und Sie können mit dem Anfangsteilnehmer sprechen. Die Verbindung zum Rückfrageteilnehmer wird gehalten.

5.5.9 Wie Sie einen Anruf an eine neue Verbindung übergeben

Voraussetzungen


- Sie befinden sich in einer Rückfrageverbindung.

Wenn Sie während einer Rückfrageverbindung den Anfangsteilnehmer mit dem Rückfrageteilnehmer verbinden möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

Kommunizieren mit Ihren Kontakten

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** im Bereich der gehaltenen Verbindung auf .

Ihre Verbindung wird automatisch getrennt. Die beiden anderen Teilnehmer können miteinander sprechen.

5.5.10 Wie Sie einen Anruf beenden

Um eine im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** aufgeführte Verbindung zu trennen, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** in den Bereich der aktiven Verbindung auf .

Die Verbindung ist getrennt und wird nicht mehr im Funktionsfenster **Verbindungssteuerung** angezeigt.

5.5.11 Wie Sie sich die entgangenen Anrufe anzeigen lassen

Wenn Sie eine Liste aller entgangenen Anrufe anzeigen lassen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie auf **Nicht angen. Anrufe** in der Registerkartenleiste unter dem Hauptmenü.

Die Registerkarte **Nicht angen. Anrufe** wird im Arbeitsbereich geöffnet. Auf der sind dann alle entgangenen Anrufe  aufgeführt.

5.5.12 Wie Sie die Journaleinträge nach Anruftyp sortieren

Wenn Sie nur bestimmte Anruftypen im Journal anzeigen lassen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- › Markieren Sie im Kombinationsfeld am rechten oberen Rand des Funktionsfensters **Journal** den Anruftyp, den Sie im **Journal** angezeigt bekommen möchten:
 - **Alle Anrufe** (Standard)
 - **Nicht angen. Anrufe**
 - **Eingehende Anrufe**



- **Ausgehende Anrufe**

Im Rahmen **Journal** werden nur die Anrufe des ausgewählten Anruftypen aufgeführt.


5.5.13 Wie Sie einen Chat (Instant Messaging) starten

Um einen Chat mit einem anderen OpenScape UC Application-Benutzer zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie das Funktionsfenster **Kontakte**.
- 2) Betätigen Sie  oder  in der Zeile des gewünschten Kontakts.

Das Fenster **Instant Messaging** öffnet sich.




- 3) Geben Sie im unteren Eingabebereich des Chatfensters die Sofortnachricht ein, die Sie an den Chatpartner senden möchten.

Schritt für Schritt

Kommunizieren mit Ihren Kontakten

4) Betätigen Sie die Schaltfläche **Senden**.

Die Nachricht erscheint im oberen Textbereich, in dem anschließend auch die weitere Kommunikation angezeigt wird.



Die Zustellung der Sofortnachricht erfolgt abhängig von dem IM-Modus des Chatpartners -*Verfügbar* oder *Unbekannt*:

- direkt nach dem sie gesendet wurde, wenn der Chat-Partner am OpenScape UC Application-System und/oder am IM-Dienst angemeldet ist
- Die Zustellung ist nicht möglich, da sich der Chat-Partner vom OpenScape UC Application-System und/oder vom IM-Dienst abgemeldet hat.

5.5.14 Wie Sie eine E-Mail an einen Kontakt schicken

Voraussetzungen

- Für den Kontakt ist eine E-Mail-Adresse unter den Kontaktinformationen eingerichtet.

Wenn Sie einem Kontakt eine E-Mail-Nachricht senden möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Betätigen Sie  im Funktionsfenster **Kontakte** in der Zeile des gewünschten Kontakts.

Ihre vorkonfigurierte Standard-E-Mail-Anwendung wird gestartet.

- 2) Schreiben Sie und versenden Sie wie gewohnt die E-Mail-Nachricht.



Das Fenster der E-Mail-Anwendung wird geschlossen. Die E-Mail ist geschickt worden.

5.5.15 Wie Sie Ihre Voicemails über das Telefon abhören


Nehmen Sie die folgenden Schritte vor, um Ihre Voicemails über das Telefon abzuhören:

Schritt für Schritt


- 1) Öffnen Sie das Funktionsfenster **Voicemail-Postfach**.

Alle Ihre bereits abgespielte Voicemails  und noch nicht abgespielte Voicemails  sind aufgelistet.

- 2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Eintrag der Voicemail, die Sie abspielen wollen.

- 3) Betätigen Sie die Schaltfläche .

Das Fenster **VoiceMail-Player** mit gesetzter Option **Telefon** öffnet sich.



- 4) Heben Sie den Telefonhörer ab.



Die Wiedergabe der Voicemail wird sofort gestartet.

5.5.16 Wie Sie Ihre Voicemails über den Windows Media-Player abhören


Nehmen Sie die folgenden Schritte vor, um Ihre Voicemails über den *Windows Media Player* abzuhören:

Schritt für Schritt


- 1) Öffnen Sie das Funktionsfenster **Voicemail-Postfach**.

Alle Ihre bereits abgespielte Voicemails  und noch nicht abgespielte Voicemails  sind aufgelistet.

- 2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Eintrag der Voicemail, die Sie abspielen wollen.

- 3) Betätigen Sie die Schaltfläche .

Das Fenster **VoiceMail-Player** mit gesetzter Option **Telefon** öffnet sich.




- 4) Wählen Sie die Option **Browser** aus.


Schritt für Schritt

Kommunizieren mit Ihren Kontakten

Die Ansicht des Fensters **VoiceMail-Player** ändert sich wie folgt:



Nach einer kurzen Initialisierungszeit (Verbindung wird hergestellt) wird unter den Bedienelementen "Bereit" angezeigt.


- 5) Klicken Sie auf .

Die Wiedergabe der Voicemail wird gestartet.


5.5.17 Wie Sie Tell-Me-When aktivieren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Leistungsmerkmal *Tell-Me-When* für einen Ihrer OpenScape UC Application-Kontakte zu konfigurieren und zu aktivieren:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie das Funktionsfenster **Kontakte** durch Klicken auf die entsprechende Registerkarte in der Registerkartenleiste unter dem Hauptmenü.
- 2) Markieren Sie den Kontakteintrag, für den Sie die *Tell-Me-When*-Funktion aktivieren möchten.
- 3) Klicken Sie im Funktionsfenster **Kontakte** in der Symbolleiste auf  und wählen Sie **Tell-Me-When setzen ...** aus.

Folgender Dialog öffnet sich.



- 4) Stellen Sie die gewünschte Option im Kombinationsfeld **Bei Änderung der** ein.
- 5) Wählen Sie die gewünschte Option im Kombinationsfeld **Folgendes ausführen** aus.
- 6) Legen Sie den gewünschten Zeitlimit für die *Tell-Me-When*-Funktion im Kombinationsfeld **Läuft aus in** fest.

7) Klicken Sie auf **OK**.

Der Dialog **Tell-Me-When** wird geschlossen.

Die *Tell-Me-When*-Funktion für den ausgewählten Kontakt ist aktiv. Dies ist durch ein spezielles Symbol links neben dem Kontaktnamen in der Kontaktliste gekennzeichnet.

5.5.18 Wie Sie Tell-Me-When deaktivieren

Wenn Sie die Tell-Me-When-Funktion für einen ausgewählten Kontakt deaktivieren möchten:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Funktionsfenster **Kontakte** in der Symbolleiste auf **▶▶ Weitere Funktionen**.
- 2) Wählen Sie **Tell-Me-When löschen** aus.

Die Tell-Me-When-Funktion ist für den ausgewählten Kontakt deaktiviert.

5.6 Zusammenarbeiten mit Kontakten

Für die Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern bietet Ihnen diese Softwarelösung die Konferenz-Funktionalität und die Team-Funktion. Die folgenden Abschnitte helfen Ihnen mit der Nutzung dieser beiden Funktionen schnell vertraut zu werden.

5.6.1 Wie Sie ein neues Team erstellen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ein neues Team anlegen können.

Voraussetzungen


- Sie verfügen über Teamadministrator-Rechte, d. h. der Systemadministrator hat Ihnen im CMP das Standard-**Team-Administrator**-Profil oder ein anderes Profil mit der Berechtigung zur **Verwaltung von Gruppen** zugewiesen.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um ein neues Team zu erstellen:

Schritt für Schritt


- 1) Klicken Sie im Fenster **Team View** auf .

Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** öffnet sich und zeigt die Einstellungen auf der Registerkarte **Team > Verwalten** an.



- 2) Klicken Sie auf .

Der Dialog **Teameigenschaften** öffnet sich:



- 3) Geben Sie in das Eingabefeld **Name** den gewünschten Namen für das neue Team ein.
- 4) Geben Sie optional in das Eingabefeld **Beschreibung** eine aussagekräftige Bezeichnung für das Team ein.
- 5) Betätigen Sie die Schaltfläche **OK**.

Der Dialog **Teameigenschaften** wird geschlossen. Das neue Team ist erstellt worden und wird in der Liste Ihrer Teams auf der Registerkarte **Team > Verwalten** aufgeführt.

- 6) Betätigen Sie im Dialog **Allgemeine Einstellungen** die Schaltfläche **OK**.

Der Dialog **Allgemeine Einstellungen** wird geschlossen. Das neue Team kann über das Kombinationsfeld **Team auswählen** in der **Team View** ausgewählt werden.

5.6.2 Wie Sie einem Team ein neues Mitglied zuweisen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ein neues Mitglied in Ihr Team aufnehmen können.

Voraussetzungen

- Sie verfügen über Teamadministrator-Rechte.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einem Team, das Sie selbst angelegt haben, ein neues Mitglied hinzuzufügen:


Schritt für Schritt

- 1) Wählen Sie in der Registerkartenleiste **Team View** aus.

Das Funktionsfenster **Team View** wird im Arbeitsbereich angezeigt.

- 2) Klicken Sie auf .

Der Dialog **Verzeichnissuche** öffnet sich.



- 3) Geben Sie in das Eingabefeld **Suchen** den Namen des gewünschten Kontakts ein.

- 4) Klicken Sie auf .

Die Suchergebnisse werden im Dialog **Verzeichnissuche** aufgelistet.

- 5) Klicken Sie auf den gewünschten Kontakteintrag, um diesen zu markieren.
- 6) Betätigen sie anschließend die Schaltfläche **Hinzufügen**.

Der Dialog **Verzeichnissuche** wird geschlossen. Das neue Teammitglied ist in der Liste der Teammitglieder aufgenommen worden und wird im Funktionsfenster **Team View** angezeigt.


HINWEIS: Die Berechtigungen zum **Monitoring des eigenen Apparates** und zur **Journal-Verfügbarkeit** werden nicht automatisch mit der Aufnahme ins Team erteilt. Das Teammitglied bestimmt selbst, welche Berechtigungen den anderen Teampartnern gegeben werden sollen.


5.6.3 Wie Sie eine Ad-hoc-Konferenz starten


HINWEIS: Ad-hoc-Konferenzen unterstützen nur Audioverbindungen und kein Video.

Um eine Ad-hoc-Konferenz mit ausgewählten Teilnehmern zu starten, gehen Sie wie folgt vor:



Schritt für Schritt

- 1) Markieren Sie im Fenster **Kontakte** die Kontakte, mit denen Sie ein Konferenzgespräch führen möchten.
- 2) Klicken Sie anschließend auf  .
Ein Einstellungsdialog öffnet sich.



- 3) Geben Sie der Konferenz einen **Namen** und nehmen Sie falls gewünscht Änderungen der definierten Teilnehmereinträge vor ().



- 4) Betätigen Sie die Schaltfläche **Starten**.

Das Fenster **Verbindungssteuerung** wird geöffnet. Alle Teilnehmer sind nach dem Abheben des Hörers miteinander verbunden. Die spontan gestartete Konferenz wird auch im Fenster **Konferenzen** aufgelistet und durch  bzw.  gekennzeichnet.

5.6.4 Wie Sie einer aktiven Konferenz einen Teilnehmer hinzufügen

Wenn Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz dazuschalten möchten, folgen Sie den folgenden Handlungsschritten:

Schritt für Schritt




- 1) Klicken Sie im Fenster **Verbindungssteuerung** auf , um nach dem gewünschten Kontakt in den konfigurierten Verzeichnissen zu suchen.
Das Fenster **Verzeichnissuche (erweitert)** wird geöffnet.
- 2) Geben Sie den zu suchenden Namen an.
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.
- 4) Markieren Sie den gewünschten Eintrag unter den Suchergebnissen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.
- 5) Klicken Sie auf  im Fenster **Verbindungssteuerung**.

Der neue Teilnehmer wird von dem System angerufen. Er ist nach dem Abheben des Hörers mit der Konferenz verbunden.

5.6.5 Wie Sie eine Meet Me-Konferenz einrichten

Wenn Sie eine neue Meet Me-Konferenz einrichten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie das Funktionsfenster **Kontakte**.
- 2) Wählen Sie die Konferenzteilnehmer in Ihrer Kontaktliste aus. Es können mehrere Kontakte gleichzeitig selektiert werden, indem Sie bei gedrückter **[Strg]**-Taste auf die gewünschten Kontaktlisteneinträge klicken.
- 3) Klicken Sie anschließend auf .
Der Einstellungsdialog, in dem Sie die neue Konferenz mit den ausgewählten Teilnehmern konfigurieren können, wird geöffnet.
- 4) Geben Sie in das Eingabefeld **Name** den gewünschten Konferenznamen ein.
- 5) Legen Sie die gewünschten **Optionen** für die Konferenz fest.
- 6) Fügen Sie, falls gewünscht, weitere Teilnehmer über die Schaltflächen  bzw.  hinzu.

- 7) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern, ohne den Einstellungsdialog zu schließen.

Das Feld **Konferenz-Einwahlnummer** wird automatisch ausgefüllt und die Konferenz-**PIN** generiert. Sie können anschließend weitere Konfigurationsänderungen durchführen. Der Konferenzname erscheint als Eintrag im Fenster **Konferenzen**.

- 8) Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um vorgenommene Änderungen ggf. zu speichern und den Dialog zu schließen.

Die neue Konferenz ist im Fenster **Konferenzen** aufgelistet und kann von da aus gestartet werden.


5.6.6 Wie Sie eine terminierte Meet Me-Konferenz einrichten

Um eine terminierte Meet Me-Konferenz einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie das Funktionsfenster **Kontakte**.

- 2) Wählen Sie die Konferenzteilnehmer in Ihrer Kontaktliste aus. Es können mehrere Kontakte gleichzeitig selektiert werden, indem Sie bei gedrückter **[Strg]**-Taste auf die gewünschten Kontaktlisteneinträge klicken.

- 3) Klicken Sie anschließend auf .

Der Einstellungsdialog, in dem Sie die neue Konferenz mit den ausgewählten Teilnehmern konfigurieren können, wird geöffnet.

- 4) Geben Sie in das Eingabefeld **Name** den gewünschten Konferenznamen ein.

- 5) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Startzeit**.

Das Eingabefeld für die Einstellung des Datums und der Uhrzeit sowie ein Eingabefeld zur Bestimmung der Konferenzdauer wird eingeblendet.

- 6) Klicken Sie auf .



Der Kalenderdialog öffnet sich.

- 7) Stellen Sie das gewünschte Datum und die Uhrzeit, zu der die Konferenz automatisch gestartet werden soll, ein.

- 8) Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Der Kalenderdialog wird geschlossen.

- 9) Legen Sie die **Dauer** der Konferenz fest.

- 10) Fügen Sie, falls gewünscht, weitere Teilnehmer über die Schaltflächen  bzw.  hinzu.

- 11) Legen Sie die gewünschten **Optionen** für die Konferenz fest.

- 12) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um Ihre Einstellungen zu speichern, ohne den Einstellungsdialog zu schließen.

Das Feld **Konferenz-Einwahlnummer** wird automatisch ausgefüllt und die Konferenz-**PIN** generiert. Sie können anschließend weitere Konfigurationsänderungen durchführen. Der Konferenzname erscheint als Eintrag im Fenster **Konferenzen**.


- 13) Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um vorgenommene Änderungen ggf. zu speichern und den Dialog zu schließen.

Die terminierte Konferenz erscheint im Fenster **Konferenzen**. Der Termin zu dem sie automatisch vom System gestartet wird ist unter **Startzeit** aufgeführt.

5.6.7 Wie Sie einer aktiven Meet Me-Konferenz beitreten

Sie können einer aktiven Konferenz nur beitreten, wenn Sie als Konferenzteilnehmer eingerichtet sind.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Fenster **Konferenzen** auf  links neben dem Namen der aktiven Konferenz, der Sie beitreten wollen.

Eine Auswahlliste erscheint.

- 2) Wählen Sie in der geöffneten Auswahlliste die Option **An Konferenz teilnehmen** aus.

Sie werden mit der Konferenz verbunden.

5.6.8 Wie Sie eine MeetNow!-Konferenz einleiten


Voraussetzungen

- Alle Konferenzteilnehmer sind per E-Mail oder über das Telefon über die Service-Zugangsnummer, den Startzeitpunkt der Konferenz und die vorgegebene Konferenz-PIN informiert.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine MeetNow!-Konferenz durchzuführen:

Schritt für Schritt

- 1) Wählen Sie sich zum verabredeten Zeitpunkt über die Service-Zugangsnummer für die MeetNow!-Konferenzen in die Konferenz ein.
- 2) Geben Sie über die Wähltastatur des Telefons bzw. über die PC-Tastatur die verabredete Konferenz-PIN ein.

- 3) Schließen Sie die PIN-Eingabe mit der Taste  ab.

Sie sind direkt mit der MeetNow!-Konferenz verbunden.

5.6.9 Wie Sie sich die Konferenzdaten anzeigen lassen

Wenn Sie die Konferenzdaten einer in der Konferenzliste aufgeführten Konferenz anzeigen lassen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Markieren Sie die gewünschte Konferenz im Fenster **Konferenzen**.
- 2) Klicken Sie anschließend auf ► links neben dem Konferenznamen.

Die Konferenzdaten werden unter dem ausgewählten Listeneintrag angezeigt.

5.6.10 Wie Sie die Konferezeinstellungen bearbeiten

Möchten Sie eine bereits definierte Konferenz ändern, um beispielsweise einen Teilnehmer hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Markieren Sie die betreffende Konferenz in der Konferenzliste im Fenster **Konferenzen**.

- 2) Betätigen Sie .

Der Einstellungsdialog mit den Daten der bereits definierten Konferenz wird geöffnet.

- 3) Bearbeiten Sie die Daten wie gewünscht.
- 4) Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Ihre Änderungen sind gespeichert. Der Einstellungsdialog wird geschlossen.

5.6.11 Wie Sie eine Ad-hoc-Webkonferenz starten


Wenn Sie spontan eine Webkonferenz mit anderen Kontakten starten möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt



- 1) Markieren Sie im Fenster **Kontakte** die Kontakte, mit denen Sie ein Konferenzgespräch führen möchten.

- 2) Klicken Sie anschließend auf .



Ein Einstellungsdialog öffnet sich.

- 3) Geben Sie der Konferenz einen **Namen** und nehmen Sie falls gewünscht Änderungen der definierten Teilnehmereinträge vor ().

Über diesen Einstellungsdialog können Sie auch weitere Teilnehmer der Ad-hoc-Konferenz hinzufügen. Geben Sie dafür einen Teilnehmernamen oder eine Telefonnummer in das Kombinationsfeld **Teilnehmer hinzufügen**.

Klicken Sie anschließend auf , um in den konfigurierten Verzeichnissen nach dem Kontakt zu suchen, oder auf , um die notwendigen Kontaktinformationen über den Dialog **Teilnehmer hinzufügen** zu vervollständigen.

- 4) Betätigen Sie die Schaltfläche **Starten**, um die Ad-hoc-Konferenz einzuleiten.

Das Fenster **Verbindungssteuerung** öffnet sich. Alle Teilnehmer sind nach dem Abheben des Hörers miteinander verbunden. Die spontan gestartete Sprachkonferenz wird auch im Fenster **Konferenzen** aufgelistet und durch  bzw.  gekennzeichnet.

- 5) Klicken Sie auf  im Fenster **Verbindungssteuerung**.

Ein Dateidownload-Dialog öffnet sich, über den Sie das für die Webkonferenz benötigte Programm herunterladen müssen.

- 6) Betätigen Sie in diesem Dialog die Schaltfläche **Ausführen**.

Nach dem erfolgreichen Herunterladen wird eine Sicherheitswarnung eingeblendet.

- 7) Bestätigen Sie diese Sicherheitsmeldung über die Schaltfläche **Ausführen**.

Die Verbindung zum Webkonferenz-Server wird hergestellt.

5.6.12 Wie Sie einen Anruf zu einer Ad-hoc-Webkonferenz erweitern und weitere Teilnehmer einladen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Anruf zu einer serverbasierten Ad-hoc-Webkonferenz mit zwei Teilnehmern erweitern, der weitere Konferenzteilnehmer hinzugefügt werden können.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um einen Anruf zu einer Ad-hoc-Webkonferenz zu erweitern und um weitere Teilnehmer einzuladen:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Fenster **Verbindungssteuerung** im Bereich der angezeigten aktiven Verbindung auf .

Ein Dateidownload-Dialog öffnet sich, über den Sie das für die Webkonferenz benötigte Programm herunterladen müssen.

Parallel dazu wird Ihrem Gesprächspartner eine Konferenzeinladung an seine E-Mail-Adresse gesendet. Die Einladung enthält eine benutzerspezifische Internetadresse, über die das Teilnehmermodul der OpenScape Web Collaboration zum Herunterladen angeboten wird.

Ist Ihr Gesprächspartner nicht als Kontakt in Ihrer Kontaktliste eingetragen, öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die E-Mail-Adresse eingeben können, an die die Konferenzeinladung gesendet werden soll. In diesem Dialog können Sie auch festlegen, ob der Teilnehmer automatisch als Kontakt in die Kontaktliste aufgenommen werden soll.

Dieser Dialog wird auch dann angezeigt, wenn für den Kontakt aus der Kontaktliste keine E-Mail-Adresse definiert worden ist.


HINWEIS: Das Icon zur Anforderung einer Webkonferenz wird auch bei solchen bestehenden Verbindungen eingeblendet, für die eine Webkonferenz nicht sinnvoll wäre, wie etwa Verbindungen zu einer Mailbox (z.B. OpenScape Voice Portal) oder einer automatischen Telefonzentrale (z.B. OpenScape Auto Attendant). In solchen Fällen ist es jedoch ohne Funktion.



- 2) Betätigen Sie in diesem Dialog die Schaltfläche **Ausführen**.
Nach dem erfolgreichen Herunterladen wird eine Sicherheitswarnung eingeblendet.
- 3) Bestätigen Sie diese Sicherheitsmeldung über die Schaltfläche **Ausführen**.
Die Verbindung zum Webkonferenz-Server wird hergestellt.
- 4) Wenn Sie nachträglich weitere Teilnehmer zur bestehenden Konferenz einladen wollen, klicken Sie im Fenster **Verbindungssteuerung** auf das Briefumschlag-Symbol für die Konferenzeinladung.
In Ihrem E-Mail-Client wird eine neue E-Mail-Nachricht geöffnet. Diese E-Mail-Nachricht enthält alle Informationen, die eine eingeladene Person benötigt, um sich mit der Konferenz zu verbinden.
- 5) Senden Sie die E-Mail-Nachricht an alle Teilnehmer, die Sie nachträglich zur bestehenden Konferenz einladen wollen.

5.6.13 Wie Sie eine Meet Me-Webkonferenz starten

Wenn Sie eine im Fenster **Konferenzen** markierte Webkonferenz starten möchten, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf  in der Zeile der markierten Konferenz im Fenster **Konferenzen** und aus der sich öffnenden Liste wählen Sie **An Konferenz teilnehmen** aus.

Die Sprachkonferenzverbindung wird aufgebaut. Der entsprechende Eintrag in der Konferenzliste wird durch  gekennzeichnet und der Dialog **Verbindungssteuerung** wird geöffnet.
- 2) Klicken Sie auf  im Fenster **Verbindungssteuerung**.

Ein Dateidownload-Dialog wird geöffnet, über den Sie das für die Webkonferenz benötigte Programm herunterladen müssen.
- 3) Betätigen Sie in diesem Dialog die Schaltfläche **Ausführen**.



Nach dem erfolgreichen Herunterladen wird eine Sicherheitswarnung eingeblendet.
- 4) Bestätigen Sie diese Sicherheitsmeldung über die Schaltfläche **Ausführen**.



Die Verbindung zum Webkonferenz-Server wird hergestellt.

5.6.14 Wie Sie eine Telefonübergabe über DTMF-Tasten einleiten

Wenn Sie das Gerät, mit dem Sie sich in einer Konferenz befinden, wechseln möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Betätigen Sie die Taste .
- 2) Geben Sie die Rufnummer des Geräts ein, zu dem Sie wechseln möchten.
- 3) Schließen Sie die Rufnummereingabe mit der -Taste ab.

Die eingegebene Rufnummer wird Ihnen zur Kontrolle angesagt.
- 4) Danach werden Sie per Ansage aufgefordert, mit einer der folgenden Optionen fortzufahren:
 - Durch Drücken der Taste  die Telefonübergabe durchzuführen,
 - Durch Drücken der Taste  den Vorgang abubrechen.

6 Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln

Der Regelinterpreter der OpenScape UC Application ist ein Tool, das anhand von benutzerdefinierten Regeln die eingehenden Anrufe automatisch analysiert und diese an einen bestimmten Kontakt oder ein bestimmtes Endgerät weiterleitet.

WICHTIG: Die Nutzung des Regelinterpreters bzw. des Leistungsmerkmals *Regeln* von den Mitgliedern eines Mehrleitungs-Sammelanschlusses (MLHG) ist nicht zugelassen.


Wenn Sie häufig unterwegs und nicht in der Lage sind, Ihre ankommenden Anrufe persönlich entgegenzunehmen, ist der Regelinterpreter eine nützliche Hilfe für Sie. Sie können zum Beispiel festlegen, dass Anrufe während einer Besprechung, die regelmäßig an einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Zeit stattfindet, automatisch an Ihre Sekretärin weitergeleitet werden.

HINWEIS: Die Einstellungen der Rufumleitung haben Vorrang vor denen des Regelinterpreters. Es können auch Konflikte zwischen diesen Einstellungen entstehen. Wenn Sie sicher sein wollen, dass Ihre Regeln abgearbeitet werden, sollten Sie die Anrufumleitung deaktivieren.

Über ein Regelprofil können Sie die Weiterleitung Ihrer eingehenden Anrufe zu anderen Geräten steuern. Die Vermittlung der eingehenden Anrufe kann nach folgenden Kriterien erfolgen:

- Abhängig von der Rufnummer des Anrufers
- Abhängig vom Datum oder der Zeit, zu dem der Anruf eingeht
- Abhängig von der Einstellung Ihres Präsenzstatus

Ein von Ihnen definiertes Regelprofil kann durch eine der folgenden Aktionen aktiviert werden:

- Über das Kombinationsfeld Regelprofilanzeige  des Hauptmenüs, indem Sie dort das gewünschte Regelprofil selektieren
- Über das Funktionsfenster **Anrufumleitung**
- Über das **Hauptmenü > menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Anrufumleitung**

6.1 Die Terminologie des Regelinterpreters

Dieser Abschnitt nennt und beschreibt die Funktionseinheiten, durch die die Funktionalität des Regelinterpreters realisiert wird und deren Verständnis für die korrekte Verwendung des Regelinterpreters wichtig ist.

Regel


Eine Regel definiert, was mit den eingehenden Anrufen passieren soll, z. B. ob sie umgeleitet oder Ihnen durchgestellt werden sollen.

Bei Abwesenheit die Anrufe von Vorzugskunden auf das eigene Mobiltelefon umleiten.

Der Regelinterpreter führt nur die Regeln aus, die einem aktivierten Profil zugeordnet sind.

Priorisierung der Regeln

Innerhalb eines Profils können Regeln generell drei Prioritätsgruppen zugeordnet werden: **Hoch** (🔴), **Normal** (🟡) und **Niedrig** (🟢). Sie sind in einer Liste im zugeordneten Profil aufgelistet. Die Liste der Regeln innerhalb eines Profils wird von oben nach unten abgearbeitet. Je weiter oben in der Liste eine Regel sich befindet, desto höher ist ihre Priorität in der Ausführungsfolge. Wenn ein Profil mehrere Regeln mit der gleichen Priorität beinhaltet, wird zuerst diese berücksichtigt, die sich an einer höheren Position in der Regelliste befindet. Die folgende Abbildung veranschaulicht das Behandeln von Regeln unterschiedlicher Priorität innerhalb eines aktiven Profils.



Profil 1 sind vier Regeln unterschiedlicher Priorität zugewiesen worden. Regel 11 hat die höchste Priorität. Regel 12 und Regel 13 haben mittlere Priorität, wobei die Priorität von Regel 12 innerhalb dieses Profils höher als die von der Regel 13 ist, da Regel 12 in der Liste der Regeln höher positioniert ist als Regel 13. Regel 14 hat die niedrigste Priorität innerhalb dieses Profils. Ist Profil 1 aktiv und ein Anruf geht ein, wird zunächst die Regel 11 abgearbeitet. Trifft sie zu, wird der Anruf auf Ihr Mobiltelefon zugestellt. Die anderen Regeln werden in diesem Fall gar nicht geprüft. Trifft die Regel 11 nicht zu, wird die Regel 12 als nächste in der Regelliste abgearbeitet. Trifft sie zu, wird der Anruf an Ihre Sekretärin weitergeleitet.

Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln


Die Terminologie des Regelinterpreters

Profil (Regelprofil)

Das Profil dient als Behälter für die Regeln. Es kann eine oder mehrere Regeln enthalten, die untereinander priorisiert werden können.

Es können keine einzelnen Regeln sondern nur Profile aktiviert werden. Daraus folgt, dass eine Regel nur ausgeführt werden kann, wenn sie einem Profil zugeordnet wurde.


Personenliste



Es gibt viele Personen, die Sie anrufen könnten. Das Zuordnen jeder einzelnen Person zu einer oder mehreren Regeln kann mühsam sein. Es ist vorteilhaft, die Personen in Gruppen einzuteilen, z. B. *Familie*, *Vorzugskunden*, *Unerwünschte Anrufer*. Der Regelinterpreter bietet dafür die Personenlisten an. So können Sie z. B. alle Mitglieder Ihrer Familie in die Personenliste *Familie* aufnehmen. Es sind mehrere Listen möglich.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie zu jeder Liste weitere Personen hinzufügen können und diese dann automatisch mit der Regel verknüpft sind. Die Regel selbst muss nicht geändert werden.

Datumslisten



Über eine Datumsliste können Sie festlegen, dass eine Regel nur an bestimmten Tagen gelten soll. So könnten Sie z. B. konfigurieren, dass eine Regel nur während Ihrer Kurzurlaube und während Ihres Jahresurlaubs gilt. In diesem Fall können Sie in dieser Regel einzelne Tage und auch Zeiträume definieren. Damit Sie die Regel nicht ändern müssen, wenn sich Ihre Urlaubstage ändern, können Sie auch eine Datumsliste definieren und sie mit der Regel verknüpfen. Dann müssen Sie nur diese Liste ändern, aber die Regel selbst bleibt unverändert bestehen.

6.2 Anwendung des Regelinterpreters - Beispiele

Der Regelinterpreter kann Sie in verschiedenen Situationen unterstützen. Die folgenden drei Szenarios sind beispielhaft und sollen Ihnen dabei helfen, ein besseres Verständnis für die Funktionalität des Regelinterpreters zu bekommen.

Szenario 1: "Im Büro" - Anrufumleitung nach Rufnummern

In diesem Szenario sollen grundsätzlich alle Anrufe an Sie durchgestellt werden. Wenn aber Personen anrufen, die in Ihrer Liste der unerwünschten Anrufer stehen, dann soll der Anruf zur Sekretärin umgeleitet werden.

Szenario 2: "In Besprechung" - Anrufumleitung nach Präsenzstatus und Rufnummern

In diesem Szenario nehmen Sie an einer Besprechung in der Firma teil. Während der Besprechungszeit sollen alle Anrufe automatisch zur Sekretärin umgeleitet werden. Wenn aber Vorzugskunden oder ein Mitglied Ihrer Familie anrufen, dann soll der Anruf an Sie durchgestellt werden.

Szenario 3: "Auf Dienstreise" - Anrufumleitung nach Datum und Uhrzeit

In diesem Szenario sind Sie auf einer Dienstreise und alle Anrufe in Ihrer Abwesenheit sollen an Ihre Sekretärin umgeleitet werden. Wenn aber Vorzugskunden oder ein Mitglied Ihrer Familie anrufen, dann soll der Anruf zu Ihrem Mobiltelefon umgeleitet werden. Ihre Vorzugskunden sollen Sie jedoch nur Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr anrufen können. Ihre Familie soll Sie immer erreichen.

Realisierung

Das Realisieren der genannten Beispielszenarios geschieht im Regelinterpreter durch das Definieren von Profilen, Regeln, Personen- und Datumslisten. Sie können diese Szenarios an Ihre Bedürfnisse anpassen oder neue Szenarios erstellen und Ihre eigenen Regelsätze einrichten.


6.2.1 Szenario 1: "Im Büro"

In diesem Beispielszenario sollen Anrufe von bestimmten Rufnummern, die in der Personenliste der unerwünschten Anrufer definiert sind, zu Ihrer Sekretärin umgeleitet werden.

Für die Realisierung dieses Szenarios benötigen Sie:

- ein neues Profil "Unerwünschte Anrufe umleiten"
- eine neue Personenliste "Unerwünschte Anrufer"
- eine neue Regel "Unerwünschte Anrufe umleiten"

Funktion



Wenn ein neuer Anruf ankommt, prüft der Regelinterpreter automatisch, ob es sich um einen Anrufer aus der Personenliste "Unerwünschte Anrufer" handelt. Wenn ja, wird der Anruf zu der Sekretärin umgeleitet. Andernfalls wird der Anruf durchgestellt.

6.2.1.1 Wie Sie das Regelprofil "Im Büro" einrichten

Dieser Abschnitt enthält die schrittweise Anleitung zur Erstellung des beispielhaften Regelprofils "Im Büro".

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Menüoption **Regeln ...** aus.
Der Dialog **Regeln** öffnet sich.
- 2) Erstellen Sie ein neues Profil mit dem Namen "Im Büro".
 - a) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Aktiviere Profil**.
 - b) Betätigen Sie die Schaltfläche **Neu**.
Ein neuer Listeneintrag **Neues Profil** wird der Liste **Profile** hinzugefügt.
 - c) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neues Profil**.

Der Name des Profils wird als Eingabefeld dargestellt.

- d) Geben Sie dem neuen Profil den Namen "Im Büro" und drücken Sie die **Eingabetaste**.


Das neue Profil wird mit dem Namen "Im Büro" in der Liste **Profile** angezeigt.

HINWEIS: Damit ist das Profil "Im Büro" erstellt. Es enthält jedoch noch keine Regeln.

- 3) Erstellen Sie die Personenliste "Unerwünschte Anrufer".

- a) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Personenlisten**.

Das folgende Fenster (beispielhaft) wird angezeigt.



- b) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** unter dem Bereich **Personenliste**.

Der Eintrag **Neue Personenliste** erscheint im oberen Bereich der Registerkarte **Personenlisten**.

- c) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Personenliste**.

Der Name der Personenliste wird als Eingabefeld dargestellt.

- d) Geben Sie den Namen "Unerwünschte Anrufer" für die Personenliste ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.


Die Personenliste "Unerwünschte Anrufer" wird im Bereich **Personenliste** angezeigt. Die Liste enthält noch keine Personeneinträge.

4) Fügen Sie der Personenliste "Unerwünschte Anrufer" Personen hinzu.

Führen Sie die folgenden Schritte für alle Personen durch, die Sie der Liste zuordnen möchten:

a) Klicken Sie die Schaltfläche **Neu** im unteren Bereich.

Der folgende Eingabedialog öffnet sich.



b) Geben Sie in das Eingabefeld **Anzeigename** den Namen der gewünschten Person ein.

c) Tragen Sie in das Eingabefeld **Telefon** die Rufnummer der Person ein.

d) Klicken Sie auf **OK**.

Der Eingabedialog wird geschlossen. Der neue Personeneintrag ist in der Personenliste "Unerwünschte Anrufer" aufgenommen.

5) Erstellen Sie eine Regel mit dem Namen "Anrufe umleiten".

a) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Neu / Editieren**.

b) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** im oberen Bereich.

Im Bereich **Regel** wird eine Regel mit dem Namen **Neue Regel** angezeigt.

c) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Regel**.

Der Name der Regel wird als Eingabefeld dargestellt.

d) Geben Sie für die neue Regel den Namen "Anrufe umleiten" ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Regel "Anrufe umleiten" wird in der Liste **Regel** aufgeführt.

6) Anschließend nehmen Sie die folgenden Einstellungen für die Regel "Anrufe umleiten" vor.


a) Legen Sie die Priorität der Regel "Anrufe umleiten" fest. Aktivieren Sie hierfür das entsprechende Optionsfeld, z. B. **Niedrig**.

b) Klicken Sie im unteren Bereich auf **Wenn Anruf von**.

Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln


Anwendung des Regelinterpreters - Beispiele

Folgender Dialog öffnet sich.



c) Klicken Sie auf .

Folgender Auswahldialog wird geöffnet.



d) Markieren Sie die Personenliste "Unerwünschte Anrufer" und betätigen Sie die Schaltfläche **Hinzufügen**.


Die von Ihnen ausgewählte Personenliste ist der Regel zugeordnet und der Auswahldialog wird geschlossen.

e) Klicken Sie auf **OK**.

Ihre Regeleinstellungen im Bereich **Wenn Anruf von** sind übernommen worden.


f) Klicken Sie im unteren Bereich auf **Aktion**.

Folgendes Fenster öffnet sich:



g) Klicken Sie auf **+** für die Funktion **Weiterleiten zu**.

Der folgende Eingabedialog öffnet sich:



h) Geben Sie den Namen und die Telefonnummer der Sekretärin ein.

i) Klicken Sie auf **OK**.


Der Eingabedialog wird geschlossen. Die Funktion **Weiterleiten zu** ist aktiv (.

j) Klicken Sie auf **OK**.

Die von Ihnen definierte **Aktion** wird unter den Regeleinstellungen aufgeführt.



k) Klicken Sie auf **Zugewiesene Profile**.

Folgender Auswahldialog öffnet sich:



l) Markieren Sie das Profil "Im Büro" und klicken Sie auf **OK**.

Der Auswahldialog wird geschlossen. Das Profil "Im Büro" wird unter **Zugewiesene Profile** angezeigt. Damit ist die Regel "Anrufe umleiten" für die Anwendung im Profil "Im Büro" vollständig konfiguriert.

- 7) Schließen Sie den Einstellungsdialog **Regeln** durch Betätigen der Schaltfläche **Schließen**.
- 8) Aktivieren Sie das Profil "Im Büro".
 - a) Klicken Sie im Hauptmenü auf das Kombinationsfeld .
Ein Auswahlménü wird angezeigt.
 - b) Wählen Sie dort das Regelprofil "Im Büro" aus, das durch das Symbol  gekennzeichnet ist.

Das Symbo  wird durch  ersetzt. Das Profil "Im Büro" ist aktiv.

Sie haben das Regelprofil "Im Büro" erstellt, konfiguriert und aktiviert. Für die Vermittlung Ihrer eingehenden Anrufe werden die Regeln dieses Profils verwendet.


6.2.2 Szenario 2: "In Besprechung"

Angenommen Sie nehmen in Ihrer Firma an einer Besprechung teil und haben Ihren OpenScape UC Application-Präsenzstatus auf **In einer Besprechung** gesetzt. Alle Anrufe während dieser Besprechung werden zu Ihrer Sekretärin umgeleitet. Anrufe von Familienmitgliedern oder Vorzugskunden werden zu Ihrem Mobiltelefon umgeleitet.

Für die Realisierung dieses Szenarios benötigen Sie:

- ein neues Profil "In Besprechung"
- eine neue Personenliste "Familie"
- eine neue Personenliste "Vorzugskunden"
- eine neue Regel "Durchstellen"
- eine neue Regel "Alle umleiten"

Funktion



Zuerst prüft die Regel „Durchstellen“, ob Ihr Präsenzstatus "In einer Besprechung" ist und ob es sich bei einem Anruf um ein Familienmitglied oder einen Vorzugskunden handelt. Wenn ja, wird der Anruf durchgestellt. Wenn die Bedingungen nicht zutreffen, wird der Anruf durch die Regel „Alle umleiten“ zu Ihrer Sekretärin umgeleitet.

Die Regel „Durchstellen“ muss eine höhere Priorität (z. B. Normal) als die Regel „Alle umleiten“ (z. B. Niedrig) haben. Andernfalls würden Ihre Familienmitglieder sowie die Vorzugskunden jedoch immer nur mit Ihrer Sekretärin sprechen, weil die Regel „Durchstellen“ nie angewendet würde.

6.2.2.1 Wie Sie das Regelprofil "In Besprechung" einrichten

Dieser Abschnitt enthält die schrittweise Anleitung zur Erstellung des beispielhaften Regelprofils "In Besprechung".


Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Menüoption **Regeln ...** aus.
Der Dialog **Regeln** öffnet sich.
- 2) Erstellen Sie ein neues Profil mit dem Namen "In Besprechung".

- a) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Aktiviere Profil**.
- b) Betätigen Sie die Schaltfläche **Neu**.
Ein neuer Listeneintrag **Neues Profil** wird der Liste **Profile** hinzugefügt.
- c) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neues Profil**.
Der Name des Profils wird als Eingabefeld dargestellt.
- d) Geben Sie den Namen "In Besprechung" für das neue Profil ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Das neue Profil wird mit dem Namen "In Besprechung" in der Liste **Profile** angezeigt.

HINWEIS: Damit ist das Profil "In Besprechung" erstellt. Es enthält jedoch noch keine Regeln.

- 3) Erstellen Sie die Personenliste "Familie".
 - a) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Personenlisten**.
Das folgende Fenster (beispielhaft) wird angezeigt.



- b) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** unter dem Bereich **Personenliste**.
Der Eintrag **Neue Personenliste** erscheint in der Liste **Personenliste**.
- c) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Personenliste**.

Der Name der Personenliste wird als Eingabefeld dargestellt.

- d) Geben Sie den Namen "Familie" für die Personenliste ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.


Die Personenliste "Familie" wird im Bereich **Personenliste** angezeigt. Die Liste enthält noch keine Einträge.

- 4) Fügen Sie der Personenliste "Familie" eine Person hinzu.

Führen Sie die folgenden Schritte für alle Personen durch, die Sie der Liste zuordnen möchten:

- a) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** im unteren Bereich.

Der folgende Eingabedialog öffnet sich.



- b) Geben Sie in das Eingabefeld **Anzeigename** den Namen der gewünschten Person ein.

- c) Tragen Sie in das Eingabefeld **Telefon** die Rufnummer dieser Person ein.

- d) Klicken Sie auf **OK**.

Der Eingabedialog wird geschlossen. Der neue Personeneintrag ist in der Personenliste "Familie" aufgenommen.

- 5) Erstellen Sie die Personenliste "Vorzugskunden".

- a) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** unter dem Bereich **Personenliste**.

Der Eintrag **Neue Personenliste** erscheint in der **Personenliste** im oberen Bereich der Registerkarte **Personenlisten**.

- b) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Personenliste**.

Der Name der Personenliste wird als Eingabefeld dargestellt.

- c) Geben Sie den Namen "Vorzugskunden" für die Personenliste ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Personenliste "Vorzugskunden" wird im Bereich **Personenliste** angezeigt. Die Liste enthält noch keine Einträge.

- d) Fügen Sie der Personenliste "Vorzugskunden" Personen hinzu.

- 6) Erstellen Sie eine neue Regel mit dem Namen "Durchstellen".

- a) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Neu / Editieren**.

- b) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** im oberen Bereich.

Im Bereich **Regel** wird eine Regel mit dem Namen **Neue Regel** angezeigt.

- c) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Regel**.

Der Name der Regel wird als Eingabefeld dargestellt.

- d) Geben Sie für die neue Regel den Namen "Durchstellen" ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.


Die Regel "Durchstellen" wird in der Liste **Regel** aufgeführt.

- 7) Nehmen Sie die folgenden Einstellungen für die Regel "Durchstellen" vor.

- a) Legen Sie die Priorität der Regel "Durchstellen" fest. Aktivieren Sie hierfür das entsprechende Optionsfeld, z. B. **Normal**.

- b) Klicken Sie im unteren Bereich auf **Wenn Anruf von**.

Folgender Dialog öffnet sich.



- c) Klicken Sie auf .

Ein Auswahldialog wird geöffnet, in dem die vorhandenen Personenlisten aufgeführt sind.

- d) Markieren Sie die Personenlisten "Familie" und "Vorzugskunden".

- e) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

Die markierten Personenlisten sind der Regel zugeordnet worden und der Auswahldialog wird geschlossen.

- f) Klicken Sie auf **OK**.

Ihre Regeleinstellungen im Bereich **Wenn Anruf von** sind übernommen worden.

- g) Klicken Sie im unteren Bereich auf **Wenn mein Status ist**.

Es öffnet sich ein Auswahldialog, in dem Sie den gewünschten Präsenzstatus einstellen können.

- h) Setzen Sie das Kontrollkästchen **"In einer Besprechung"** und klicken Sie auf **OK**.

Der Auswahldialog wird geschlossen.

i) Behalten Sie die Standardeinstellung **Durchstellen** unter **Aktion**.

j) Klicken Sie auf **Zugewiesene Profile**.

Es öffnet sich ein Auswahldialog, in dem Sie das gewünschte bereits definierte Regelprofil festlegen können.

k) Markieren Sie das Profil "In Besprechung" und klicken Sie auf **OK**.

Der Auswahldialog wird geschlossen. Das Profil "In Besprechung" wird unter **Zugewiesene Profile** angezeigt. Damit ist die Regel "Durchstellen" für die Anwendung im Profil "In Besprechung" vollständig konfiguriert.

8) Erstellen Sie eine weitere neue Regel mit dem Namen "Alle umleiten".

a) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** im oberen Bereich.

Im Bereich **Regel** wird eine Regel mit dem Namen **Neue Regel** angezeigt.

b) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Regel**.

Der Name der Regel wird als Eingabefeld dargestellt.

c) Geben Sie für die neue Regel den Namen "Alle umleiten" ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Regel "Alle umleiten" wird in der Liste **Regel** aufgeführt.

9) Nehmen Sie die folgenden Einstellungen für die Regel "Alle umleiten" vor.

a) Legen Sie die Priorität der Regel "Alle umleiten" fest. Aktivieren Sie hierfür das entsprechende Optionsfeld, z. B. **Niedrig**.

b) Behalten Sie die Standardeinstellung **Allen** unter **Wenn Anruf von**.

c) Klicken Sie im unteren Bereich auf **Wenn mein Status ist**.


Es öffnet sich ein Auswahldialog, in dem Sie den gewünschten Präsenzstatus einstellen können.

d) Setzen Sie das Kontrollkästchen **In einer Besprechung** und klicken Sie auf **OK**.

Der Auswahldialog wird geschlossen.


e) Klicken Sie im unteren Bereich auf **Aktion**.

Folgendes Fenster öffnet sich:



- f) Klicken Sie auf **+** für die Funktion **Weiterleiten zu**.

Der folgende Eingabedialog öffnet sich:



- g) Geben Sie den Namen und die Telefonnummer der Sekretärin ein.

- h) Klicken Sie auf **OK**.

Der Eingabedialog wird geschlossen. Die Funktion **Weiterleiten zu** ist aktiv ()

- i) Klicken Sie auf **OK**.

Die von Ihnen definierte **Aktion** wird unter den Regeleinstellungen aufgeführt.

- j) Klicken Sie auf **Zugewiesene Profile**.


Es öffnet sich ein Auswahldialog, in dem Sie das gewünschte vorher definierte Regelprofil festlegen können.

- k) Markieren Sie das Profil "In Besprechung" und klicken Sie auf **OK**.


Der Auswahldialog wird geschlossen. Das Profil "In Besprechung" wird unter **Zugewiesene Profile** angezeigt. Damit ist die Regel "Alle umleiten" für die Anwendung im Profil "In Besprechung" vollständig konfiguriert.



- 10) Schließen Sie den Dialog **Regeln** durch Betätigen der Schaltfläche **Schließen**.

- 11) Aktivieren Sie das Profil "In Besprechung".

- a) Klicken Sie im Hauptmenü auf das Kombinationsfeld .

Ein Auswahlmü wird angezeigt.

- b) Wählen Sie dort das Regelprofil "In Besprechung" aus, das durch das Symbol  gekennzeichnet ist.

Das Symbol  wird durch  ersetzt. Das Profil "In Besprechung" ist aktiv.

Sie haben das Regelprofil "In Besprechung" erstellt, konfiguriert und aktiviert. Für die Vermittlung Ihrer eingehenden Anrufe werden die Regeln dieses Profils verwendet.

6.2.3 Szenario 3: "Auf Dienstreise"


Sie sind auf einer Dienstreise für eine Woche. In dieser Zeit sollen alle Anrufe von Vorzugskunden und Familienmitgliedern auf Ihr Mobiltelefon und alle restlichen Anrufe zu Ihrer Sekretärin umgeleitet werden. Ihre Familie soll Sie immer erreichen können, die Vorzugskunden jedoch nur während der Geschäftszeiten von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr.

Für die Realisierung dieses Szenarios benötigen Sie:

- ein neues Profil "Auf Dienstreise"
- eine neue Personenliste "Familie"
- eine neue Personenliste "Vorzugskunden"
- eine Datumsliste "Dienstreise"
- eine neue Regel "Familie umleiten"
- eine neue Regel "Vorzugskunden umleiten"
- eine neue Regel "Alle umleiten"

Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln
 Anwendung des Regelinterpreters - Beispiele

Funktion



Zuerst prüft die Regel "Familie umleiten", ob es sich bei einem Anruf um ein Familienmitglied handelt. Wenn ja, wird der Anruf zu Ihrem Mobiltelefon umgeleitet. Wenn nein, prüft als Nächstes die Regel "Vorzugskunden umleiten", ob es sich um einen Vorzugskunden handelt und ob er zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr anruft. Wenn diese beiden Bedingungen zutreffen, wird er zu Ihrem Mobiltelefon umgeleitet. Wenn aber ein Vorzugskunde außerhalb der Geschäftszeiten (08:00 bis 16:30 Uhr) Ihre Nummer gewählt hat, wird der Anruf durch die Regel "Alle umleiten" zur Sekretärin umgeleitet.

Die Reihenfolge der Regeln ist wichtig: Die höchste Priorität hat die Regel "Familie umleiten", mittlere Priorität hat die Regel "Vorzugskunden umleiten" und niedrige Priorität hat die Regel "Alle umleiten". Wenn z.B. die Regel "Alle umleiten" an zweiter Stelle stünde, könnten Sie zwar von Ihrer Familie erreicht werden, die Vorzugskunden würden jedoch immer nur mit Ihrer Sekretärin sprechen, weil die Regel "Vorzugskunden umleiten" nie angewendet würde.

6.2.3.1 Wie Sie das Regelprofil "Auf Dienstreise" einrichten

Dieser Abschnitt enthält die schrittweise Anleitung zur Erstellung des beispielhaften Regelprofils "Auf Dienstreise".

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Menüoption **Regeln ...** aus.

Der Dialog **Regeln** öffnet sich.

- 2) Erstellen Sie ein neues Profil mit dem Namen "Auf Dienstreise".

- a) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Aktiviere Profil**.

- b) Betätigen Sie die Schaltfläche **Neu**.

Ein neuer Listeneintrag **Neues Profil** wird der Liste **Profile** hinzugefügt.

- c) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neues Profil**.

Der Name des Profils wird als Eingabefeld dargestellt.

- d) Geben Sie den Namen "Auf Dienstreise" für das neue Profil und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Das neue Profil wird mit dem Namen "Auf Dienstreise" in der Liste **Profile** angezeigt.

HINWEIS: Damit ist das Profil "Auf Dienstreise" erstellt. Es enthält jedoch noch keine Regeln.


- 3) Erstellen Sie die Personenliste "Familie".

- a) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Personenlisten**.

Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln

Anwendung des Regelinterpreters - Beispiele


Das folgende Fenster (beispielhaft) wird angezeigt.



- b)** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** unter dem Bereich **Personenliste**.
Der Eintrag **Neue Personenliste** erscheint in der Liste **Personenliste**.
- c)** Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Personenliste**.
Der Name der Personenliste wird als Eingabefeld dargestellt.
- d)** Geben Sie den Namen "Familie" für die Personenliste ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Die Personenliste "Familie" wird im Bereich **Personenliste** angezeigt.
Die Liste enthält noch keine Personeneinträge.
- 4)** Fügen Sie der Personenliste "Familie" Personen hinzu.
Führen Sie die folgenden Schritte für alle Personen durch, die Sie der Liste zuordnen möchten:

 - a)** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** im unteren Bereich.

Der folgende Eingabedialog öffnet sich.



- b)** Geben Sie in das Eingabefeld **Anzeigename** den Namen der gewünschten Person ein.
- c)** Tragen Sie in das Eingabefeld **Telefon** die Rufnummer dieser Person ein.
- d)** Klicken Sie auf **OK**.

Der Eingabedialog wird geschlossen. Der neue Personeneintrag ist in der Personenliste aufgenommen.

5) Erstellen Sie die Personenliste "Vorzugskunden".

- a)** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** unter dem Bereich **Personenliste**.
Der Eintrag **Neue Personenliste** erscheint in der Liste **Personenliste**.

- b)** Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Personenliste**.

Der Name der Personenliste wird als Eingabefeld dargestellt.

- c)** Geben Sie den Namen "Vorzugskunden" für die Personenliste ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.


Die Personenliste "Vorzugskunden" wird im Bereich **Personenliste** angezeigt. Die Liste enthält noch keine Einträge.

- d)** Fügen Sie der Personenliste "Vorzugskunden" Personen hinzu.

6) Erstellen Sie die Datumsliste "Dienstreise".

- a)** Wechseln Sie auf die Registerkarte **Datumslisten**.

Das folgende Fenster (beispielhaft) wird angezeigt.



- b)** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** unter dem Bereich **Datumsliste**.
Der Eintrag **Neue Datumsliste** erscheint im Bereich **Datumsliste** der Registerkarte **Datumslisten**.
- c)** Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Datumsliste**.
Der Name der Datumsliste wird als Eingabefeld dargestellt.
- d)** Geben Sie den Namen "Dienstreise" für die Datumsliste ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Die Datumsliste "Dienstreise" wird im Bereich **Datumsliste** angezeigt.
Die Liste enthält noch keine Datumsangaben.
- 7)** Fügen Sie der Datumsliste "Dienstreise" eine Datumsangabe hinzu.
 - a)** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** im unteren Bereich.

Der folgende Eingabedialog öffnet sich.

Datumsliste: Neue Datumsliste

Anzeigename:

von: bis:

Februar 2012						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

Februar 2012						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

OK Abbrechen

- b) Geben Sie in das Eingabefeld **Anzeigename** einen aussagekräftigen Namen für die Datumsangabe ein.
- c) Markieren Sie das Beginndatum (**von**) im linken Kalenderbereich.
- d) Wählen Sie das Enddatum (**bis**) im rechten Kalenderbereich aus.
- e) Klicken Sie auf **OK**.

Der Eingabedialog wird geschlossen. Der neue Datumseintrag ist in der Datumsliste "Dienstreise" aufgenommen.


- 8) Erstellen Sie eine neue Regel mit dem Namen "Familie umleiten".
 - a) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Neu / Editieren**.
 - b) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** im oberen Bereich.


Im Bereich **Regel** wird eine Regel mit dem Namen **Neue Regel** angezeigt.
 - c) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Regel**.

Der Name der Regel wird als Eingabefeld dargestellt.
 - d) Geben Sie für die neue Regel den Namen "Familie umleiten" ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Regel "Familie umleiten" wird in der Liste **Regel** aufgeführt.
- 9) Nehmen Sie die folgenden Einstellungen für die Regel "Familie umleiten" vor.
 - a) Legen Sie die Priorität der Regel "Familie umleiten" fest. Aktivieren Sie hierfür das entsprechende Optionsfeld, z. B. **Hoch**.
 - b) Klicken Sie im unteren Bereich auf **Wenn Anruf von**.

Folgender Dialog öffnet sich.



c) Klicken Sie auf .

Ein Auswahldialog wird geöffnet, in dem die vorhandenen Personenlisten aufgeführt sind.

d) Markieren Sie die Personenliste "Familie".

e) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.


Die markierte Personenliste ist der Regel zugeordnet worden und der Auswahldialog wird geschlossen.

f) Klicken Sie auf **OK**.

Ihre Regeleinstellungen im Bereich **Wenn Anruf von** sind übernommen worden.

g) Klicken Sie auf **Wenn Datum / Zeitpunkt**.

Folgender Konfigurationsdialog öffnet sich:



h) Klicken Sie auf  im Bereich **Datum**.

Ein Auswahldialog wird geöffnet, in dem die vorhandenen Datumslisten aufgeführt sind.

i) Wählen Sie die Datumsliste "Dienstreise" aus.

j) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.


Der Auswahldialog wird geschlossen. Die Datumsliste "Dienstreise" erscheint im Bereich **Datum**.

k) Betätigen Sie die Schaltfläche **OK** im Konfigurationsdialog.

Der Konfigurationsdialog wird geschlossen.


l) Klicken Sie auf **Aktion** im unteren Bereich der Registerkarte **Neu / Editieren**.

Folgendes Fenster öffnet sich:



m) Klicken Sie auf **+** für die Funktion **Weiterleiten zu**.

Der folgende Eingabedialog öffnet sich:



n) Geben Sie unter **Anzeigename** beispielsweise Mobiltelefon ein und unter **Telefon** die Telefonnummer Ihres Mobiltelefons ein.

o) Klicken Sie auf **OK**.

Der Eingabedialog wird geschlossen. Die Funktion **Weiterleiten zu** ist aktiv (.

p) Klicken Sie auf **OK**.

Die von Ihnen definierte **Aktion** wird unter den Regeleinstellungen aufgeführt.

q) Klicken Sie auf **Zugewiesene Profile**.

Es öffnet sich ein Auswahldialog, in dem Sie das gewünschte vorher definierte Regelprofil festlegen können.

- r) Markieren Sie das Profil "Auf Dienstreise" und klicken Sie auf **OK**.

Der Auswahldialog wird geschlossen. Das Profil "Auf Dienstreise" wird unter **Zugewiesene Profile** angezeigt. Damit ist die Regel "Familie umleiten" für die Anwendung im Profil "Auf Dienstreise" vollständig konfiguriert.

- 10) Erstellen Sie eine weitere neue Regel mit dem Namen "Vorzugskunden umleiten".

- a) Klicken Sie in der Registerkarte **Neu / Editieren** auf die Schaltfläche **Neu** im oberen Bereich.

Im Bereich **Regel** wird eine Regel mit dem Namen **Neue Regel** angezeigt.

- b) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Regel**.

Der Name der Regel wird als Eingabefeld dargestellt.

- c) Geben Sie für die neue Regel den Namen "Vorzugskunden umleiten" ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Regel "Vorzugskunden umleiten" wird in der Liste **Regel** aufgeführt.

- 11) Nehmen Sie die folgenden Einstellungen für die Regel "Vorzugskunden umleiten" vor.

- a) Legen Sie die Priorität der Regel "Vorzugskunden umleiten" fest, indem Sie das entsprechende Optionsfeld, z. B. **Normal**, aktivieren.

- b) Klicken Sie im unteren Bereich auf **Wenn Anruf von**.

- c) Klicken Sie im angezeigten Dialog auf .

Ein Auswahldialog öffnet sich, in dem die vorhandenen Personenlisten aufgeführt sind.

- d) Markieren Sie die Personenliste "Vorzugskunden" .

- e) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.


Die markierte Personenliste ist der Regel zugeordnet worden und der Auswahldialog wird geschlossen.

- f) Klicken Sie auf **OK**.

Ihre Regeleinstellungen im Bereich **Wenn Anruf von** sind übernommen worden.

- g) Klicken Sie auf **Wenn Datum / Zeitpunkt**.

Folgender Konfigurationsdialog öffnet sich:



h) Klicken Sie auf **+** im Bereich **Datum**.

Ein Auswahldialog wird geöffnet, in dem die vorhandenen Datumslisten aufgeführt sind.

i) Wählen Sie die Datumsliste "Dienstreise" aus.


j) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.

Der Auswahldialog wird geschlossen. Die Datumsliste "Dienstreise" erscheint im Bereich **Datum**.

k) Setzen Sie die Kontrollkästchen **Mo**, **Di**, **Mi**, **Do**, **Fr**, um zu definieren an welchen Wochentagen die Regel "Vorzugskunden umleiten" gelten soll.

l) Klicken Sie auf **+** im Bereich **Zeitpunkt**.

Folgender Eingabedialog öffnet sich.



m) Geben Sie für die **Zeitperiode** beispielsweise unter **von** 08:00 und unter **bis** 16:30 Uhr ein.

n) Klicken Sie auf **OK**.


Der Eingabedialog wird geschlossen. Die konfigurierte Zeitspanne erscheint im Bereich **Zeitpunkt**.

o) Klicken Sie auf **OK**.

Der Konfigurationsdialog wird geschlossen. Ihre Einstellungen sind übernommen.


- p) Klicken Sie im unteren Bereich auf **Aktion**.

Folgendes Fenster öffnet sich:



- q) Klicken Sie auf **+** für die Funktion **Weiterleiten zu**.

Der folgende Eingabedialog öffnet sich:



- r) Geben Sie den Namen und die Telefonnummer der Sekretärin ein.

- s) Klicken Sie auf **OK**.

Der Eingabedialog wird geschlossen. Die Funktion **Weiterleiten zu** ist aktiv (.

- t) Klicken Sie auf **OK**.

Die von Ihnen definierte **Aktion** wird unter den Regeleinstellungen aufgeführt.

- u) Klicken Sie auf **Zugewiesene Profile**.

Es öffnet sich ein Auswahldialog, in dem Sie das gewünschte vorher definierte Regelprofil festlegen können.

- v) Markieren Sie das Profil "Auf Dienstreise" und klicken Sie auf **OK**.

Der Auswahldialog wird geschlossen. Das Profil "Auf Dienstreise" wird unter **Zugewiesene Profile** angezeigt. Damit ist die Regel "Vorzugskunden umleiten" für die Anwendung im Profil "Auf Dienstreise" vollständig konfiguriert.

- 12) Erstellen Sie eine weitere neue Regel mit dem Namen "Alle umleiten".

- a) Klicken Sie in der Registerkarte **Neu / Editieren** auf die Schaltfläche **Neu** im oberen Bereich.

Im Bereich **Regel** wird eine Regel mit dem Namen **Neue Regel** angezeigt.

- b) Klicken Sie auf die Beschriftung **Neue Regel**.

Der Name der Regel wird als Eingabefeld dargestellt.

- c) Geben Sie für die neue Regel den Namen "Alle umleiten" ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Regel "Alle umleiten" wird in der Liste **Regel** aufgeführt.


- 13) Nehmen Sie die folgenden Einstellungen für die Regel "Alle umleiten" vor.

- a) Legen Sie die Priorität der Regel "Alle umleiten" fest, indem Sie das entsprechende Optionsfeld, z.B. **Niedrig**, aktivieren.

- b) Behalten Sie die Standardeinstellung **Allen** unter **Wenn Anruf von**.


- c) Klicken Sie im unteren Bereich auf **Aktion**.

Folgendes Fenster öffnet sich:



- d) Klicken Sie auf **+** für die Funktion **Weiterleiten zu**.

Der folgende Eingabedialog öffnet sich:



- e) Geben Sie den Namen und die Telefonnummer der Sekretärin ein.

- f) Klicken Sie auf **OK**.

Der Eingabedialog wird geschlossen. Die Funktion **Weiterleiten zu** ist aktiv ()

- g) Klicken Sie auf **OK**.

Die von Ihnen definierte **Aktion** wird unter den Regeleinstellungen aufgeführt.

- h) Klicken Sie auf **Zugewiesene Profile**.


Es öffnet sich ein Auswahldialog, in dem Sie das gewünschte vorher definierte Regelprofil festlegen können.

- j)** Markieren Sie das Profil "Auf Dienstreise" und klicken Sie auf **OK**.


Der Auswahldialog wird geschlossen. Das Profil "Auf Dienstreise" wird unter **Zugewiesene Profile** angezeigt. Damit ist die Regel "Alle umleiten" für die Anwendung im Profil "Auf Dienstreise" vollständig konfiguriert.



- 14)** Schließen Sie den Dialog Regeln durch Betätigen der Schaltfläche **Schließen**.

- 15)** Aktivieren Sie das Profil "Auf Dienstreise".

- a)** Klicken Sie im Hauptmenü auf das Kombinationsfeld .

Ein Auswahlmenü wird angezeigt.

- b)** Wählen Sie dort das Regelprofil "Auf Dienstreise" aus, das durch das Symbol  gekennzeichnet ist.

Das Symbol  wird durch  ersetzt. Das Profil "Auf Dienstreise" ist aktiv.

Sie haben das Regelprofil "Auf Dienstreise" erstellt, konfiguriert und aktiviert. Für die Vermittlung Ihrer eingehenden Anrufe werden die Regeln dieses Profils verwendet.

6.3 Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters

Dieser Abschnitt enthält Referenzinformationen für das Regelinterpreter-Tool. Es soll als Nachschlagewerk für die Funktionen und Benutzeroberfläche von dem Regelinterpreter dienen. Die hier in den Bildern vorgenommenen Eingaben sind Beispiele und sind durch die Eingaben der Szenarien oder Ihre eigenen Eingaben zu ersetzen.


Alle Dialoge, in denen Profile, Regeln, Personen- und Datumslisten definiert werden, lassen sich über das Hauptmenü unter **menü > Regeln ...** aufrufen.

6.3.1 Registerkarte Aktiviere Profil

Diese Registerkarte dient zum Verwalten von Profilen. Sie können beispielsweise ein neues Profil erstellen, ein Profil löschen oder die Prioritäten der einzelnen zugewiesenen Regeln ändern.

Dialog aufrufen

Klicken Sie im Hauptmenü auf **Regeln** und wählen Sie die Option **Regeln...** aus. Der Einstellungsdialog **Regeln** öffnet sich. Wechseln Sie auf die Registerkarte **Aktiviere Profil**. Der Dialog kann beispielsweise wie folgt aussehen:




Die Registerkarte **Aktiviere Profil** ist in zwei Bereiche aufgeteilt:




- **Profile** - hier werden alle konfigurierten Regelprofile aufgelistet.
- **Regeln des Profils:** - hier werden die einem im Bereich **Profile** markierten Profil zugewiesenen Regeln aufgeführt.

Bedienelemente im Bereich Profile

Beispielsweise kann dieser Bereich wie folgt aussehen:



Dieser Bereich bietet Ihnen den Zugriff auf die folgenden Funktionen:

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche vor dem Profilnamen wird das Profil aktiviert bzw. deaktiviert. Ein aktiviertes Profil wird durch  gekennzeichnet.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den Namen eines Profils ändern.

HINWEIS: Sie können auch direkt auf den Namen des Profils klicken, um es umzubenennen.


Regelinterpret - Anrufe mit Regeln vermitteln

Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters

- **i** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden Informationen über das Profil angezeigt: mit welchen Regeln das Profil verknüpft ist und welche Funktionen sie haben.
- **x** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie ein Profil löschen.
- Schaltfläche **Neu** - Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie ein neues Profil erstellen.
- Schaltfläche **Duplikat** - Durch Klicken auf die Schaltfläche **Duplikat** können Sie ein neues Profil durch Duplizieren eines bereits bestehenden Profils erstellen.

Bedienelemente im Bereich Regeln des Profils

Beispielsweise kann dieser Bereich wie folgt aussehen:




In diesem Bereich werden die Regeln und die ihnen zugewiesenen Prioritäten angezeigt: **🔴** - **Hoch**, **🟡** - **Normal**, **🟢** - **Niedrig**. Dieser Bereich bietet Zugriff auf die folgenden Funktionen:

- **▲** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die ausgewählte Regel nach oben verschoben.
- **▼** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die ausgewählte Regel nach unten verschoben.

HINWEIS: Eine Regel kann nur innerhalb derselben Prioritätsgruppe (Hoch, Normal oder Niedrig) verschoben werden.

- **+** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie dem Profil neue Regeln zuweisen. Der folgende Dialog öffnet sich:



In diesem Dialog sind alle verfügbaren Regeln aufgelistet. Durch Aktivieren des jeweiligen Kontrollkästchens und Klicken auf **OK** können Sie die gewünschte Regel(n) dem aktuell ausgewählten Profil zuweisen.


- **✎** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die Regeleinstellungen bearbeiten. Der Dialog wechselt auf die Registerkarte **Neu / Editieren**.
- **+X-** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die ausgewählte Regel aus dem Profil entfernen. Die Regel selbst wird dabei nicht gelöscht, aber ihre Verknüpfung mit dem Profil wird aufgehoben.
- Schaltfläche **Neue Regel** - Durch Klicken auf die Schaltfläche **Neue Regel** können Sie eine neue Regel für das aktuelle Profil anlegen. Der Dialog wechselt automatisch auf die Registerkarte **Neu / Editieren**.
- Schaltfläche **Rückgängig** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die vorgenommenen Änderungen an den Regeln des jeweiligen Profils widerrufen.

6.3.1.1 Wie Sie ein neues Profil erstellen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein neues Profil angelegt wird. Unter einem Profil werden die bereits erstellten oder noch zu erstellenden Regeln zusammengefasst.

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie den Dialog **Regeln** über das **Hauptmenü > Menü > Regeln**
- 2) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Aktiviere Profil**.







- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.
Im Bereich **Profile** wird ein Profil mit dem Namen **Neues Profil** erstellt.
 - 4) Klicken Sie auf den Namen **Neues Profil**, um dessen Namen zu ändern.
Der Name des Profils wird als Eingabefeld dargestellt.
 - 5) Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Das Profil wird mit dem geänderten Namen angezeigt.
- Damit ist das neue Profil erstellt. Ihm sind jedoch noch keine Regeln zugewiesen worden.

6.3.1.2 Wie Sie ein Regelprofil aktivieren

Damit ein Profil und die mit ihm verbundenen Regeln wirksam werden können, muss es aktiviert werden.

Schritt für Schritt


- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf das Kombinationsfeld .
Ein Auswahlménü wird angezeigt.
- 2) Wählen Sie dort das gewünschte Regelprofil aus, das durch das Symbol  gekennzeichnet ist.

Das Symbol  wird durch  ersetzt.
Das ausgewählte Profil ist aktiv.

6.3.1.3 Wie Sie ein Regelprofil deaktivieren

Deaktivieren Sie ein aktives Regelprofil, um Ihre eingehenden Anrufe wie üblich an Ihrem Arbeitsplatz entgegenzunehmen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf das Kombinationsfeld .
Ein Auswahlménü wird angezeigt.
- 2) Wählen Sie dort **Regelprofil deaktivieren** aus.
Das ausgewählte Profil ist deaktiviert.


6.3.2 Registerkarte Neu / Editieren

Diese Registerkarte dient zum Verwalten und Konfigurieren von Regeln. Sie können beispielsweise eine neue Regel erstellen und konfigurieren, eine bestehende Regel löschen oder ihre Einstellungen ändern.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass eine Regel nur dann ausgeführt werden kann, wenn sie einem Regelprofil zugeordnet ist.

Dialog aufrufen

Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Option **Regeln ...** aus. Der Einstellungsdialog **Regeln** öffnet sich mit der Registerkarte **Neu / Editieren**. Standardmäßig sieht diese Registerkarte folgendermaßen aus:



Die Registerkarte **Neu / Editieren** ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

- **Regel** - hier sind alle Regeln aufgelistet, die Sie für Anrufumleitungen eingerichtet haben.
- **Regeleinstellungen** - hier werden die Einstellungen einer im Bereich **Regel** markierten Regel angezeigt.

Bedienelemente im Bereich Regel

Beispielsweise kann dieser Bereich wie folgt aussehen:



Dieser Bereich bietet Ihnen den Zugriff auf die folgenden Funktionen:


- **Ai** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den Namen einer Regel ändern.

HINWEIS: Sie können auch direkt auf den Namen der Regel klicken, um diese umzubenennen.

- **X** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie ein Profil löschen.
- Schaltfläche **Neu** - Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie eine neue Regel erstellen.
- Schaltfläche **Duplikat** - Durch Klicken auf die Schaltfläche **Duplikat** können Sie eine neue Regel durch Duplizieren einer bereits bestehenden Regel erstellen.

Bedienelemente im Bereich der Regeleinstellungen

Beispielsweise kann dieser Bereich wie folgt aussehen:



Dieser Bereich bietet Ihnen den Zugriff auf die folgenden Funktionen:

- Prioritätsgruppe festlegen - Für jede Regel sind durch Aktivieren des jeweiligen Optionsfelds folgende Prioritätsgruppen einstellbar: **Hoch** (🔴), **Normal** (🟡), **Niedrig** (🟢).
- **i** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden in einem separaten Dialog der Regeleinstellungen zusammengefasst dargestellt.
- **★** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die ausgewählte Regel auf höchste Priorität setzen und zu allen vorhandenen Profilen hinzufügen.

Sie erwarten einen Anruf von Ihrer Autowerkstatt und möchten, dass dieser Anruf in jedem Fall und zu jeder Zeit auf Ihr Mobiltelefon umgeleitet wird, unabhängig davon, welches Profil gerade aktiviert ist. Somit müssen Sie nicht jedes Profil einzeln ändern.

HINWEIS: Zum Zurücksetzen dieser Funktion, können Sie entweder die betroffene Regel löschen (**X**) oder über die Regeleinstellung **Zugewiesene Profile** die Kontrollkästchen für jedes Profil deaktivieren.

- **Pencil icon** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den Bearbeitungsdialog der jeweiligen Regeleinstellung öffnen.
- **Red X icon** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die jeweilige Regeleinstellung auf ihren Standardwert zurückgesetzt.

Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln


Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters

- Schaltfläche **Rückgängig** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die vorgenommenen Änderungen an einer Regel widerrufen.

Regeleinstellungen


Für jede Regel können die folgenden Einstellungen festgelegt werden:


- **Wenn Anruf von**
- **Wenn Datum / Zeitpunkt**
- **Wenn mein Status ist**
- **Aktion**
- **Zugewiesene Profile**

Durch Klicken auf  oder einfach in die jeweilige Zeile können Sie für jede dieser Einstellungen einen Dialog aufrufen, in dem die jeweilige Regeleinstellung vorzunehmen ist.

6.3.2.1 Wenn Anruf von


Mit dieser Einstellung legen Sie fest, für welche Anrufer die Regel gelten soll. Hierüber können Sie eine Personenliste oder einzelne Personeneinträge mit einer Regel verknüpfen.


Durch Klicken auf die Registerkarte **Neu / Editieren** im unteren Bereich auf das Symbol  zum Eintrag **Wenn Anruf von** oder einfach auf den Eintrag selbst, öffnet sich folgender Dialog:




In diesem Dialog wird eine Liste aller Anrufer angezeigt, für die die jeweilige Regel gelten soll.


Der Dialog bietet Ihnen Zugriff auf die folgenden Funktionen:

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie der Regel eine oder mehrere Personen aus einer vorhandenen Personenliste hinzufügen. Folgender Dialog öffnet sich:



Folgende Bedienelemente stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung:

- Von Liste hinzufügen - Dieses Kombinationsfeld bietet Ihnen eine Liste aller vorhandenen Personenlisten.
 - Kontrollkästchen - Zum Auswählen der Personeneinträge
 - Hinzufügen - Durch Betätigen dieser Schaltfläche werden die ausgewählten Personen der Regel zugewiesen und der Dialog wird geschlossen.
 - Abbrechen - Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und die vorgenommenen Einstellungen werden verworfen.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie der Regel eine bereits definierte Personenliste zuweisen. Folgender Dialog öffnet sich:





Folgende Bedienelemente stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung:

- Kontrollkästchen - Zum Auswählen der Personeneinträge
- Hinzufügen - Durch Betätigen dieser Schaltfläche werden die ausgewählten Personen der Regel zugewiesen und der Dialog wird geschlossen.
- Abbrechen - Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und die vorgenommenen Einstellungen werden verworfen.

Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln

Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters



-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie nach einer bestimmten Person in den konfigurierten Verzeichnissen suchen und diese dann der Regel hinzufügen. Folgender Dialog öffnet sich:




In die folgenden Eingabefelder können Sie die gewünschten Suchkriterien eingeben:

- Name - Suche nach einer Person über den Nachnamen
- Vorname - Suchen nach einer Person über den Vornamen
- Telefon - Suche nach einer Person über die Telefonnummer
- Adressgruppe - Haben Sie Ihre Kontakte in Adressgruppen zusammengefasst, können Sie hier die Adressgruppe, zu der die gesuchte Person gehört, eingeben.
- Adressbuch - Spezifizieren Sie hier das Adressbuch, in dem Sie suchen möchten.
- Max. Anzahl - Spezifizieren Sie hier, wie viele Treffer maximal in der Liste der Suchergebnisse angezeigt werden sollen.

Ob ein gefundener Kontakt aus einem externen Verzeichnis, aus einer globalen oder privaten Kontaktliste stammt, erkennen Sie an den folgenden Symbolen:


-  Die Kontaktinformationen sind in einem externen Verzeichnis gefunden worden.
-  Die Kontaktinformationen stammen aus dem globalen Kontaktverzeichnis der OpenScape UC Application.
- leer Die Kontaktinformationen stammen aus Ihrem privaten OpenScape UC Application-Adressbuch.

Folgende Bedienelemente stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung:


-  - Durch Klicken auf dieses Symbol können Sie einen ausgewählten Benutzer aus der Liste der Suchergebnisse in Ihr OpenScape UC Application-Kontaktverzeichnis aufnehmen. Der Dialog Eintrag zur

Liste hinzufügen mit den vorhandenen Kontaktdaten wird geöffnet. Sie können die Daten vervollständigen oder einfach über die Schaltfläche **OK** den Kontakt Ihrer Kontaktliste hinzufügen.





HINWEIS: Diese Funktion ist für ausgewählte Suchergebnisse aus Ihrem privaten OpenScape UC Application-Adressbuch nicht erlaubt.

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen gesuchten Kontakt aus Ihrer privaten OpenScape UC Application-Kontaktliste löschen.

HINWEIS: Diese Funktion ist für ausgewählte Suchergebnisse aus einem Verzeichnis nicht erlaubt.

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen gesuchten Kontakt aus Ihrer privaten OpenScape UC Application-Kontaktliste bearbeiten. Der Dialog **Eintrag in der Liste ändern** mit den vorhandenen Benutzerdaten öffnet sich. Sie können die gewünschten Änderungen vornehmen.


HINWEIS: Diese Funktion ist für ausgewählte Suchergebnisse aus einem Verzeichnis nicht erlaubt.

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie sich die vorhandenen Informationen zu einem gesuchten Benutzer anschauen. Sie werden Ihnen im geöffneten Dialog **Info zur Person** dargestellt.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die gefundenen Kontakteinträge lokal auf Ihrem Rechner speichern.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die gefundenen Kontakteinträge in tabellarischer Form ausdrucken.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie alle eingegebenen Suchkriterien zurücksetzen bzw. löschen.

Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln


Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters

- **+** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie Personeneinträge definieren und diese direkt der Regel hinzufügen. Es öffnet sich folgender Dialog, in dem Sie für eine neue Person einen **Anzeigenamen** und eine **Telefonnummer** eingeben können.



Zusätzlich steht Ihnen in diesem Dialog die Schaltfläche **Unterdrückte Nummer** zur Verfügung. Hierüber können Sie definieren, dass die Regel auch für alle Anrufer gilt, deren Rufnummer nicht übermittelt wurde.

Nachdem Sie der Regel eine Person und eine Personenliste zugewiesen haben, sieht der Dialog beispielsweise wie folgt aus:





Sie können folgende Aktionen auf einen Personeneintrag anwenden:

- **✎** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die Daten für den vorhandenen Personeneintrag ändern.
- **✖** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den jeweiligen Personeneintrag aus der Liste der Anrufer für diese Regel entfernen. Der Personeneintrag wird aus der Liste für die Regeleinstellung **Wenn Anruf von** gelöscht, bleibt aber in der standardmäßig definierten Personenliste **Kürzlich gebraucht** vorhanden und kann ggf. wiederverwendet werden.
- **+✖+** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie eine der Regel zugewiesene Personenliste aus der Liste entfernen.

6.3.2.2 Wenn Datum / Zeitpunkt

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, in welchem Zeitraum, an welchen Wochentagen und zu welcher Uhrzeit eine Regel gelten soll. Hierüber können Sie eine Datumsliste oder einzelne Datumsangaben mit einer Regel verknüpfen.

Durch Klicken auf die Registerkarte **Neu / Editieren** im unteren Bereich auf das Symbol  zum Eintrag **Wenn Datum / Zeitpunkt** oder einfach auf den Eintrag selbst, öffnet sich folgender Dialog:




Der Dialog ist in die folgenden Bereichen aufgeteilt:

- **Datum** - In diesem Bereich definieren Sie, in welchem Zeitraum die Regel gelten soll, z. B. 26. Juni bis 12. August.
- **Wochentag** - In diesem Bereich legen Sie die Wochentage fest, an denen die Regel innerhalb des angegebenen Zeitraums gelten soll, z. B. nur von Montag bis Freitag.
- **Zeitpunkt** - In diesem Bereich konfigurieren Sie, zu welcher Uhrzeit die Regel gelten soll, z. B. von 15:00 bis 16:00 Uhr.

Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln

Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters

Die im folgenden Dialog dargestellten beispielhaften Einstellungen bedeuten, dass die aktuelle Umleitungsregel vom 26. Juni bis zum 12. August, jedoch nur von Montag bis Freitag zwischen 15:00 und 16:00 Uhr gelten soll.



Folgende Bedienelemente stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung:


- **Mobilezeit verwenden** - Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens können Sie festlegen, dass der Regelinterpreter bei der Ausführung dieser Regel mögliche Zeitzonendifferenzen berücksichtigen muss. Dies ist zum Beispiel dann nützlich, wenn Sie sich in einer anderen Zeitzone befinden und von dort aus den Client der OpenScape UC Application benutzen möchten.


HINWEIS: Stellen Sie unbedingt vorher sicher, dass Sie die richtige Zeitzone im Hauptmenü **menü > Allgemein ... > Registerkarte Allgemeines > Registerkarte Darstellung** unter **Mobile Zeitzone** eingestellt haben.

- **OK** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie alle vorgenommenen Einstellungen speichern und den Dialog schließen.
- **Abbrechen** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den Dialog schließen, ohne die vorgenommenen Einstellungen bzw. Änderungen zu speichern.


Bedienelemente im Bereich "Datum"


Die folgenden Bedienelemente stehen Ihnen in diesem Bereich zur Verfügung:

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie der Regel eine bereits definierte Datumsliste hinzufügen. Folgender Dialog öffnet sich:



Durch Setzen der gewünschten Kontrollkästchen und Klicken auf die Schaltfläche **Hinzufügen** werden Ihre Einstellungen direkt übernommen.


-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie Datumsangaben eingeben und sie direkt in die Regel übernehmen. Es öffnet sich folgender Dialog:



Folgende Bedienelemente stehen Ihnen für die Datumseinstellung zur Verfügung:







- **Anzeigename** - In dieses Eingabefeld können Sie einen aussagekräftigen Namen für den Datumseintrag eingeben.
- **von** - In diesem Kalender ist das aktuelle Datum standardmäßig durch ein hellblaues Rechteck gekennzeichnet. Durch Klicken auf das gewünschte Datum in diesem Kalender können Sie das Beginndatum für die Datumsliste bzw. Regel festlegen. Es wird durch ein dunkelblaues Rechteck gekennzeichnet und erscheint neben der Beschriftung **von**.
- **bis** - Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert und die Kalenderdaten in diesem Bereich sind ausgeblendet. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diesen Kalender einzublenden. Markieren Sie das gewünschte Datum in diesem Kalender, um das Enddatum für die Datumsliste bzw. Regel festzulegen. Es wird durch ein dunkelblaues Rechteck im Kalender gekennzeichnet und erscheint neben der Beschriftung **bis**.

Bedienelemente in den Kalenderbereichen **von/bis**:

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie jeweils einen Monat zurückspringen.


Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln


Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie jeweils einen Monat vorspringen.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie wieder zum aktuellen Monat springen.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie jeweils ein Jahr zurückspringen.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie jeweils ein Jahr vorspringen.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen bereits definierten Datumseintrag ändern.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen Datumseintrag aus der Regel entfernen.



Bedienelemente im Bereich "Zeitpunkt"

Die folgenden Bedienelemente stehen Ihnen in diesem Bereich zur Verfügung:

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die gewünschte Uhrzeit im Format `Stunde:Minuten` (z. B. `15:40`) direkt in den folgenden Dialog eintragen.



The screenshot shows a dialog box titled "Editiere Regel: Neue Regel". Inside, there is a section labeled "Zeitperiode:". Below this, there are two input fields: "von:" and "bis:". Underneath these fields is the text "(Stunde:Minute)". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen bereits definierten Zeitpunkt ändern.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen bereits definierten Zeitpunkt entfernen.

6.3.2.3 Wenn mein Status ist







Mit dieser Einstellung können Sie angeben, bei welchem Ihrer persönlichen Präsenzstatus eine Regel gelten soll.

Durch Klicken auf die Registerkarte **Neu / Editieren** im unteren Bereich auf das Symbol  zum Eintrag **Wenn Mein Status ist** oder einfach auf den Eintrag selbst, öffnet sich folgender Dialog:



Folgende Bedienelemente stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung:


- **Wenn mein Status ist** - Dieses Kontrollkästchen wird immer automatisch aktiviert, wenn mindestens ein Präsenzstatus gesetzt ist.
- Kontrollkästchen zur Auswahl des Präsenzstatus als Kriterium für eine Regel. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verfügbaren Präsenzstatus und deren Bedeutung:


Status	Beschreibung
	Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie an Ihrem Arbeitsplatz erreichbar sind.
	Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie an Ihrem Arbeitsplatz nicht erreichbar sind.
	Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie zwar an Ihrem Arbeitsplatz sind, aber nicht gestört werden möchten.
	Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie Ihren Arbeitsplatz kurz verlassen haben.
	Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie an Ihrem Arbeitsplatz erreichbar sind, allerdings nur in dringenden Fällen gestört werden möchten.
	Hierüber signalisieren Sie den anderen OpenScape UC Application-Benutzern, dass sie momentan in einer Besprechung und somit nicht erreichbar sind.

- **OK** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie alle vorgenommenen Einstellungen speichern und den Dialog schließen.
- **Abbrechen** - Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und die vorgenommenen Einstellungen werden verworfen.

6.3.2.4 Aktion

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, an wen ein eingehender Anruf geleitet wird, wenn die Regel zur Ausführung kommt.


Durch Klicken auf die Registerkarte **Neu / Editieren** im unteren Bereich auf das Symbol  zum Eintrag **Aktion** oder einfach auf den Eintrag selbst, öffnet sich folgender Dialog:





Der Dialog bietet Ihnen Zugriff auf die folgenden Funktionen:


- **Durchstellen** - Durch das Aktivieren dieses Kontrollkästchens () werden alle eingehenden Anrufe an das aktuell eingestellte Gerät aus Ihrer Geräte-liste durchgestellt.
- **Weiterleiten zu** - Durch das Aktivieren dieses Kontrollkästchens () können Sie konfigurieren, an welches Gerät oder Person Ihre eingehenden Anrufe weitergeleitet werden sollen. Der anrufende Teilnehmer sieht die Rufnummer des Geräts, an das der Anruf weitergeleitet ist.


Diese Einstellung können Sie durch eine der folgenden Aktionen vornehmen:


-  - Durch Klicken auf das kleine Dreieck können Sie eine Auswahlliste der Endgeräte öffnen, die Sie persönlich Ihrer Liste der bevorzugten Geräte hinzugefügt oder als Umleitungsziel innerhalb eines Regelprofils verwendet haben. Wählen Sie dort ggf. Ihr Umleitungsziel aus.

WICHTIG: Alle Geräte, die in dieser Auswahlliste verfügbar sind, werden auch im unteren Bereich der Registerkarte **Personen-listen** aufgelistet und können nur über diese Registerkarte aus der Auswahlliste entfernt werden ().


-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den Namen und die Telefonnummer für ein bereits definiertes Umleitungsziel im folgenden Dialog ändern.




-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie der Regel eine oder mehrere Personen aus einer vorhandenen Personenliste als Umleitungsziel hinzufügen. Folgender Dialog öffnet sich:





Durch Setzen des jeweiligen Kontrollkästchens und Betätigen der Schaltfläche **Hinzufügen** wird die ausgewählte Person der Regel als Umleitungsziel hinzugefügt.

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie nach einer bestimmten Person in den konfigurierten Verzeichnissen suchen und diese dann der Regel als Umleitungsziel und zur Liste der **Umleitungsziele** hinzufügen. Folgender Dialog öffnet sich:



Mit der Übernahme des Suchergebnisses wird dieses sofort zum Umleitungsziel für die Regel und automatisch in die Liste Umleitungsziele aufgenommen.

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie direkt ein neues Umleitungsziel definieren. Es öffnet sich folgender Dialog, in dem Sie für das Umleitungsziel einen Anzeigenamen und eine Telefonnummer festlegen können.



- **Bevorzugtes Gerät benutzen** - Durch das Aktivieren dieses Kontrollkästchens (☑) können Sie das Umleitungsziel für eingehende Anrufe so einstellen, dass der anrufende Teilnehmer Ihre *One-Number-Service*-Nummer sieht, und nicht die Rufnummer, an die der Anruf weitergeleitet ist.

HINWEIS: Diese Einstellung können Sie durch eine dergleichen Aktionen wie für die Option **Weiterleiten zu** vornehmen.


Über das kleine Dreieck ▼ können Sie eine Auswahlliste aller Endgeräte öffnen, die Sie persönlich Ihrer Liste der bevorzugten Geräte hinzugefügt oder als Umleitungsziel innerhalb eines Regelprofils verwendet haben. Zusätzlich können Sie hierüber das Endgerät auswählen, dem Ihre ONS-Nummer zugewiesen ist. Dieses Gerät ist immer an erster Stelle in der Auswahlliste aufgeführt.


WICHTIG: Alle Geräte, die in dieser Auswahlliste verfügbar sind, außer dem ONS-Gerät, werden auch im unteren Bereich der Registerkarte **Personenlisten** aufgelistet und können nur über diese Registerkarte aus der Auswahlliste entfernt werden (✕).

- **OK** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie alle vorgenommenen Einstellungen speichern und den Dialog schließen.
- **Abbrechen** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den Dialog schließen, ohne die vorgenommenen Einstellungen bzw. Änderungen zu speichern.

6.3.2.5 Zugewiesene Profile

Mit dieser Einstellung weisen Sie die Regel, die Sie gerade bearbeiten, dem gewünschten Profil zu. Dadurch wird die Regel erst ausführbar. Das Profil muss bereits definiert worden sein. Ein in Fettschrift eingetragenes Profil ist gerade aktiv. Einer Regel können mehrere Profile zugewiesen werden.

Durch Klicken auf die Registerkarte **Neu / Editieren** im unteren Bereich auf das Symbol  zum Eintrag **Zugewiesene Profile** oder einfach auf den Eintrag selbst, öffnet sich folgender Dialog:



Die folgenden Bedienelemente stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung:

- Durch das Aktivieren des Kontrollkästchens vor dem gewünschten Profil, wird der Regel ein Profil zugewiesen.
- **OK** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie alle vorgenommenen Einstellungen speichern und den Dialog schließen.
- **Abbrechen** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den Dialog schließen, ohne die vorgenommenen Einstellungen bzw. Änderungen zu speichern.


6.3.2.6 Wie Sie eine neue Regel erstellen

Dieser Abschnitt benennt die Schritte zum Anlegen einer neuen Anrufregel und zum Festlegen Ihrer Einstellungen. Die in den Bildern vorgenommenen Eintragungen sind Beispiele. Die Einstellungen können so vorgenommen werden, wie in den Beispielszenarien beschrieben. Sie können diese Einstellungen aber auch an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Führen Sie zum Erstellen einer neuen Regel die folgenden Schritte durch:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie den Dialog **Regeln** über das **Hauptmenü > menü > Regeln**
- 2) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Neu / Editieren**.



- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**.

Im Bereich **Regel** erscheint eine Regel mit dem Namen **Neue Regel**.




- 4) Klicken Sie auf den Namen **Neue Regel**.

Der Name der Regel wird als Eingabefeld dargestellt.

- 5) Geben Sie den gewünschten Namen für die neue Regel ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Regel wird mit dem geänderten Namen angezeigt.

- 6) Konfigurieren Sie die neu erstellte Regel.

- a) Aktivieren Sie eines der Optionsfelder  **Hoch**,  **Normal** oder  **Niedrig**, um die Prioritätsgruppe für die Regel festzulegen.

Ihre Einstellung wird automatisch übernommen und gespeichert. Die Prioritätsgruppe der neuen Regel wird auch im Bereich **Regel** automatisch angepasst.

- b) Klicken Sie auf **Wenn Anruf von**, um eine oder mehrere Rufnummern für eingehende Anrufe zu definieren.

- c) Klicken Sie auf **Wenn Datum / Zeitpunkt**, um das Datum und den Zeitpunkt, für die die Regel gelten soll, zu definieren.

- d) Klicken Sie auf **Wenn mein Status ist**, um die Abhängigkeit der Regel von Ihrem Präsenzstatus einzurichten.

- e) Klicken Sie auf **Aktion**, um festzulegen, ob der eingehende Anruf von der unter **Wenn Anruf von** eingestellten Rufnummer durchgestellt oder weitergeleitet werden soll.

- f) Klicken Sie auf **Zugewiesene Profile**, um einem oder mehreren bereits definierten Profilen die Regel zuzuweisen.

Die neue Regel ist erstellt und konfiguriert.

6.3.2.7 Wie Sie die Priorität der Regel festlegen


Dieser Abschnitt benennt die Schritte zum Definieren die Priorität von einer neuen Anrufregel innerhalb eines Profils. Jede Regel ist einer Prioritätengruppe zugewiesen. Die Prioritätsgruppen sind **Hoch**, **Normal** und **Niedrig**. Die Regeln der Prioritätsgruppe **Hoch** werden immer zuerst abgearbeitet. Innerhalb eines Profils sind die Regeln einer Prioritätsgruppe untereinander ebenfalls priorisiert und werden von oben nach unten abgearbeitet. Die Prioritätengruppen werden in der Registerkarte **Neu / Editieren** und die Prioritäten innerhalb eines Profiles in der Registerkarte **Aktiviere Profil** festgelegt.

Voraussetzungen

- Sie haben mindestens ein Regelprofil angelegt.
- Sie haben diesem Regelprofil mindestens zwei Regeln gleicher Prioritätsgruppe (**Hoch**, **Normal** oder **Niedrig**) zugewiesen.

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie den Dialog Regeln über das **Hauptmenü > Menü > Regeln**
- 2) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Aktiviere Profil**.




- 3) Markieren Sie das Profil, dessen Regelpriorität Sie festlegen möchten.
Alle mit diesem Profil verknüpften Regeln werden im Feld Regeln des Profils angezeigt.
- 4) Wenn dem von Ihnen ausgewählten Regelprofil mehrere Regeln der gleichen Prioritätsgruppe zugeordnet worden sind, markieren Sie eine dieser Regeln, deren Priorität in der Prioritätsgruppe Sie ändern möchten.
- 5) Klicken Sie auf ∇ oder \triangle , um die Regel nach unten bzw. nach oben in der Liste zu verschieben.
Das Verschieben nach oben erhöht die Priorität der ausgewählten Regel innerhalb der Gruppe und sie wird eher abgearbeitet.

6.3.3 Registerkarte Personenlisten

Diese Registerkarte dient zum Verwalten von Personenlisten. Eine Personenliste kann über die Optionen **Wenn Anruf von** und **Aktion** auf der Registerkarte **Neu / Editieren** mit einer Regel verknüpft werden. Erst dann wird sie vom Regelinterpreter berücksichtigt. Sie können so gezielt Regeln erstellen, die Anrufe, abhängig vom anrufenden Teilnehmer, zu einem von Ihnen definierten Gerät weiterleiten.

Dialog aufrufen

Wählen Sie im Hauptmenü **menü > Regeln ...**. Der Einstellungsdialog **Regeln** öffnet sich. Wechseln Sie auf die Registerkarte **Personenlisten**. Solange Sie keine Einstellungen vornehmen, sieht diese Registerkarte standardmäßig folgendermaßen aus:




Die Registerkarte **Personenliste** ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

- **Personenliste** - hier werden alle konfigurierten Personenlisten aufgelistet.
- **Personen von Liste:** - hier werden die Personeneinträge aufgeführt, die einer im Bereich **Personenliste** markierten Personenliste zugewiesen sind.

Bedienelemente im Bereich Personenliste

Beispielsweise kann dieser Bereich wie folgt aussehen:




Standardmäßig weist dieser Bereich die folgenden zwei Personenlisten auf:


- **Kürzlich gebraucht** - In diese Personenliste werden automatisch folgende Geräte bzw. Personen aufgenommen:
 - Alle Geräte bzw. Personen, die Sie neu in eine Ihrer Personenlisten aufgenommen haben.
 - Die Rufnummern, die Sie für die Regeleinstellung **Wenn Anruf von** auf der Registerkarte **Neu / Editieren** definiert haben.
- **Umleitungsziele** - In diese Personenliste werden automatisch alle Geräte bzw. Personen aufgenommen, die Sie als Umleitungsziele für die Regeleinstellung **Aktion** auf der Registerkarte **Neu / Editieren** definiert haben.

HINWEIS: Sie können die vordefinierten Personenlisten **Kürzlich gebraucht** und **Umleitungsziele** nur bearbeiten, d.h. den Listen neue Personen hinzufügen, Personen aus den Listen löschen und vorhandene Personendaten für eine Person (z.B. Rufnummer) ändern. Die beiden Personenlisten können von Ihnen nicht gelöscht werden!

Die folgenden Bedienelemente stehen Ihnen im Bereich **Personenliste** zur Verfügung:


-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den Namen einer Personenliste ändern.

HINWEIS: Sie können auch direkt auf den Namen der Personenliste klicken, um diese umzubenennen.

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie eine Personenliste aus der Liste entfernen.
- Schaltfläche **Neu** - Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie eine neue Personenliste erstellen.
- Schaltfläche **Duplikat** - Durch Klicken auf die Schaltfläche **Duplikat** können Sie eine neue Personenliste durch Duplizieren einer bereits bestehenden Personenliste erstellen.

Bedienelemente im Bereich Personen von Liste


Beispielsweise kann dieser Bereich wie folgt aussehen:




Die folgenden Bedienelemente stehen Ihnen im Bereich **Personen von Liste** zur Verfügung:


Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln


Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie bestimmte Personen von bereits erstellten bzw. vorhandenen Personenlisten in die aktuelle Personenliste übernehmen. Folgender Dialog öffnet sich:



Folgende Bedienelemente stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung:



- **Von Liste hinzufügen** - Dieses Kombinationsfeld bietet Ihnen eine Liste aller vorhandenen Personenlisten.
 - Kontrollkästchen zum Auswählen der Personeneinträge
 - **Hinzufügen** - Durch Betätigen dieser Schaltfläche werden die ausgewählten Personen in die Personenliste aufgenommen und der Dialog wird geschlossen.
 - **Abbrechen** - Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und die vorgenommenen Einstellungen werden verworfen.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie nach einer bestimmten Person in den konfigurierten Verzeichnissen suchen und diese dann der aktuellen Personenliste hinzufügen. Folgender Dialog öffnet sich:




In die folgenden Eingabefelder können Sie die gewünschten Suchkriterien eingeben:

Name	Suche nach einer Person über den Nachnamen
Vorname	Suchen nach einer Person über den Vornamen
Telefon	Suche nach einer Person über die Telefonnummer
Adressgruppe	Haben Sie Ihre Kontakte in Adressgruppen zusammengefasst, können Sie hier die Adressgruppe, zu der die gesuchte Person gehört, eingeben.
Adressbuch	Spezifizieren Sie hier das Adressbuch, in dem Sie suchen möchten.
Max. Anzahl	Spezifizieren Sie hier, wie viele Treffer maximal in der Liste der Suchergebnisse angezeigt werden sollen.


Ob ein gefundener Kontakt aus einem externen Verzeichnis, aus einer globalen oder privaten Kontaktliste stammt, erkennen Sie an den folgenden Symbolen:

-  Die Kontaktinformationen sind in einem externen Verzeichnis gefunden worden.
-  Die Kontaktinformationen stammen aus dem globalen Kontaktverzeichnis der OpenScape UC Application.
- leer Die Kontaktinformationen stammen aus Ihrer Kontaktliste.


Folgende Bedienelemente stehen Ihnen in diesem Dialog zur Verfügung:

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen ausgewählten Benutzer aus der Liste der Suchergebnisse in Ihre Kontaktliste aufnehmen. Der Dialog Eintrag zur Liste hinzufügen mit den vorhandenen Kontaktdaten wird geöffnet. Sie können die Daten vervollständigen oder einfach über die Schaltfläche **OK** den Kontakt Ihrer Kontaktliste hinzufügen.

HINWEIS: Diese Funktion ist für ausgewählte Suchergebnisse aus Ihrem privaten Adressbuch nicht erlaubt.

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen gesuchten Kontakt aus Ihrer Kontaktliste löschen.






HINWEIS: Diese Funktion ist für ausgewählte Suchergebnisse aus einem Verzeichnis nicht erlaubt.


-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen gesuchten Kontakt aus Ihrer Kontaktliste bearbeiten. Der Dialog Eintrag in der Liste ändern mit den vorhandenen Benutzerdaten öffnet sich und Sie können die gewünschten Änderungen vornehmen.

HINWEIS: Diese Funktion ist für ausgewählte Suchergebnisse aus einem Verzeichnis nicht erlaubt.

Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln

Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie sich die vorhandenen Informationen zu einem gesuchten Benutzer anschauen. Sie werden Ihnen im geöffneten Dialog Info zur Person dargestellt.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die gefundenen Kontakteinträge lokal auf Ihrem Rechner speichern.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die gefundenen Kontakteinträge in tabellarischer Form ausdrucken.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie alle eingegebenen Suchkriterien zurücksetzen bzw. löschen.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche am unteren Rand des Dialogs wird der Anfang von der Liste der Suchergebnisse angezeigt.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche am unteren Rand des Dialogs wird das Ende von der Liste der Suchergebnisse angezeigt.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden die vorigen Suchergebnisse aus der Liste angezeigt.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden die nächsten Suchergebnisse aus der Liste angezeigt.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie Personeneinträge definieren und diese direkt in die Personenliste übernehmen. Es öffnet sich folgender Dialog, in dem Sie für einen neuen Personeneintrag einen Anzeigenamen und eine Telefonnummer festlegen können.



Personenliste editieren: Unerwünschte Anrufer

Person:



Anzeigename:

Telefon:

Unterdrückte Nummer

OK Abbrechen

Zusätzlich steht Ihnen in diesem Dialog die Schaltfläche **Unterdrückte Nummer** zur Verfügung. Hierüber können Sie definieren, dass alle Anrufer, deren Rufnummer nicht übermittelt wurde, der ausgewählten Personenliste zugewiesen werden sollen.

-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen vorhandenen Personeneintrag ändern.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen Personeneintrag aus der Personenliste entfernen.
- **Neu** - Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Personeneintrag erstellen.
- **Rückgängig** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die vorgenommenen Änderungen an einem Personeneintrag zurücksetzen.

6.3.3.1 Wie Sie eine neue Personenliste erstellen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine neue Personenliste erstellen. Mithilfe von Personenlisten werden Anrufer in Gruppen eingeteilt und mit einer Regel verknüpft. Wenn Sie einen Anrufer mit einer Regel verknüpfen möchten, brauchen Sie ihn nur einer Personenliste hinzuzufügen. Die Regel selbst muss nicht geändert werden.

Führen Sie zum Erstellen einer neuen Personenliste die folgenden Schritte durch:


Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Option **Regeln ...** aus.

Der Dialog **Regeln** wird geöffnet.

- 2) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Personenlisten**.

Das folgende Fenster (beispielhaft) wird angezeigt.



- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** unter dem Bereich **Personenliste**.

Eine neue Personenliste mit dem Namen **Neue Personenliste** wird angezeigt.

- 4) Klicken Sie auf den Namen **Neue Personenliste**, um den Namen der Personenliste zu ändern.

Der Name der Personenliste wird als Eingabefeld dargestellt.

- 5) Geben Sie einen neuen Namen für die Personenliste ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln

Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters


Die Personenliste wird mit dem geänderten Namen angezeigt. Sie enthält noch keine Personeneinträge.

6) Fügen Sie der Personenliste einen Eintrag hinzu.

Führen Sie die folgenden Schritte für alle Personen durch, die Sie der Liste zuordnen möchten:

a) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** im unteren Bereich.

Der folgende Eingabedialog öffnet sich.



b) Geben Sie in das Eingabefeld **Anzeigename** den Namen der gewünschten Person ein.

c) Tragen Sie in das Eingabefeld **Telefon** die Rufnummer bzw. die E-Mail-Adresse dieser Person ein.

d) Klicken Sie auf **OK**.

Der Eingabedialog wird geschlossen. Der neue Personeneintrag ist in der Personenliste aufgenommen.


Die neue Personenliste ist erstellt und enthält die gewünschten Personeneinträge. Sie kann jedoch vom Regelinterpreter nicht verwendet werden, da sie noch keiner Regel zugewiesen worden ist.

6.3.4 Registerkarte Datumslisten

Diese Registerkarte dient zum Verwalten von Datumslisten. In einer Datumsliste können Sie Tage und Zeiträume für die Anwendung einer Regel festlegen, z. B. 04.01. bis 10.01., 31.08. oder 01.09. bis 15.09. Eine Datumsliste kann über die Option **Wenn Datum / Zeitpunkt** auf der Registerkarte **Neu / Editieren** mit einer Regel verknüpft werden. Erst dann wird sie vom Regelinterpreter berücksichtigt.

Dialog aufrufen

Wählen Sie im Hauptmenü **menü > Regeln ...**. Der Einstellungsdialog **Regeln** öffnet sich. Wechseln Sie auf die Registerkarte **Datumslisten**. Solange Sie keine Einstellungen vornehmen, sieht diese Registerkarte standardmäßig folgendermaßen aus.




Die Registerkarte **Datumslisten** ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

- **Datumsliste** - hier werden alle konfigurierten Datumslisten aufgelistet.
- **Datumsangaben der Liste:** - hier werden die Datumsangaben aufgeführt, die einer im Bereich **Datumsliste** markierten Datumsliste zugewiesen sind.

Bedienelemente im Bereich Datumsliste

Beispielsweise kann dieser Bereich wie folgt aussehen:



Die folgenden Bedienelemente stehen Ihnen im Bereich **Datumsliste** zur Verfügung:

Regelinterpreter - Anrufe mit Regeln vermitteln

Funktionen und Oberfläche des Regelinterpreters


- **Ai** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den Namen einer Datumsliste ändern.

HINWEIS: Sie können auch direkt auf den Namen der Datumsliste klicken, um diese umzubenennen.

- **x** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie eine Datumsliste aus der Liste entfernen.
- **Neu** - Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie eine neue Datumsliste erstellen.
- **Duplikat** - Durch Klicken auf die Schaltfläche **Duplikat** können Sie eine neue Datumsliste durch Duplizieren einer bereits bestehenden Datumsliste erstellen.


Bedienelemente im Bereich Datumsangaben der Liste

Beispielsweise kann dieser Bereich wie folgt aussehen:












Die folgenden Bedienelemente stehen Ihnen im Bereich **Datumsangaben der Liste** zur Verfügung:

- **+** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie Datumsangaben eingeben und sie direkt in die Liste übernehmen. Es öffnet sich folgender Dialog:



Folgende Bedienelemente stehen Ihnen für die Datumseinstellung zur Verfügung:

- **Anzeigename** - In dieses Eingabefeld können Sie einen aussagekräftigen Namen für den Datumseintrag eingeben.

- von - In diesem Kalender ist das aktuelle Datum standardmäßig durch ein hellblaues Rechteck gekennzeichnet. Durch Klicken auf das gewünschte Datum in diesem Kalender können Sie das Beginndatum für die Datumsliste bzw. Regel festlegen. Es wird durch ein dunkelblaues Rechteck gekennzeichnet und erscheint neben der Beschriftung **von**.
- bis - Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert und die Kalenderdaten in diesem Bereich sind ausgeblendet. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diesen Kalender einzublenden. Markieren Sie das gewünschte Datum in diesem Kalender, um das Enddatum für die Datumsliste bzw. Regel festzulegen. Es wird durch ein dunkelblaues Rechteck im Kalender gekennzeichnet und erscheint neben der Beschriftung **bis**.
-  - Einen Monat zurückspringen
-  - Einen Monat vorspringen
-  - Zum aktuellen Monat springen
-  - Ein Jahr zurückspringen
-  - Ein Jahr vorspringen
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie das konfigurierte Datum bearbeiten.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie den definierten Zeitraum bearbeiten.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen vorhandenen Datumseintrag ändern.
-  - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie einen Datumseintrag aus der Datumsliste entfernen.
- **Neu** - Durch Betätigen dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Datumseintrag erstellen.
- **Rückgängig** - Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die vorgenommenen Änderungen an einem Datumseintrag zurücksetzen.

HINWEIS: Die Schaltfläche **Rückgängig** bleibt deaktiviert, bis Sie für die ausgewählte Datumsliste einen Datumseintrag definieren.

6.3.4.1 Wie Sie eine Datumsliste erstellen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine neue Datumsliste erstellen. Mithilfe von Datumslisten werden Datumsangaben in Gruppen eingeteilt und mit einer Regel verknüpft. Wenn Sie ein Datum mit einer Regel verknüpfen möchten, brauchen Sie es nur einer Datumsliste hinzuzufügen. Die Regel selbst muss nicht geändert werden.

Führen Sie zum Erstellen einer neuen Datumsliste die folgenden Schritte durch:


Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Option **Regeln ...** aus.

Der Dialog **Regeln** wird geöffnet.

- 2) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Datumslisten**.

Das folgende Fenster (beispielhaft) wird angezeigt.



- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** unter dem Bereich **Datumsliste**.

Eine neue Datumsliste mit dem Namen **Neue Datumsliste** wird angezeigt.

- 4) Klicken Sie auf den Namen **Neue Datumsliste**, um den Namen der Datumsliste zu ändern.

Der Name der Datumsliste wird als Eingabefeld dargestellt.

- 5) Geben Sie einen neuen Namen für die Datumsliste ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Datumsliste wird mit dem geänderten Namen angezeigt. Sie enthält noch keine Datumsangaben.

- 6) Fügen Sie der Datumsliste einen Eintrag hinzu.

a) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu** im unteren Bereich.

Der folgende Eingabedialog öffnet sich.

Datumsliste: Neue Datumsliste

Anzeigename:

von: bis:

Februar 2012						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

Februar 2012						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

OK Abbrechen

- b) Geben Sie in das Eingabefeld **Anzeigename** einen aussagekräftigen Namen für die Datumsangabe ein.
- c) Markieren Sie das Beginndatum (**von**) in der linken Monatsanzeige. Das von Ihnen festgelegte Beginndatum (**von**) wird über dem linken Kalender aufgeführt.
- d) Falls Sie ein Enddatum definieren möchten, setzen Sie das Kontrollkästchen **bis**. Der rechte Kalender ist eingeblendet.
- e) Wählen Sie das Enddatum (**bis**) in der rechten Monatsanzeige aus. Das von Ihnen festgelegte Enddatum (**bis**) wird über der rechten Monatsanzeige aufgeführt.
- f) Klicken Sie auf **OK**. Der Eingabedialog wird geschlossen. Die neue Datumsangabe ist in der Datumsliste aufgenommen.

Die Datumsliste ist erstellt. Sie ist jedoch noch keiner Regel zugewiesen worden.

6.3.4.2 Wie Sie eine Datumsliste einer Regel zuweisen

Eine Datumsliste wird erst dann vom Regelinterpreter-Tool berücksichtigt, wenn sie einer Regel zugewiesen worden ist. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie einer Regel eine Datumsliste zuordnen.


Voraussetzungen

- Sie haben eine Datumsliste definiert.
- Sie haben eine Regel angelegt.


Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Option **Regeln ...** aus.
Der Dialog **Regeln** wird geöffnet.
- 2) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Neu / Editieren**.
- 3) Markieren Sie die Regel, der Sie eine Datumsliste zuweisen möchten.
Im unteren Bereich der Registerkarte sind die Regeleinstellungen aufgeführt.
- 4) Klicken Sie auf **Wenn Datum / Zeitpunkt**.

Folgender Dialog öffnet sich:



- 5) Klicken Sie auf **+** im oberen Bereich des Dialogs.
Folgender Auswahldialog (beispielhaft) wird angezeigt:



- 6) Wählen Sie die gewünschte Datumsliste aus.
- 7) Klicken Sie im Auswahldialog auf die Schaltfläche **Hinzufügen**.
Der Auswahldialog wird geschlossen. Die ausgewählte Datumsliste ist im oberen Bereich (**Datum**) aufgelistet.
- 8) Klicken Sie auf **OK**.

Der Dialog wird geschlossen. Die Datumsliste wird im Bereich der Regeleinstellungen in der Zeile **Wenn Datum / Zeitpunkt** angezeigt.

6.3.4.3 Wie Sie den Zeitpunkt für eine Regel definieren

Regeln können an bestimmten Tagen (definiert z. B. in Datumslisten) und/oder an bestimmten Wochentagen und/oder auch zu bestimmten Zeiten gelten. In diesem Abschnitt ist beschrieben, wie Sie für eine Regel den Wochentag und den Zeitpunkt deren Gültigkeit festlegen können.

Voraussetzungen

- Sie haben bereits mindestens eine Regel angelegt.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im Hauptmenü auf **menü** und wählen Sie die Option **Regeln ...** aus.

Der Dialog **Regeln** wird geöffnet.


- 2) Wechseln Sie auf die Registerkarte **Neu / Editieren**.

- 3) Markieren Sie die Regel, für die Sie einen Wochentag und einen Zeitpunkt festlegen möchten.

Im unteren Bereich der Registerkarte sind die Regeleinstellungen aufgeführt.


- 4) Klicken Sie auf **Wenn Datum / Zeitpunkt**.

Folgender Dialog öffnet sich:



- 5) Setzen Sie das/die Kontrollkästchen des/der gewünschten Wochentags(e).
- 6) Klicken Sie auf **+** im Bereich **Zeitpunkt**.

Folgender Eingabedialog öffnet sich.



- 7) Geben Sie die gewünschte Beginnzeit in das Eingabefeld **von**. Zugelassenes Format für die Zeiteingabe ist *Stunde:Minuten* (z.B. 00:00).
- 8) Geben Sie die gewünschte Endzeit in das Eingabefeld **bis**. Das zugelassene Format für die Zeiteingabe ist wie für das Eingabefeld **von**.
- 9) Klicken Sie auf **OK**.

Der Eingabedialog wird geschlossen. Die konfigurierte Zeit ist im Bereich **Zeitpunkt** des Dialogs aufgeführt.

- 10) Klicken Sie auf **OK**.

Der Dialog wird geschlossen.

Die vorgenommenen Einstellungen sind übernommen und gespeichert. Ihre Zeitangaben für die ausgewählte Regel sind auf der Registerkarte **Neu / Editieren** unter **Wenn Datum / Zeitpunkt** aufgelistet.

6.3.5 Registerkarte Info

Diese Registerkarte enthält Informationen zu allgemeinen Verfahren zum Erstellen und Aktivieren von Regeln und Profilen.

Sie erreichen die Registerkarte **Info** über das **Hauptmenü > menü > Regeln**

The screenshot shows a software window titled 'Regeln' (Rules) with a dark header bar. Below the header is a navigation bar with five tabs: 'Aktiviere Profil', 'Neu / Editieren', 'Personenlisten', 'Datumslisten', and 'Info'. The 'Info' tab is selected and highlighted. The main content area contains the following text:

Wann wird eine Regel ausgeführt?
Eine Regel wird ausgeführt, wenn sie eine Aktion besitzt und einem aktiven Profil zugeordnet wurde. Ein Profil beinhaltet eine Zusammenfassung von Regeln und muss aktiviert werden, um seine Regeln auszuführen. Die Priorität einer Regel (hoch, Normal, Niedrig) und ihre Reihenfolge bei gleicher Priorität bestimmen in einem Profil die Ausführungsfolge.

Schritte um eine Regel einzurichten

- 1. Erstellen**
Dialog 'Neu / Editieren' öffnen und eine neue Regel anlegen. Für diese Regel eine Bedingung und Aktion ausfüllen und die Priorität festlegen.
- 2. Zuordnen**
Die Zuordnung einer Regel zu einem oder mehreren Profilen kann entweder im Dialog 'Neu / Editieren' (Zugewiesene Profile) oder im Dialog 'Aktiviere Profil' (Liste 'Regeln des Profils:') erfolgen.
- 3. Aktivieren**
Ein Profil kann direkt im Dialog 'Aktiviere Profil' durch das erste Icon in der Liste 'Profile' aktiviert werden oder im Dialog 'Anrufumleitung' (Regelprofil aktivieren:).

At the bottom right of the dialog, there is a button labeled 'Schließen' (Close).

7 Voicemail-Einstellungen

Wenn Sie aus **menü** die Funktion  **Vocemal...** aufrufen, können Sie die Einstellungen für das Voicemailsystm vornehmen.


Über die Navigationsleiste am linken Rand des Einstellungsdialogs können Sie die einzelnen Einstellungsseiten für das Voicemailsystm öffnen. Folgende Einstellungsseiten stehen zur Verfügung:

- **Benutzerdaten**
- **Voicemailsystm**
- **Weiterleitungsmodus**
- **Gruppen**
- **Zeitprofile**
- **Aufnahmen**

7.1 Benutzerdaten

Auf der Seite **Benutzerdaten** werden Ihnen Informationen zu Ihrem Benutzerkonto angezeigt.

Sie öffnen diese Einstellungsseite über **menü > Voicemail ... > Benutzerdaten**.



Im Kombinationsfeld **Sprachauswahl (für Voicemailsysteem)** können Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche und die Standardansagen Ihrer Voicemailbox auswählen.

Abhängig von der Konfiguration des Systems können Sie einige der Angaben ändern

- **Vertreter**

Eingabe oder Auswahl des Mailbox-Vertreters.

Wenn Sie längere Zeit abwesend sind (Urlaub, Dienstreise, Krankheit, etc.), können Sie Ihre Mailbox auf einen anderen Benutzer umleiten (Vertreterfunktion).

HINWEIS: Nachrichten, die an Ihren Vertreter zugestellt wurden, erscheinen nicht mehr in Ihrer Mailbox.

- **Ihre Adressdaten**

Wenn Sie möchten, können Sie die Datenmaske mit Ihren persönlichen Adressdaten vervollständigen. Dazu stehen Ihnen folgende Datenfelder zur Verfügung: **Firma, Abteilung, Adresse 1, Adresse 2, Postleitzahl, Ort, Bundesland, Land, Privatanschluss, Privatfax** und **Mobilfunktelefon**.

HINWEIS: Geben Sie bei Feldern, in die Sie selber Telefonnummern eintragen (z. B. Privatanschluss), die komplette Telefonnummer ein. Beispiel: +49892221111 (internationale Vorwahl, Ortsvorwahl ohne Führende Null, Anschlussnummer).

- **Speichern**

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Speichern** nach der Sprach- bzw. Vertreterauswahl sowie nach der Eingabe der gewünschten zusätzlichen Benutzerdaten werden die Änderungen abgespeichert bzw. die Seite **Benutzerdaten** aktualisiert.

7.1.1 Mailbox-Vertreter einrichten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Mailbox-Vertreter einzurichten:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für die Benutzerdaten über **menü > Voicemail > Benutzerdaten**.
- 2) Klicken Sie neben dem Feld **Vertreter** auf die Auswahl-Schaltfläche.
Es wird ein weiteres Fenster mit einer Liste aller Benutzer geöffnet.
- 3) Wählen Sie in diesem Fenster einen Benutzer aus. Klicken Sie dazu auf die entsprechende Benutzer-ID.

Das Fenster wird geschlossen und der ausgewählte Name wird in das Feld **Vertreter** eingetragen.

HINWEIS: Wenn Sie die Benutzer-ID des Vertreters kennen, können Sie ihn auch direkt in das Feld **Vertreter** eintragen.

- 4) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

HINWEIS: Um die Mailbox-Umleitung zu deaktivieren, müssen Sie lediglich den Namen aus dem Feld **Vertreter** wieder löschen.

7.1.2 Sprache auswählen (für das Voicemailsysteem)

Wenn Sie eine andere als die Sprache Ihres Betriebssystems für die Standardansagen Ihres Voicemailsystems konfigurieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für die Benutzerdaten über **menü > Voicemail > Benutzerdaten**.
- 2) Klicken Sie auf das Kombinationsfeld **Sprachauswahl (für Voicemailsysteem)**.
Die Liste der verfügbaren Sprachen wird angezeigt.
- 3) Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- 4) Betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**.

Die Seite wird aktualisiert und in der eingestellten Sprache angezeigt.

7.2 Voicemailsysteem

Auf dieser Seite können Sie verschiedene Einstellungen für Ihre persönliche Voicemailbox vornehmen.

HINWEIS: Alle vorgenommenen Änderungen werden erst dann wirksam, wenn Sie auf die Schaltfläche **Speichern** am unteren Ende der Seite geklickt haben.

Sie öffnen diese Einstellungsseite über **menü > Voicemail > Voicemailsysteem**.

Einstellungen des Voicemailsystems

Änderung der PIN

Voicemailsysteem
Aktives Voicemailsysteem: PHONEMAIL ▾

Telefonvertreter
Telefonnummer:

Mailboxoptionen
Bedienführung: Ausführlich ▾
Wiedergabelautstärke (Standard=5): 5 ▾

Anruferoptionen
 Anrufer können dringende Nachrichten hinterlassen

Vereinfachte Begrüßungskonfiguration
 Vereinfachte Begrüßungskonfiguration verwenden

Mobilitäts-Zielrufnummer
 Deaktiviert
 Aktiviert
Rufnummer:
Erreichbar mit Taste(n): <undefiniert> [Taste\(n\) ändern...](#)

Nachrichten am Telefon bearbeiten
Filter für Nachrichten setzen
Persönlichen Filter aktivieren

Automatische Spracherkennung

Folgende Einstellungen können Sie auf dieser Seite vornehmen:

- **Änderung der PIN**
Sie können Ihre PIN für den Zugriff auf Ihre Voicemailbox ändern. Zulässig sind alle Ziffern von 0 bis 9. Die PIN muss aus mindestens vier Ziffern bestehen und kann sich aus maximal 23 Zeichen zusammensetzen, sofern keine vom Standard abweichende Konfiguration vorgenommen wurde. Geprüft wird sie auf:
 - Länge (zu kurz/zu lang)
 - Ungültige Zeichen (Buchstaben/Sonderzeichen)
 - Konstante Nummernfolgen, z. B. 444444
 - auf- oder absteigende Nummernfolgen wie 12345 oder 654321
 - Enthält eigene Telefon- oder Voicemailbox-Nummer

- Enthält Vanity-Nummer
- PIN wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt verwendet
- PIN ist gleich der Standard-PIN
- **Voicemailsysteem**

Da nur das Voicemailsysteem *Phonemail* zur Verfügung steht, ist die Auswahl eines anderen Voicemailsystems an dieser Stelle nicht möglich.
- **Telefonvertreter**

Sie können eine Durchwahlnummer angeben, zu der die an Sie gerichteten Anrufe bei Bedarf weitergeleitet werden. Die hier eingegebene Nummer wird bei der Aktivierung einer Weiterleitung auf den Telefonvertreter genutzt. Ihr Vertreter kann ein OpenScape UC Application-Benutzer, ein Benutzer Ihrer Telefonnebenstellenanlage oder ein externer Teilnehmer sein (für die Eintragung einer externen Nummer als Vertreter ist eine Amtsberechtigung erforderlich). Ist der Vertreter ein interner Teilnehmer, können Sie die Rufnummer in Kurzform (d. h. als Nebenstellenummer) oder in Langform eingeben (z.B. 32323 oder +49 89 722 32323). Andernfalls geben Sie die Rufnummer in internationaler Form ein. Die maximale Länge der Rufnummer beträgt 22 Ziffern.

Tragen Sie in das Eingabefeld nur die Nummer der gewünschten Nebenstelle ein, ohne AmtsausstiegsKennzahl, ohne Vorwahl-Null, aber einschließlich Landeskennzahl.

HINWEIS: Sie sollten mit einer persönlichen Ansage den Anrufer darauf hinweisen, dass er sich über die Tastenkombination 0 > 7 mit dem eingerichteten Telefonvertreter verbinden lassen kann.

- **Mailboxoptionen**

Sie können für die Bedienung Ihrer Voicemailbox eine ausführliche oder eine kurze Ansageform sowie die relative Wiedergabelautstärke festlegen.

 - Beispiel für eine ausführliche Ansage: „Zur Korrektur wählen Sie Stern“.
 - Beispiel für eine kurze Ansage: „Korrektur mit Stern“.
- **Anruferoptionen**

Sie können Anrufern die Option anbieten, die hinterlassene Nachricht als dringend zu markieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, erhält der Anrufer nach dem Aufsprechen der Nachricht ein weiteres Menü, in dem er die entsprechende Option über das Telefon auswählen kann.
- **Vereinfachte Begrüßungskonfiguration**

Für das Voicemailsysteem stehen Ihnen zwei Zeitprofile zur Verfügung:

 - Das Zeitprofil für die vereinfachte Begrüßungskonfiguration, das beim Anmelden am System voreingestellt ist. Die vereinfachte Begrüßungskonfiguration erlaubt nur die Verwendung einer Ansage pro Ansagetyp und Arbeitstag.
 - Das Zeitprofil für die erweiterte Begrüßungskonfiguration. Hierüber haben Sie die Möglichkeit, die Ansagen der einzelnen Ansagetypen für jeden Arbeitstag getrennt zu konfigurieren.

- **Mobilitäts-Zielrufnummer**

Diese Funktion ermöglicht es, Weiterleitungen zu definieren, die der Anrufer per Telefontasteneingabe auslösen kann. Eine Weiterleitung kann sowohl auf interne oder externe Ziele erfolgen, oder auch eine Aktion auslösen, wie zum Beispiel den Wechsel auf eine andere Voicemailbox oder dem Anrufer den Zugriff auf die eigene Voicemailbox ermöglichen (Call Back Access).

Sie können mehrere Weiterleitungen mit unterschiedlichen Ausprägungen (Aktionen) erstellen, wobei jeder Weiterleitung eine eigene Tastennummer innerhalb des Nummernbereiches 0 bis 9 sowie * und # zugeordnet wird. In Ihrer Sprachansage teilen Sie dem Anrufer die entsprechende Tastennummer mit – Sie müssen dies in einer gesonderten Ansage vornehmen. Betätigt der Anrufer nach Abhören des Textes die von Ihnen definierte Tastennummer, erfolgt eine Weiterleitung mit der von Ihnen vorgegebenen Aktion. Es ist möglich, mehrere Weiterleitungen mit unterschiedlichen Aktionen zu definieren und dem Anrufer zur Verfügung zu stellen.

Eine eingerichtete Weiterleitung und deren Zielnummer wird im Feld **Rufnummer** sowie die zugehörige Tastennummer unter **Erreichbar mit Taste(n)** angezeigt. Bestehende Weiterleitungen können Sie schnell über die Optionen **Aktiviert** oder **Deaktiviert** ein- und ausschalten.

Die Definition der Weiterleitung erfolgt auf der Seite **Weiterleitungsmodus**.

- **Nachrichten am Telefon bearbeiten**

- **Persönliche Filter für Nachrichten setzen**

Sie können Filter für die telefonische Wiedergabe von Nachrichten setzen, sodass bei Abfragen nur bestimmte Nachrichten wiedergegeben werden. Standardmäßig wird dabei auf Nachrichten des Posteingangsordners zurückgegriffen.

HINWEIS: Diese Filter werden nicht auf Lesebestätigungen angewendet. Lesebestätigungen werden trotzdem wiedergegeben, da sie explizit angefordert wurden.

Als Standard werden Zustellberichte für Fax- oder Sprachnachrichten als E-Mail in ihrer Voicemailbox abgelegt und unabhängig von den Einstellungen für die Ansage von E-Mails immer angesagt. Dieses Verhalten kann im Voicemailsysteem geändert werden, sodass die hier für E-Mail-Nachrichten definierten Einstellungen auch für Zustellberichte gelten. Wenden Sie sich im Zweifel an ihren Systemadministrator.

- **Automatische Spracherkennung**

Auf dieser Seite können Sie die Empfindlichkeit der Spracherkennung vom Voicemailsysteem *EVO* einstellen. In der Regel sind die voreingestellten Werte ausreichend.

Bei der Verwendung von Mobiltelefonen muss die Empfindlichkeit gegebenenfalls höher eingestellt werden, da bei Mobiltelefon-Verbindungen Schwankungen in der Lautstärke auftreten können.

HINWEIS: Weitere Informationen zum Voicemailsysteem *EVO* erhalten Sie im Benutzerhandbuch dieses Produktes.


7.2.1 PIN ändern

Um die PIN für den Zugriff auf die eigene OpenScape UC Application-Voice-mailbox zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für das Voicemailsystem über **menü > Voicemail > Voicemailsystem**.
- 2) Klicken Sie neben **Änderung der PIN** auf die Schaltfläche **Ändern**.

Folgendes Fenster wird geöffnet.



- 3) Geben Sie in das Feld **Neue PIN** eine neue PIN ein und wiederholen Sie die Eingabe im Feld **Neue PIN wiederholen**.
- 4) Geben Sie in das Feld **Benutzerkennwort** Ihr aktuelles Passwort ein, mit dem Sie sich auch am OpenScape Web Client anmelden.
- 5) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Wenn Ihre neue PIN die Sicherheitsprüfung des Systems bestanden hat, erhalten Sie eine Änderungsbestätigung.

HINWEIS: Entspricht Ihre neue PIN nicht der Sicherheitsanforderungen oder enthält ungültige Zeichen, werden Sie aufgefordert die Eingabe zu wiederholen. Dies können Sie über die Schaltfläche **Weiter** tun.

- 6) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Das Fenster wird geschlossen und die neue PIN ist sofort gültig.

7.2.2 Bedienerführung auswählen

Um die Ansageform für die Bedienerführung Ihrer Voicemailbox sowie die relative Wiedergabelautstärke festzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für das Voicemailsysteem über **menü > Voicemail > Voicemailsysteem**.
- 2) Klicken Sie in das Kombinationsfeld **Bedienerführung** und wählen Sie aus, ob die ausführliche oder die kurze Bedienerführung verwendet werden soll.
- 3) Stellen Sie die **Wiedergabelautstärke** ein. Die Standardeinstellung ist Stufe 5.
- 4) Betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**.
Ihre Änderungen sind gespeichert.

7.2.3 Anruferoptionen definieren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Anrufern die Option anbieten zu können, die hinterlassene Nachricht als dringend zu markieren:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für das Voicemailsysteem über **menü > Voicemail > Voicemailsysteem**.
- 2) Markieren Sie im Bereich **Anruferoptionen** die Option **Anrufer können dringende Nachrichten hinterlassen**.
- 3) Betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**.
Ihre Änderungen sind gespeichert.

7.2.4 Erweiterte Begrüßungskonfiguration aktivieren

Um die erweiterte Begrüßungskonfiguration zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für das Voicemailsysteem über **menü > Voicemail > Voicemailsysteem**.
- 2) Löschen Sie durch Anklicken das Häkchen im Kontrollkästchen **Vereinfachte Begrüßungskonfiguration verwenden**.
- 3) Betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**.
Ihre Änderungen sind gespeichert.

7.2.5 Taste(n) zur Weiterleitung definieren

Um eine Taste zu definieren, durch deren Betätigen der Anrufer eine Weiterleitung auslösen kann, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für das Voicemailsystem über **menü > Voicemail > Voicemailsystem**.

- 2) Klicken Sie auf den Link **Taste(n) ändern....**

Die Einstellungsseite **Weiterleitungsmodus** wird geöffnet.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#
Begrüßung überspringen	[nicht belegt]	[nicht belegt]	[nicht belegt]	[nicht belegt]	[nicht belegt]	[nicht belegt]	[nicht belegt]	[nicht belegt]	[nicht belegt]	[nicht belegt]	[nicht belegt]

- 3) Wählen Sie in dem Kombinationsfeld **Zugriffsmenü für** aus, in welchem Fall die Weiterleitung gelten soll.
- 4) Wählen Sie in den Kombinationsfeldern die entsprechende **Aktion** aus. Gleichzeitig ist damit die entsprechende Tastennummer (**Tel.-Taste**) vorbelegt.
- 5) Geben Sie gegebenenfalls die gewünschte Rufnummer in das Feld **Zu wählende Rufnummer** ein.

HINWEIS: Die Telefonnummern werden im Allgemeinen aus der Datenbank übernommen. Nur für die Fälle, in denen Sie eine Weiterleitung an eine frei definierbare Rufnummer eingerichtet haben, müssen Sie diese in das Feld **Zu wählende Nummer** eintragen.

- 6) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Ihre Einstellungen sind gespeichert.

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, Ihre Anrufer über diese individuelle(n) Tastennummer(n) mit entsprechenden Sprachansagen zu informieren.

HINWEIS: Über die Schaltfläche **Standardmenü** wird das Menü in seinen ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. Vorgenommene Einstellungen werden dabei gelöscht.

Nach der Definition des Weiterleitungsmodus wird auf der Seite **Voicemail-system**, unter **Mobilitäts-Zielrufnummer**, die Tastennummer für die Weiterleitung zur **Mobilitäts-Zielrufnummer** und die Zielnummer angezeigt.

7.2.6 Einen persönlichen Nachrichtenfilter einstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihren persönlichen Nachrichtenfilter einzustellen:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für das Voicemailsysteem über **menü > Voicemail > Voicemailsysteem**.
- 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Persönlichen Filter bearbeiten**, um Einzelheiten für den Wiedergabefilter festzulegen.

Folgende Seite wird geöffnet.

Benutzerdaten
Voicemailsysteem
Weiterleitungsmodus
Gruppen
Zeitprofile
Aufnahmen

Einstellungen des Voicemailsystems

Persönliche Filter

Nachrichten aus folgenden 'Posteingangsordnern' abspielen

Posteingang

Welche Nachrichten sollen berücksichtigt werden?

Nachrichtentyp

Voicemails Keine Nachrichten
 nur ungelesene Nachrichten
 Alle Nachrichten

Faxnachrichten Keine Nachrichten
 nur ungelesene Nachrichten
 Alle Nachrichten

- 3) Wählen Sie ggf. einen **Posteingangsordner** aus.

- 4) Wählen Sie unter **Nachrichtentyp** eine Filteroption aus. **Keine Nachrichten** sperrt diesen Nachrichtentyp, sodass er bei der Wiedergabe nicht berücksichtigt wird.

HINWEIS: Es stehen nur die Nachrichtentypen zur Auswahl, die auch im System vorhanden sind. Der Nachrichtentyp **Voicemail** steht immer zur Verfügung.

- 5) Betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern** am unteren Rand der Seite. Ihre Einstellungen sind gespeichert.

7.2.7 Lautstärke für die Spracherkennung einstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Lautstärke für die Spracherkennung einzustellen:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für das Voicemailsysteem über **menü > Voicemail > Voicemailsysteem**.
- 2) Klicken Sie neben dem Eintrag **Automatische Spracherkennung** auf die Schaltfläche **Editieren**.

Folgende Seite wird geöffnet.

The screenshot shows a web interface for 'Einstellungen des Voicemailsystems'. On the left is a navigation menu with items: Benutzerdaten, Voicemailsysteem (highlighted), Weiterleitungsmodus, Gruppen, Zeitprofile, and Aufnahmen. The main content area is titled 'Einstellungen des Voicemailsystems' and contains the 'Automatische Spracherkennung' section. Below this title is the heading 'Empfindlichkeit der automatischen Spracherkennung' with a note: '* Niedrige Empfindlichkeit=0; Hohe Empfindlichkeit=100'. There are two dropdown menus: 'Bei Anruf von normalem Telefon:' and 'Bei Anruf vom Mobilfunktelefon:', both currently set to '50'. At the bottom of the form are two buttons: 'Speichern' and 'Zurück'.

- 3) Stellen Sie hier, getrennt nach **Bei Anruf von normalem Telefon** und **Bei Anruf vom Mobilfunktelefon**, die Lautstärke über die beiden Kombinationsfelder ein.
- 4) Betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**. Ihre Einstellungen sind gespeichert.

7.3 Weiterleitungsmodus

Auf der Seite **Weiterleitungsmodus** legen Sie die Ausprägung (Aktion) und Tastennummer der Weiterleitung fest. Sie können zunächst entscheiden, welchen Anruftyp Sie weiterleiten möchten, beispielsweise **interne Anrufe**,

externe Anrufe oder **Anrufe außerhalb der Geschäftszeit**. Bei der Auswahl **alternative Ansage** erfolgt eine Weiterleitung aller eingehenden Anrufe. Im nächsten Schritt bestimmen Sie sowohl die Tastennummer, die der Anrufer betätigen muss, als auch die Aktion der Weiterleitung.

HINWEIS: Dieses Menü ist immer über das *Telephone User Interface (TUI)* erreichbar, es werden jedoch keine Optionen vom System genannt. Um dem Anrufer die möglichen Optionen mitzuteilen, müssen Sie eine persönliche Ansage einrichten.

Sie öffnen diese Einstellungsseite über **menü > Voicemail > Weiterleitungsmodus**.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die zur Auswahl stehenden Aktionen:

Aktion	Beschreibung
nicht belegt	Diese Auswahl setzt die entsprechende Tastennummer außer Funktion.
Auflegen	Betätigt der Anrufer die entsprechende Tastennummer, wird das Gespräch getrennt.
Callback Access (Rückrufmodus)	Ermöglicht dem Anrufer den schnellen Zugriff (ohne Eingabe der Voicemailbox-Nummer) auf Ihre Mailbox.
Direct Access (Kontrollmodus)	Ermöglicht dem Anrufer den normalen Zugriff auf Ihre Mailbox.
Guest Access (Anrufbeantwortermodus)	Ermöglicht das Hinterlassen einer Nachricht. Der Anrufer muss die gewünschte Mailboxnummer eingeben.

Aktion	Beschreibung
Mobile Rufnummer	Leitet weiter auf eine voreingestellte mobile Rufnummer.
Vermittlung	Die Rufnummer der Vermittlung wird in der Benutzergruppe konfiguriert, kann aber auch im Voicemail-Profil eingestellt werden.
Pager ansprechen	Der Anrufer gibt nach Betätigen der entsprechenden Tastennummer eine Signalisierung auf Ihren Pager aus.
Telefonvertreter	Führt eine Weiterleitung auf den von Ihnen definierten Telefonvertreter aus.
Begrüßung überspringen	Ermöglicht dem Anrufer das Überspringen der Begrüßungsansage.
Rufnummer wählen	Ermöglicht eine Weiterleitung auf eine beliebige Telefonnummer. Wird vom Anrufer die entsprechende Tastennummer betätigt, erfolgt eine sofortige Verbindung zu der hier von Ihnen angegeben Telefonnummer.
Rufnummer eingeben, beginnend mit Taste	Ermöglicht dem Anrufer einen beliebigen Telefonanschluss anzurufen. Beachten Sie, dass die aufrufende Kennziffer bereits die erste Ziffer des anrufbaren Anschlusses ist. Beenden Sie die Zifferneingabe mit der [#]-Taste.

7.3.1 Weiterleitung einrichten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Weiterleitung zu konfigurieren:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für den Weiterleitungsmodus über **menü > Voicemail > Weiterleitungsmodus**.
- 2) Wählen Sie in dem Kombinationsfeld **Zugriffsmenü für** aus, in welchem Fall die Weiterleitung gelten soll: bei einem externen/internen Anruf, wenn Sie sich gerade in einem Telefongespräch befinden (Ihre normale Leitung ist besetzt), wenn Sie nicht in Ihrem Büro sind oder wenn der Anrufer außerhalb der Öffnungszeiten Ihre Telefonnummer gewählt hat.
- 3) Wählen Sie in den Kombinationsfeldern die entsprechende Aktion aus.
Gleichzeitig ist damit die entsprechende Tastennummer vorbelegt.
- 4) Geben Sie gegebenenfalls die gewünschte Rufnummer in das Feld **Zu wählende Rufnummer** ein.

HINWEIS: Die Telefonnummern werden im Allgemeinen aus der Datenbank übernommen. Nur für die Fälle, in denen Sie eine Weiterleitung an eine frei definierbare Rufnummer eingerichtet haben, müssen Sie diese in das Feld **Zu wählende Nummer** eintragen.

- 5) Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu sichern.

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, Ihre Anrufer über diese individuelle(n) Tastennummer(n) mit entsprechenden Sprachansagen zu informieren.

HINWEIS: Über die Schaltfläche **Standardmenü** wird das Menü in seinen ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. Vorgenommene Einstellungen werden dabei gelöscht.

7.4 Gruppen

Das Voicemailsystem der OpenScape UC Application ermöglicht Ihnen die schnelle und komfortable Erstellung von Gruppen und deren Verwaltung. In den Gruppen fassen Sie bestimmte Kontakte zusammen. Sie können dann Nachrichten an alle Gruppenmitglieder senden, indem Sie den Gruppennamen zur Adressierung verwenden.

Sie öffnen diese Einstellungsseite über **menü > Voicemail > Gruppen**.

Anzeigename:	Alternativer Gruppenname:	Gruppentyp:	Name aufgenommen
Global Broadcast	00000000	Rundspruch	<input type="checkbox"/>
Broadcast	0000	Rundspruch	<input type="checkbox"/>

Auf dieser Einstellungsseite werden standardmäßig die von Ihrem Systemadministrator vorkonfigurierten Gruppen vom Typ **Rundspruch** angezeigt. Diese Art Gruppe kann nur von Benutzern mit Administratorrechten erstellt und bearbeitet werden.

HINWEIS: OpenScape UC Application- bzw. OpenScape Xpressions PhoneMail-Benutzer mit normalen Benutzerrechten stehen diese Gruppen, falls vom Systemadministrator angelegt, automatisch zur Verfügung.

Als OpenScape UC Application- bzw. OpenScape Xpressions PhoneMail-Benutzer können Sie auf dieser Seite bis zu zehn privaten Gruppen definieren. Eine private Gruppe enthält Kontakte und/oder andere privaten Gruppen, die Sie nach einem individuellen Kriterium zusammenfassen können.

Durch Betätigen der Schaltfläche **Private Gruppe anlegen** können Sie den im Feld **Neue Gruppe anlegen** angegebenen Namen in der **Gruppenübersicht** erscheinen lassen.

Anzeigename:	Alternativer Gruppenname:	Gruppentyp:	Name aufgenommen
Global Broadcast	00000000	Rundspruch	<input type="checkbox"/>
Broadcast	0000	Rundspruch	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Munich		persönlich	<input type="checkbox"/>

Gruppe löschen

Neue Gruppe anlegen:

Private Gruppe anlegen

Damit ist die neue Gruppe erstellt. Sie enthält jedoch noch keine Mitglieder. Ein Klick auf den als Link angezeigten Gruppennamen öffnet einen Dialog, in dem die einzelnen Gruppenmitglieder aufgeführt sind oder der Gruppe zugewiesen werden können.

HINWEIS: Mitglieder einer Gruppe können sowohl einzelne Benutzer als auch bereits definierte Gruppen sein.

Über die Schaltfläche **Gruppe löschen** können Sie eine Gruppe aus der Liste entfernen. Hierfür müssen Sie zuvor das Optionsfeld links neben dem Gruppennamen aktivieren.

HINWEIS: Diese Schaltfläche wird erst nach der Erstellung einer privaten Gruppe eingeblendet. Sobald alle privaten Gruppen gelöscht sind, wird die Schaltfläche **Gruppe löschen** wieder ausgeblendet.

7.4.1 Neue private Gruppe anlegen

Um eine neue private Gruppe anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für die Gruppen über **menü > Voicemail > Gruppen**.
- 2) Tragen Sie in das Feld **Neue Gruppe anlegen** den gewünschten Gruppennamen ein.

- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Private Gruppe anlegen**.

Die neue Gruppe wird erzeugt und angezeigt. Ihr sind jedoch noch keine Mitglieder zugewiesen worden.

7.4.2 Private Gruppe bearbeiten

Um einer privaten Gruppe Mitglieder zuzuweisen oder andere Einstellungen zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für die Gruppen über **menü > Voicemail > Gruppen**.
- 2) Klicken Sie auf den **Anzeigenamen** der Gruppe, die Sie bearbeiten wollen.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe zur Bearbeitung wählen für die Sie keine Berechtigung haben, werden Ihnen nur die aktuellen Einstellungen angezeigt, Sie können jedoch keine Änderungen vornehmen. Die Schaltflächen **Speichern** und die Liste der verfügbaren Benutzer und Gruppen sind ausgeblendet.

Die folgende Seite wird geöffnet, auf der Sie die gewünschten Bearbeitungsschritte durchführen können.

Persönliche Gruppe

Anzeigename:

Gruppenname aufnehmen: Aufnahme

Sortierung:
Sortierung nach

Mitglieder
<-- keine Benutzer in dieser Gruppe -->

Verfügbare Benutzer

Benutzer suchen

Verfügbare Gruppen
<-- keine Gruppe verfügbar -->

Andere Adressen

7.4.2.1 Benutzer in eine private Gruppe aufnehmen

Voraussetzungen

- Sie sind auf dem Voicemailsysteem als Benutzer konfiguriert.
- Sie haben bereits die gewünschte private Gruppe angelegt.

Um die gewünschten Kontakte als Mitglieder in eine zuvor definierte private Gruppe aufzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für die Gruppen über **menü > Voicemail > Gruppen**.
- 2) Klicken Sie auf den **Anzeigenamen** der Gruppe, in die Sie das neue Mitglied aufnehmen möchten.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe zur Bearbeitung ausgewählt haben, für die Sie keine Berechtigung haben, z. B. eine Rundsprachgruppe, werden Ihnen nur die aktuellen Einstellungen angezeigt, Sie können jedoch keine Änderungen vornehmen. Die Schaltflächen **Speichern** und die Liste der verfügbaren Benutzer und Gruppen sind ausgeblendet.

Die folgende Seite öffnet sich, auf der Sie die gewünschten Benutzer der ausgewählten Gruppe zuweisen können.

The screenshot shows the 'Persönliche Gruppe' configuration interface. On the left is a navigation menu with 'Gruppen' selected. The main area contains the following elements:

- Anzeigename:** Munich (with a 'Name speichern' button)
- Gruppenname aufnehmen:** Aufnahme
- Sortierung:** Sortierung nach Benutzerkennung (with a 'Sortieren' button)
- Mitglieder:** A list box containing '<- keine Benutzer in dieser Gruppe ->'
- Verfügbare Benutzer:** A list box containing several system users, including '2@SYSTEM (2@SYSTEM)', '498970031680 (498970031680)', and others. It includes '>>' and '<<' navigation buttons and a 'Nächste' button.
- Benutzer suchen:** A search input field with a 'Suchen' button.
- Verfügbare Gruppen:** A list box containing '<- keine Gruppe verfügbar ->'
- Andere Adressen:** A dropdown menu with '-wählen Sie aus-' and an empty input field.
- Zurück:** A button at the bottom left.

Die Liste **Verfügbare Benutzer** zeigt alle im System registrierten Benutzer. Die Liste **Verfügbare Gruppen** zeigt alle bereits angelegten Gruppen.

- 3) Wählen Sie im Kombinationsfeld **Sortierung nach** das von Ihnen bevorzugte Kriterium für die Sortierung der Listen der verfügbaren Benutzer und Gruppen.
- 4) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Sortieren**, um die Sortierung zu aktualisieren.

- 5) Ist der gewünschte Kontakt nicht gerade in der Liste der verfügbaren Benutzer sichtbar, klicken Sie auf die Schaltfläche **Nächste**, damit die nächsten 50 Einträge der Benutzerliste angezeigt werden.
- 6) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erste**, um wieder die ersten 50 Einträge zu laden.

HINWEIS: Wenn Sie einen bestimmten Namen suchen, geben Sie den Namen in das Feld **Benutzer suchen** ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.

- 7) Klicken Sie in der Liste **Verfügbare Benutzer** auf einen für die Gruppe gewünschten Benutzer, um diesen zu markieren.
- 8) Klicken Sie auf die Schaltfläche <<, um den markierten Benutzer in die Gruppe aufzunehmen.
- 9) Gehen Sie analog bei **Verfügbare Gruppen** vor, um gegebenenfalls Gruppen in die Gruppe aufzunehmen.
- 10) Nehmen Sie weitere Benutzer oder Gruppen ebenso auf.
- 11) Wählen Sie unter **Andere Adressen** gegebenenfalls weitere externe Adressen für die Gruppe aus (z. B. E-Mail-Adressen) und klicken Sie auf die Schaltfläche <<, um diese in die Gruppe aufzunehmen.
- 12) Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche **Zurück**.

Ihre Einstellungen sind gespeichert. Die Einstellungsseite **Gruppen** wird angezeigt.

7.4.2.2 Benutzer aus der Gruppe entfernen

Um einen Benutzer aus einer Gruppe zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf einen Eintrag in der Liste **Mitglieder**, den Sie entfernen möchten.

HINWEIS: Halten Sie die **[Strg]**-Taste gedrückt, um gegebenenfalls mehrere Einträge gleichzeitig zu markieren.

- 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche >>.

Der Benutzer ist damit aus der Gruppe entfernt worden. Er wird nicht mehr in der Liste **Mitglieder** aufgeführt.

7.4.2.3 Gruppenname aufnehmen

Voraussetzungen

- Sie sind auf dem Voicemailsysteem als Benutzer konfiguriert.
- Sie haben bereits eine private Gruppe angelegt.

Um einen Gruppennamen als Sprachansage aufzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für die Gruppen über **menü > Voicemail > Gruppen**.
- 2) Klicken Sie auf den **Anzeigenamen** der Gruppe.
Die Konfigurationsseite mit den vorhandenen Gruppeneinstellungen öffnet sich.
- 3) Klicken Sie auf den Link **Aufnahme** neben **Gruppenname aufnehmen**.
Es wird der Dialog **Aufnahmen** geöffnet.
- 4) Geben Sie die Rufnummer des Telefons ein, von dem aus Sie den Gruppennamen aufnehmen wollen.
- 5) Klicken Sie anschließend auf **OK**.
Der Dialog **Aufnahmen** wird geschlossen. Ihr Telefon klingelt und Sie können die Aufnahme beginnen.
- 6) Klicken Sie auf **Aufnehmen** und nehmen Sie den gewünschten Namen auf.
- 7) Klicken Sie auf **Beenden**.
Die Aufnahme ist beendet.
- 8) Klicken Sie auf **Speichern**.
Der von Ihnen aufgenommene Name ist gespeichert.

Der Link **Aufnahme** neben **Gruppenname aufnehmen** wird nicht mehr angezeigt. In der Spalte **Name aufgenommen** auf der Seite **Gruppen** ist das Häkchen in dem entsprechenden Kästchen automatisch gesetzt.

HINWEIS: Das Verfahren zum Aufnehmen eines Gruppennamens ist identisch mit dem Verfahren für Aufnahmen.

7.4.3 Gruppe löschen

Um eine private Gruppe aus der Liste der Gruppen zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für die Gruppen über **menü > Voicemail > Gruppen**.
- 2) Klicken Sie in das Optionsfeld vor der gewünschten Gruppe, um diese zu markieren.
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gruppe löschen**. Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.
- 4) Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Die markierte Gruppe ist gelöscht.

7.5 Zeitprofile

Mithilfe eines Zeitprofils können Sie festlegen, wann und mit welchen Sprachansagen Ihre Mailbox auf eingehende Anrufe reagieren soll.

HINWEIS: Die Sprachansagen, die in diesem Dialog in das Zeitprofil integriert werden können, müssen zuvor mit der Funktion **Aufnahmen** erstellt werden.

Es stehen Ihnen zwei Zeitprofile zur Verfügung:

- Das Zeitprofil für die **vereinfachte Begrüßungskonfiguration**, das beim Starten des Programms voreingestellt ist. Die vereinfachte Begrüßungskonfiguration erlaubt nur die Verwendung einer Ansage pro Ansagetyp und Arbeitstag.
- Das Zeitprofil für die **erweiterte Begrüßungskonfiguration**. Hierüber haben Sie die Möglichkeit, die Ansagen der einzelnen Ansagetypen für jeden Arbeitstag getrennt zu konfigurieren.

7.5.1 Das Zeitprofil für die vereinfachte Begrüßungskonfiguration

In der vereinfachten Begrüßungskonfiguration können Sie die Einstellungen für die Begrüßungsansagen, die verwendet werden sollen, nur einmal global definieren. Sie gelten dann für alle Wochentage, für die Sie die Ansagen freigegeben haben.

Zeitprofile

Keine Nachrichtenaufnahme erlaubt

Ansprache nicht abbrechen

Alternative Ansage (Setzt alle Ansagen unten außer Kraft)

Intern

Extern

Besetzt

Außerhalb der Öffnungszeiten

	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.
Arbeitszeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Öffnungszeiten

• von

• bis

Benutze Standardeinstellungen des Systems

Folgende Einstellungen können Sie für die vereinfachte Begrüßungskonfiguration vornehmen:

- **Keine Nachrichtenaufnahme erlaubt**
Ist diese Option aktiviert, wird einem Anrufer nur ein Ansagetext vorgespielt. Er kann keine Nachricht in Ihrer Mailbox hinterlassen.
- **Ansprache nicht abbrechen**
Bei aktivierter Option ist es nicht möglich, eine Ansage durch Drücken einer Taste auf dem Telefon zu unterbrechen. Eine Ansage wird erst komplett abgespielt, bevor man mit den Telefontasten weiterarbeiten kann.
Einzige Ausnahme ist die konfigurierte Bestätigungstaste (zum Beispiel die Taste * oder #), die zu jedem Zeitpunkt verwendet werden kann. Würde die konfigurierte Bestätigungstaste ignoriert, dann wäre es nicht möglich, sich an die eigene Voicebox anzumelden.
- **Ansagen**
Sie können für jede Anrufart, für eine alternative Ansage, für außerhalb der Öffnungszeiten und für jeden Wochentag zwischen den folgenden Möglichkeiten wählen:
 - **Keine**
Wenn Sie für die Ansagen **Keine** auswählen, wird eine Standardansage des Systems verwendet.

- **Persönliche Ansagen**
Persönliche Ansagen sind in der Auswahlliste nur mit einer Nummer gekennzeichnet. Es stehen nur die persönlichen Ansagen zur Auswahl, die sie vorher auf der Einstellungsseite **Aufnahmen** aufgenommen haben.
- **Standard-Benutzeransagen**
Standard-Benutzeransagen sind in der Auswahlliste mit einer Nummer und einem Stern gekennzeichnet. Es stehen nur die Standard-Benutzeransagen zur Auswahl, die ein Benutzer mit Administratorprivilegien vorher auf der Einstellungsseite **Aufnahmen** als Standard-Benutzeransage aufgenommen hat.
- **Arbeitstag**
Durch das Setzen der entsprechenden Kontrollkästchen unter Arbeitstag geben Sie vor, für welche Wochentage die gewählten Ansagen eingespielt werden sollen.
- **Öffnungszeiten**
In den Eingabefeldern **von** und **bis** können Sie einen Zeitraum für die Öffnungszeit vergeben. Tragen Sie die Uhrzeit in Stunden und Minuten ein (Syntax: HH:MM). Außerhalb des hier definierten Zeitraums wird die von Ihnen vorgesehene Ansage, die Sie unter **Außerhalb der Öffnungszeiten** eingestellt haben, oder eine Standardansage des Systems verwendet.

Im Bereich **Ansagen** können Sie persönliche Ansagetexte für verschiedene Anrufarten vergeben:

- **Alternative Ansage**
Eine alternative Ansage wird unabhängig vom Anruftyp (intern, extern, besetzt) abgespielt. Sobald diese Ansage aufgenommen und aktiviert wird, werden alle eingehenden Anrufe mit dieser Ansage beantwortet. Eventuell eingestellte Ansagen für interne Anrufe, externe Anrufe, Anrufe bei besetzt oder Anrufe außerhalb der Öffnungszeiten werden durch diese Einstellung außer Kraft gesetzt.
- **Intern**
Wählen Sie hier die Ansage aus, die abgespielt werden soll, wenn es sich bei dem eingehenden Anruf um einen internen Anruf handelt (ein Anruf innerhalb Ihrer Organisation).
- **Extern**
Wählen Sie hier die Ansage aus, die abgespielt werden soll, wenn es sich bei dem eingehenden Anruf um einen externen Anruf handelt (ein Anruf aus dem öffentlichen Telefonnetz).
- **Besetzt**
Wählen Sie hier die Ansage aus, die abgespielt werden soll, wenn bei einem eingehenden Anruf Ihr Telefon besetzt ist.
- **Ansage außerhalb der Öffnungszeiten**
Wählen Sie hier die Ansage aus, die abgespielt werden soll, wenn ein Anruf außerhalb der eingestellten Öffnungszeiten eingeht.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um die vorgenommenen Einstellungen zu sichern.

7.5.2 Das Zeitprofil für die erweiterte Begrüßungskonfiguration

Über das erweiterte Zeitprofil können Sie für jeden Wochentag die Einstellungen separat vornehmen.

		Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	
Benutzerdaten Voicemailsysteem Weiterleitungsmodus Gruppen Zeitprofile Aufnahmen	Keine Nachrichtenaufnahme erlaubt								
	• interner Anruf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• externer Anruf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• alternative Ansage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• bei Besetzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ansage nicht abbrechen								
	• interner Anruf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	• externer Anruf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	• alternative Ansage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	• bei Besetzt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ansagen									
• interner Anruf	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	Zugriffsmenü	
• externer Anruf	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	Zugriffsmenü	
• alternative Ansage	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	Zugriffsmenü	
• bei Besetzt	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	Zugriffsmenü	
Ansage außerhalb der Öffnungszeiten	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	Zugriffsmenü	
Öffnungszeiten									
• von	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01	00:01		
• bis	23:59	23:59	23:59	23:59	23:59	23:59	23:59		
		<input type="checkbox"/> Einstellungen für Montag auf die ganze Woche anwenden							
		<input type="checkbox"/> Benutze Standardeinstellungen des Systems							
		<input type="button" value="Speichern"/>							

Sie können für jeden Wochentag ein individuelles Zeitprofil erstellen, indem Sie die Einstellungen jeweils in einer Spalte den entsprechenden Ansagen zuordnen bzw. die entsprechenden Ansageoptionen auswählen.

Folgende Optionen und Ansageeinstellungen können vorgenommen werden:

- **Keine Nachrichtenaufnahme erlaubt**
Ist diese Option aktiviert, wird einem Anrufer nur ein Ansagetext vorgespielt. Er kann keine Nachricht in Ihrer Mailbox hinterlassen.
- **Ansage nicht abbrechen**
Bei aktivierter Option ist es nicht möglich, eine Ansage durch Drücken einer Taste auf dem Telefon zu unterbrechen. Eine Ansage wird erst komplett abgespielt, bevor man mit den Telefontasten weiterarbeiten kann.
Einzige Ausnahme ist die konfigurierte Bestätigungstaste (zum Beispiel die Taste * oder #), die zu jedem Zeitpunkt verwendet werden kann. Würde die konfigurierte Bestätigungstaste ignoriert, dann wäre es nicht möglich, sich an die eigene Voicebox anzumelden.
- **Ansagen**
Sie können für jede Anrufart, für eine alternative Ansage, für außerhalb der Öffnungszeiten und für jeden Wochentag zwischen den folgenden Möglichkeiten wählen:
 - **Keine**
Wenn Sie für die Ansagen **Keine** auswählen, wird eine Standardansage des Systems verwendet.

- **Persönliche Ansagen**
Persönliche Ansagen sind in der Auswahlliste nur mit einer Nummer gekennzeichnet. Es stehen nur die persönlichen Ansagen zur Auswahl, die sie vorher auf der Einstellungsseite **Aufnahmen** aufgenommen haben.
- **Standard-Benutzeransagen**
Standard-Benutzeransagen sind in der Auswahlliste mit einer Nummer und einem Stern gekennzeichnet. Es stehen nur die Standard-Benutzeransagen zur Auswahl, die ein Benutzer mit Administratorprivilegien vorher auf der Einstellungsseite **Aufnahmen** als Standard-Benutzeransage aufgenommen hat.
- **Arbeitstag**
Durch das Setzen der entsprechenden Kontrollkästchen unter Arbeitstag geben Sie vor, für welche Wochentage die gewählten Ansagen eingespielt werden sollen.
- **Öffnungszeiten**
In den Eingabefeldern **von** und **bis** können Sie einen Zeitraum für die Öffnungszeit vergeben. Tragen Sie die Uhrzeit in Stunden und Minuten ein (Syntax: HH:MM). Außerhalb des hier definierten Zeitraums wird die von Ihnen vorgesehene Ansage, die Sie unter **Außerhalb der Öffnungszeiten** eingestellt haben, oder eine Standardansage des Systems verwendet.
- **Weitere Einstellungen**
Über die Option Einstellungen für Montag auf die ganze Woche anwenden können zur Vereinfachung der Konfiguration die für den Montag vorgenommenen Einstellungen auf alle Tage der Woche übertragen werden.
Über die Option **Benutze Standardeinstellungen** des Systems können Sie die Einstellungen übernehmen, die der Administrator global für das System als Standard-Benutzerzeitprofil eingerichtet hat. Bei der Auswahl dieser Option werden alle anderen Auswahl- und Einstellungsoptionen im Dialog Zeitprofile deaktiviert.

Im Bereich **Ansagen** können Sie persönliche Ansagetexte für verschiedene Anrufarten vergeben:

- **Alternative Ansage**
Eine alternative Ansage wird unabhängig vom Anruftyp (intern, extern, besetzt) abgespielt. Sobald diese Ansage aufgenommen und aktiviert wird, werden alle eingehenden Anrufe mit dieser Ansage beantwortet. Eventuell eingestellte Ansagen für interne Anrufe, externe Anrufe, Anrufe bei besetzt oder Anrufe außerhalb der Öffnungszeiten werden durch diese Einstellung außer Kraft gesetzt.
- **Intern**
Wählen Sie hier die Ansage aus, die abgespielt werden soll, wenn es sich bei dem eingehenden Anruf um einen internen Anruf handelt (ein Anruf innerhalb Ihrer Organisation).
- **Extern**
Wählen Sie hier die Ansage aus, die abgespielt werden soll, wenn es sich bei dem eingehenden Anruf um einen externen Anruf handelt (ein Anruf aus dem öffentlichen Telefonnetz).

- **Besetzt**
Wählen Sie hier die Ansage aus, die abgespielt werden soll, wenn bei einem eingehenden Anruf Ihr Telefon besetzt ist.
- **Ansage außerhalb der Öffnungszeiten**
Wählen Sie hier die Ansage aus, die abgespielt werden soll, wenn ein Anruf außerhalb der eingestellten Öffnungszeiten eingeht.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Speichern** können Sie die vorgenommenen Einstellungen sichern.

7.5.3 Begrüßungskonfiguration auswählen

Sie können von einer vereinfachten Begrüßungskonfiguration auf die erweiterte Begrüßungskonfiguration umschalten, indem Sie folgendermaßen vorgehen:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für das Voicemailsysteem über **menü > Voicemail > Voicemailsysteem**.
- 2) Löschen Sie durch Anklicken das Häkchen im Kontrollkästchen **Vereinfachte Begrüßungskonfiguration verwenden**.
- 3) Betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern** am unteren Rand der Seite.
Ihre Änderungen sind gespeichert.

7.5.4 Ein Zeitprofil für die vereinfachte Begrüßungskonfiguration anlegen

Um ein Zeitprofil für die vereinfachte Begrüßungskonfiguration anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für das Voicemailsysteem über **menü > Voicemail > Voicemailsysteem**.
- 2) Setzen Sie durch Anklicken das Häkchen im Kontrollkästchen **Vereinfachte Begrüßungskonfiguration verwenden**.
- 3) Betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern** am unteren Rand der Seite **Voicemailsysteem**.
Ihre Änderungen sind gespeichert.
- 4) Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Zeitprofile**.
Die Einstellungsseite **Zeitprofile** öffnet sich, auf der Sie die Einstellungen für das neue Zeitprofil vornehmen können.
- 5) Stellen Sie ein, ob eine Nachrichtenaufnahme erlaubt sein soll. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Option **Keine Nachrichtenaufnahme erlaubt**.

- 6) Stellen Sie ein, ob der Anrufer die Ansage unterbrechen kann. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Option **Ansage nicht abbrechen**.
- 7) Stellen Sie die Ansagen für die einzelnen Anruftypen ein. Wählen Sie dazu zu jedem Anrufstyp in den entsprechenden Kombinationsfeldern eine Ansage aus. Wenn Sie keine Ansage für einen Anrufstyp auswählen, wird für diesen Anrufstyp eine Standardansage des Systems verwendet.
- 8) Markieren Sie die Arbeitstage, für die die Ansagen wirksam werden sollen.
- 9) Stellen Sie die Öffnungszeit ein.
- 10) Wählen Sie über das Kontrollkästchen **Benutze Standardeinstellungen des Systems**, ob Sie die Standardeinstellungen des Systems verwenden möchten.

HINWEIS: Bei Auswahl dieser Option werden alle anderen Auswahl- und Einstellungsoptionen auf dieser Seite deaktiviert.

- 11) Betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**.

Sie sehen eine Bestätigungsmeldung, dass Ihre Einstellungen gespeichert sind.

Das Anlegen des Zeitprofils für die vereinfachte Begrüßungskonfiguration ist damit abgeschlossen.

7.5.5 Ein Zeitprofil für die erweiterte Begrüßungskonfiguration anlegen

Um ein Zeitprofil für die erweiterte Begrüßungskonfiguration anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite für das Voicemailsysteem über **menü > Voicemail > Voicemailsysteem**.
- 2) Löschen Sie durch Anklicken das Häkchen im Kontrollkästchen **Vereinfachte Begrüßungskonfiguration verwenden**.
- 3) Speichern Sie Ihre Änderungen über die Schaltfläche **Speichern** am unteren Rand der Seite **Voicemailsysteem**.
- 4) Öffnen Sie dann die Einstellungsseite für das Zeitprofil, indem Sie im Navigationsbereich auf **Zeitprofile** klicken.
- 5) Stellen Sie hier ein, ob eine Nachrichtenaufnahme erlaubt sein soll. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Option **Keine Nachrichtenaufnahme erlaubt**.
- 6) Stellen Sie ein, ob der Anrufer die Ansage unterbrechen kann. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Option **Ansage nicht abbrechen**.

- 7) Stellen Sie die Ansagen für die einzelnen Anruftypen ein. Wählen Sie dazu zu jedem Anrufstyp in den entsprechenden Kombinationsfeldern eine Ansage aus. Wenn Sie keine Ansage für einen Anrufstyp auswählen, wird für diesen Anrufstyp eine Standardansage des Systems verwendet.
- 8) Stellen Sie die Öffnungszeiten ein.
- 9) Wählen Sie über das Kontrollkästchen **Einstellungen für Montag auf die ganze Woche anwenden** aus, ob die Einstellungen für Montag auf alle anderen Tage übertragen werden sollen. Wenn Sie diese Option nicht markieren, müssen Sie die Schritte 5 bis 8 für jeden Wochentag einzeln ausführen.
- 10) Wählen Sie über das Kontrollkästchen **Benutze Standardeinstellungen des Systems**, ob Sie die Standardeinstellungen des Systems verwenden möchten.

HINWEIS: Bei Auswahl dieser Option werden alle anderen Auswahl- und Einstellungsoptionen auf dieser Seite deaktiviert.

- 11) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

Sie sehen eine Bestätigungsmeldung, dass Ihre Einstellungen gespeichert sind.

Das Anlegen des Zeitprofils für die erweiterte Begrüßungskonfiguration ist damit abgeschlossen.

7.6 Aufnahmen

Auf der Einstellungsseite **Aufnahmen** werden die Aufnahmen, die dem Benutzer zur Verfügung stehen, angezeigt. Diese Aufnahmen werden über die Zeitprofile den verschiedenen Anrufarten zugewiesen.

Sie können neun persönliche Ansagen und eine Namensansage speichern.

HINWEIS: Der Aufnahmetyp **Persönliche Gruppe** erscheint nur dann, wenn Sie eine private Gruppe über die Einstellungsseite **Gruppen** angelegt haben.

Sie öffnen diese Einstellungsseite über **menü > Voicemail > Aufnahmen**.

Anzeigename:	Aufnahmetyp:	Zusatznamen ändern / löschen
<u>Willkommensansage Außerhalb der Öffnungszeiten</u>	Willkommensansage	
<u>Willkommensansage Alternativ</u>	Willkommensansage	
<u>Standard Außerhalb der Öffnungszeiten</u>	Standard-Benutzeransage	

Den verschiedenen Benutzertypen stehen unterschiedliche Aufnahmetypen zur Verfügung:

- **Normaler Benutzer**
 - **Willkommensansage**
Aufnahmen dieses Typs werden nur dann gezeigt, wenn sie von einem Administrator oder Company erstellt worden sind.
 - **Standard-Benutzeransage**
Aufnahmen dieses Typs werden nur dann gezeigt, wenn sie von einem Administrator oder System erstellt worden sind.
 - **Persönliche Gruppe**
Aufnahmen dieses Typs werden nur dann gezeigt, wenn sie von dem Benutzer erstellt worden sind. Aufnahmen dieses Typs können nur dann erstellt werden, wenn vorher eine persönliche Gruppe erstellt wurde.
 - **Persönliche Namensansage**
Aufnahmen dieses Typs werden nur dann gezeigt, wenn sie von dem Benutzer erstellt worden sind.
 - **Persönliche Ansage**
Aufnahmen dieses Typs werden nur dann gezeigt, wenn sie von dem Benutzer erstellt worden sind.
- **Company**
 - **Willkommensansage**
Aufnahmen dieses Typs werden nur dann gezeigt, wenn sie von einem Administrator oder Company erstellt worden sind.
- **System**
 - **Standard-Benutzeransage**
Aufnahmen dieses Typs werden nur dann gezeigt, wenn sie von einem Administrator oder System erstellt worden sind.
 - Es wird keine Aufnahme vom Typ "Persönliche Gruppe" gezeigt, auch wenn dieser Benutzer eine solche Aufnahme aufgezeichnet hat.
- **Administrator**

- Einem Administrator stehen erweiterte Möglichkeiten für Aufnahmen zur Verfügung.

Für die Aufnahmen können Sie ein beliebiges Endgerät verwenden.

HINWEIS: Wenn Ihr Systemadministrator globale Begrüßungsansagen (Firmenansagen) erstellt und konfiguriert hat, werden diese durch Ihre persönliche Begrüßungsansage ersetzt.

7.6.1 Ansagen aufnehmen und bearbeiten

Wenn Sie eine persönliche Ansage aufnehmen oder ändern möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt für Schritt

- 1) Öffnen Sie die Einstellungsseite **Aufnahmen** für das Voicemailsysteem über **menü > Voicemail > Aufnahmen**:

Es wird folgende Seite geöffnet:

The screenshot shows the 'Aufnahmen' (Recordings) page. On the left is a navigation menu with items: Benutzerdaten, Voicemailsysteem, Weiterleitungsmodus, Gruppen, Zeitprofile, and **Aufnahmen**. The main content area is titled 'Aufnahmen' and contains a table with the following data:

Anzeigename:	Aufnahmetyp:	Zusatznamen ändern / löschen
<u>Willkommensansage Außerhalb der Öffnungszeiten</u>	Willkommensansage	
<u>Willkommensansage Alternativ</u>	Willkommensansage	
<u>Standard Außerhalb der Öffnungszeiten</u>	Standard-Benutzeransage	

Below the table is a button 'Aufnahme löschen'. At the bottom, there is a section 'Neue Aufnahme anlegen:' with a button 'Anlegen'.

- 2) Betätigen Sie die Schaltfläche **Anlegen**.

Es wird folgende Seite geöffnet:

HINWEIS: Sie können neun persönliche Ansagen und eine Namensansage speichern. Der Aufnahmetyp **Persönliche Gruppe** erscheint nur dann, wenn Sie eine private Gruppe auf der Seite **Gruppen** angelegt haben.

3) Markieren Sie in der Spalte unter **Aufnahmetyp** den gewünschten Aufnahmetyp über das entsprechende Optionsfeld vor dem Eintrag. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Persönliche Namensansage**
- **Persönliche Ansage**
- **Persönliche Gruppe**

HINWEIS: Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn Sie eine private Gruppe eingerichtet haben.

4) Wählen Sie in der Spalte unter **Aufnahme** die Details aus. Im Falle einer persönlichen Ansage ist dies die Anrufart. Im Fall einer persönlichen Gruppe ist dies der Gruppenname. Anhand dieser Anrufart bzw. dieses Namens kann eine Aufnahme beispielsweise in einem Zeitprofil ausgewählt werden.

5) Bestimmen Sie unter **Methode aussuchen** durch Anklicken des entsprechenden Optionsfelds, mit welcher Methode Sie die Aufnahme durchführen möchten:

- **Aufnahme gleich im Anschluss durchführen (über Telefon)**
Eine gewünschte Ansage über Ihr Telefon aufnehmen
- **bereits fertige Datei hochladen**
Eine bereits bestehende Datei aus Ihrem Dateisystem verwenden

6) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anlegen**.


Fahren Sie in Abhängigkeit von der von Ihnen ausgewählten Methode wie im Folgenden beschrieben fort.

7.6.1.1 Ansagen über ein Telefon aufnehmen

Wenn Sie unter **Methode aussuchen** die Option **Aufnahme gleich im Anschluss durchführen (über Telefon)** aktiviert haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Ansage über Ihr Telefon aufzunehmen:


Schritt für Schritt

- 1) Geben Sie im folgenden Dialog die Nummer des Telefons an, mit dem Sie die Ansage aufnehmen wollen.



- 2) Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **OK**.

Das Telefon klingelt. Sobald Sie den Hörer abgenommen haben, wird die folgende Seite angezeigt:



- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnehmen**.
Die Aufnahme wird gestartet.
- 4) Wenn Sie die Aufnahme unterbrechen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Anhalten**.
Zur Information wird die aktuelle Länge der Ansage im Positionsbalken dargestellt.
- 5) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Abspielen**, um die Aufnahme abzuspielen und hören Sie Ihre Aufnahme über den Telefonhörer an.
- 6) Wenn Sie mit der Aufnahme zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Beenden**.
Die Aufnahme wird gespeichert und Sie sehen wieder die Seite **Aufnahmen**.
- 7) Wenn Sie die Aufnahme wiederholen wollen, klicken Sie auf das linke Ende im Positionsbalken, um zum Anfang zurückzuspulen und dann auf die Schaltfläche **Aufnehmen**, um die Aufnahme erneut zu starten.

- 8) Geben Sie einen Zahlenwert in das Zeiteingabefeld unter den Schaltflächen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche **Positionieren auf**, um zu einer bestimmten Stelle der Aufnahme zu wechseln.

HINWEIS: Wenn Sie die Option **Automatisch aktualisieren** ausgewählt haben, wird der Cursor durch das wiederholte Laden der Seite immer wieder an den Anfang des Zeiteingabefeldes gesetzt, wodurch die Eingabe erschwert wird. Deaktivieren Sie diese Option, bevor Sie das Zeiteingabefeld verwenden.

Die aktuelle Position wird über den Schaltflächen in Sekunden und auf dem Positionsbalken angezeigt.

7.6.1.2 Bestehende Ansage-Datei hochladen

Wenn Sie unter **Methode aussuchen** die Option **bereits fertige Datei hochladen** ausgewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um eine bestehende Ansagedatei aus Ihrem Dateisystem zu verwenden:

Schritt für Schritt

- 1) Geben Sie den Pfad und den Dateinamen der vorbereiteten Datei in das Textfeld ein oder lokalisieren Sie die gewünschte Datei im Dateisystem über die Schaltfläche **Durchsuchen...**
- 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anlegen**.

Ihre Einstellungen sind gespeichert und Sie sehen wieder die Seite **Aufnahmen**.

7.6.2 Ansagen löschen

HINWEIS: Eine Ansage, die gerade in einem Zeitprofil verwendet wird, kann nicht gelöscht werden. Prüfen Sie vor dem Löschen, ob eine Ansage in einem Zeitprofil verwendet wird.

Schritt für Schritt

- 1) Markieren Sie in der Liste der Aufnahmen die Ansage, die Sie löschen möchten, durch Setzen des Optionsfeldes vor dem Eintrag.
- 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme löschen**.
Eine Aufforderung zur Bestätigung des Löschvorgangs wird eingeblendet.
- 3) Klicken Sie auf **OK**.

Die gewählte Ansage wird gelöscht und Sie sehen wieder die Seite **Aufnahmen**.

Stichwörter

A

- Abkürzungsverzeichnis 16
- Ad-hoc-Konferenz 82, 86
- Ad-hoc-Webkonferenz
 - starten 208
- Adressen 146
 - exportieren 150
 - importieren 147
- Adressgruppe
 - zuordnen 73, 75, 98
- Adressgruppen 151
- Anruf
 - annehmen 193
- Anruf zu einer Ad-hoc-Webkonferenz erweitern 209
- Anruf zu Webkonferenz erweitern 50
- Anrufe zu Konferenz erweitern 83
- Anrufumleitung 110
- Ansagen 309
- Ansicht der Benutzeroberfläche
 - groß 22
 - klein 23
 - kompakt 23
- Ansicht einrichten 168
- Anzeige 34
- Auflegen 196

B

- Benutzeroberfläche 21, 166
- Bevorzugtes Gerät 39, 173
 - wechseln 194

D

- Datenaustauschformate 148
- Datumsliste
 - erstellen 275
 - Neue Datumsliste 275

E

- Eigener Präsenzstatus 36, 171
- Einstellungen 121, 158
- E-Mail 198

F

- Farblayout 122

G

- Gerät wechseln 194
- Geräteanzeige 39

- Geräteliste 130
- Große Ansicht 22

H

- Hauptmenü
 - menü 41
- hinzufügen 180
- Homepage 168

I

- Instant Messaging 76
 - Ausgabeformat 78
 - Chat starten 197
 - Emoticons 78
 - Smileys 78
 - Sofortnachricht senden 197

J

- Journal 101
 - Einträge filtern 196
 - Einträge sortieren 196

K

- Kleine Ansicht 23
- Kommunizieren mit Kontakten 155
- Kompakte Ansicht 23
- Konferenz 41
- Konferenzarten
 - Ad-hoc-Konferenz 82
 - Meet Me-Konferenz 83
 - MeetNow!-Konferenzen 86
 - Merge Calls 83
 - Webkonferenz 85
- Konferenzbrücke, Nummer 93
- Konferenzdaten anzeigen 208
- Konferenzeinstellungen
 - bearbeiten 208
 - Gebührenfreie Einwahlnummer 93
 - Konferenz-PIN 93
 - Namensaufzeichnung 94
 - Offene Konferenz 94
 - PIN 93
 - Webkonferenz-Provider 94
- Konferenz-Einwahlnummer 93
- Konferenzen 81
- Konferenzliste 81
- Konferenzsteuerung 54
 - Kurzbefehle 58

Stichwörter

Kontakt 180
 anrufen 192
Kontaktdaten bearbeiten 183
Kontakte
 bearbeiten 74
 Eingabemaske 72, 74
 hinzufügen 72
Kontaktliste 61
Konventionen 14
Kopieren und Einfügen 193
Kurzbefehle
 einer Sprachkonferenz 58
 einer Videokonferenz 59

L

Lesezeichen 111
Lesezeichen erstellen 179

M

Mailbox-Vertreter 283
 einrichten 283
Makeln 195
Meet Me-Konferenz 83
 einrichten 205
 Konferenzeinstellungen 205
 Meet Me-Konferenz 205
 Moderierte Konferenz 84
 Namensaufzeichnung 94
 Offene Konferenz 83, 94
 Startzeit 90
 Terminierte Konferenz 83
 Terminierte Konferenz einrichten 206
 Webkonferenz-Provider 94
Meet-me-Webkonferenz
 starten 210
MeetNow!-Konferenz 86
 einleiten 207
 starten 56
Mobile Zeitzone 177
Moderierte Konferenz 84

N

Neue Personenliste 271
Neuer Anruf 48
Neues Gerät definieren 173
Nicht angenommene Anrufe 104

O

Offene Konferenz 83
One Number Service 155
OpenScape UC Application
 Konferenzarten
 Ad-hoc-Konferenzen 82

P

Passwort ändern 41
Pearl-Menü 27, 34
 Hilfe 36
 Persönliche Einstellungen 36
Personenliste erstellen 271
Präsenzbeobachtung 171
 erlauben 171
 sperrern 172
Präsenzstatus 171
Präsenzstatusanzeige 36
Priorität der Regeln 264
Programmstart 164

R

Referenzhandbücher 15
Regel
 bearbeiten 248
 Einstellungen 248
 erstellen 263
Regeleinstellungen
 Aktion 260
 Datum/Zeitpunkt definieren 279
 Profil zuweisen 262
 Wenn Anruf von 250
 Wenn Datum/Zeitpunkt 255
 Wenn mein Status ist 259
Regelinterpretier 212
 Benutzeroberfläche 242
 Terminologie 212
Regeln 41, 212
 Datumslisten 273
 Personenlisten 266
 Priorität 264
Regelprofil
 Aktiviere Profil 243
 aktivieren 247
 deaktivieren 247
 Einstellungen 243
 erstellen 246
 Regelprofile 243
Regelprofilanzeige 40
Regelprofile 212
Registerkarte "Team" 152
Registerkartenleiste 23
 editieren 24
Rufnummernlisten 133

S

Schreibweisen im Handbuch 14
Startzeit 88
Status-Information 27

Stil der Weboberfläche 122

T

Team

- erstellen 153
- löschen 154
- Neues Mitglied hinzufügen 203
- Neues Team einrichten 201
- Teamanruf übernehmen 50
- Team-Berechtigungen erteilen 153
- Teameigenschaften anzeigen 153
- Teameigenschaften bearbeiten 153
- Verwalten 152

Teamanruf übernehmen 50

Team-Funktion

- Suche nach Teammitgliedern 116
- Telefonstatus eines Teammitglieds
überwachen 120
- Überblick 114
- Zugriff auf die Journaleinträge eines
Teammitglieds 120

Telefonübergabe über DTMF-Tasten 211

Tell-Me-When 36, 158

- Benachrichtigung 160

U

Unterdrückte Nummer 254, 270

V

Verbindungssteuerung 48

- ausgehende Verbindung 52
- bestehende Verbindung 50
- eingehender Anruf 49
- Rückfrageverbindung 53

Verzeichnissuche 97

Videokonferenz 94

- Kurzbefehle 59

Voicemail

- Ansagen über das Telefon aufnehmen 313
- Benutzerdaten 282
- Einstellungen 282
- erweiterte Begrüßungskonfiguration 305
- Persönliche Ansage 310
- Persönliche Gruppe 310
- Persönliche Namensansage 310
- Sprachauswahl 283
- Standard-Benutzeransage 310
- vereinfachte Begrüßungskonfiguration 303
- Vertreter 283
- Willkommensansage 310
- Zeitprofile 302

Voicemail-Player 109

Voicemail-Postfach 107

Voicemailsysteem 284

- Anruferoptionen 289

Aufnahmen 309

Automatische Spracherkennung 292

Bedienerführung auswählen 288

Erweiterte Begrüßungskonfiguration 289

Persönlicher Nachrichtenfilter 291

PIN ändern 288

Weiterleitung einrichten 294

Weiterleitungsmodus 292

Weiterleitungstasten 289

Voicemailwiedergabe

über das Telefon 109

über den Browser 109

W

Wählen durch Kopieren und Einfügen 193

Wählhilfe 193

Webkonferenz 85

- anfordern 50

Weboberfläche 121

Allgemeine Einstellungen 121

Journaleinstellungen 126

Windows Media Player 109